Configurazione di Weighted Fair Queueing basato su classi con FRTS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Perché utilizzare CBWFQ con FRTS? Configurazione Procedura obbligatoria Esempio di rete Configurazioni Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per CBWFQ (Weighted Fair Queueing) basato su classi con FRTS (Frame Relay Traffic Shaping).

CBWFQ estende la funzionalità WFQ (Weighted Fair Queueing) standard per fornire supporto per le classi di traffico definite dall'utente. Il FRTS utilizza le code su una rete Frame Relay per limitare le sovratensioni che possono causare congestione. I dati vengono memorizzati nel buffer e quindi inviati alla rete in quantità regolamentate per garantire che il traffico rientri nell'inviluppo di traffico promesso per la particolare connessione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

A seconda della piattaforma, il protocollo CBWFQ è supportato sulle seguenti versioni software Cisco IOS[®]:

• Cisco serie 7500 con Versatile Interface Processor (VIP) (CBWFQ distribuito) - Software

Cisco IOS versione 12.1(5)T

Cisco serie 7200, serie 2600/3600 e altre piattaforme non serie 7500 - Software Cisco IOS versione 12.1(2)T

Tuttavia, su entrambi i router utilizzati per questo documento di configurazione è in esecuzione il software Cisco IOS versione 12.2(2).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> <u>nei suggerimenti tecnici</u>.

Perché utilizzare CBWFQ con FRTS?

Se si dispone di dati specifici da proteggere, CBWFQ consente di specificare ulteriormente tali dati utilizzando classi specifiche. Utilizzando CBWFQ, il peso specificato per una classe diventa il peso di ogni pacchetto che soddisfa i criteri della classe. Questo valore dipende dalla larghezza di banda assegnata alla classe. WFQ viene quindi applicato a queste classi, anziché ai flussi stessi, e le classi possono includere diversi flussi.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo <u>strumento di</u> ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

La tabella seguente fornisce una guida di riferimento rapido alle voci che possono essere visualizzate nelle configurazioni:

Campo	Descrizione
Interfacc ia RF	Interfaccia di uscita.
sottointe rfaccia	Interfaccia logica.
dlci	Identificatore connessione collegamento dati. Valore che specifica un circuito virtuale permanente (PVC) o un circuito virtuale commutato (SVC) in una rete Frame Relay.
classe XXX	Applica il frame relay di classe mappa XXX.
frame- relay classe mappa XXX	Parametri FRTS.
service-	

policy ZZZ	CBWFQ
mappa- criteri ZZZ	Criterio denominato.
classe YYY	Assegna un nome alla classe.
larghezza di banda, policy, priorità	Specifiche per questo flusso.
class- default	La sintassi e l'ortografia sono importanti quando si creano le classi predefinite.
class-map match-all YYY	Stabilisce i criteri di corrispondenza in base ai quali viene controllato il pacchetto.
match access- group 101	Collega la mappa delle classi a un elenco degli accessi.
access- list 101 allow ip any	Elenco accessi normale.

Nota: *Cisco serie 7500:* A partire dal software Cisco IOS versione 12.1(5)T, i criteri QoS (Quality of Service) devono essere eseguiti in modalità distribuita sul Versatile Interface Processor (VIP) perché la funzionalità QoS basata su Route/Switch Processor (RSP) non è più supportata. Di conseguenza, usare il comando **shape** e altri comandi dell'interfaccia CLI (Command Line Interface) QoS modulare per implementare il DTS (Distributed Traffic Shaping) per le interfacce Frame Relay sui VIP della serie Cisco 7500. DTS combina GTS (Generic Traffic Shaping) e FRTS.

Procedura obbligatoria

La configurazione di CBWFQ con FRTS comprende i tre passi obbligatori riportati di seguito.

- 1. Definire le mappe classi (mappa classi).Stabilire i criteri di corrispondenza in base ai quali un pacchetto viene controllato per determinare se appartiene a una classe.
- 2. Configurare la mappa dei criteri (mappa dei criteri) e la definizione delle classi (classe).Specifica il nome del mapping dei criteri. Associa le specifiche per le garanzie della larghezza di banda, il policing e la priorità a ciascuna classe di traffico. Questo processo comporta la configurazione della larghezza di banda, e così via, da applicare ai pacchetti appartenenti a una delle mappe di classe definite in precedenza. Per questo processo, configurare una mappa dei criteri che specifichi i criteri per ogni classe di traffico.
- 3. Collegare i criteri di servizio alla classe di mappa FRTS (service-policy).Allegare i criteri prescritti identificati con il criterio del servizio specifico alla classe di mappa (e quindi al DLCI o alla sottointerfaccia in cui viene applicato il frame relay della classe di mappa).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.



Nel diagramma di rete precedente vengono utilizzati i valori seguenti:

- HUB velocità fisica = 192 Kbps, velocità garantita = 32 Kbps
- REMOTE velocità fisica = 64 Kbps, velocità garantita = 32 Kbps

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- Hub con CBWFQ configurato
- <u>Remoto</u>

Hub con CBWFQ configurato		
<snip></snip>		
!		
class-map match-all YYY		
match access-group 101		
!		
!		
policy-map ZZZ		
class YYY		
bandwidth percent 50		
<snip></snip>		
interface Serial0/0		
no ip address		
encapsulation frame-relay		
no fair-queue		
frame-relay traffic-shaping		
interface Serial0/0.1 point-to-point		
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0		
frame-relay interface-dlci 16		
frame-relay class XXX		
!		
map-class frame-relay XXX		
frame-relay cir 64000		
frame-relay mincir 32000		
frame-relay adaptive-shaping becn		
frame-relay bc 8000		
service-policy output ZZZ		
<snip></snip>		
!		
access-list 101 permit ip host 10.0.0.1 host 11.0.0.1		
Remoto		

```
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay
no fair-queue
frame-relay traffic-shaping
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 16
frame-relay class XXX
1
map-class frame-relay XXX
frame-relay cir 64000
frame-relay mincir 32000
frame-relay adaptive-shaping becn
frame-relay bc 8000
Ţ
```

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi **show sono supportati dallo** <u>strumento Output Interpreter (solo utenti</u> <u>registrati); lo</u> <u>strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando</u> **show.**

- show frame-relay pvc: visualizza le statistiche sui PVC per le interfacce Frame Relay.
- **show policy-map**: visualizza la configurazione di tutte le classi che includono la mappa dei criteri del servizio specificata o tutte le classi per tutte le mappe dei criteri esistenti.
- show policy-map [interface]: visualizza la configurazione di tutte le classi configurate per tutti i criteri del servizio sull'interfaccia specificata o per visualizzare le classi per i criteri del servizio per un PVC specifico sull'interfaccia.

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando show frame-relay pvc:

```
Hubrouter#show frame-relay pvc [interface interface ][dlci]
PVC Statistics for interface Serial0/0 (Frame Relay DTE)
                                     Deleted
            Active Inactive
                                                   Static
 Local010Switched000Unused000
                                                    0
                                                       0
                                                       0
DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0.1
                         output pkts 0
dropped pkts 0
 out bytes 0
                                                   in bytes 0
                                                   in pkts dropped 0
 out pkts dropped 0out bytes dropped 0in FECN pkts 0in BECN pkts 0out BECN pkts 0in DE pkts 0out DE pkts 0out DE pkts 0
 outblenpicsoutoutbcastpics0outbcastbytes0
 pvc create time 00:01:12, last time pvc status changed 00:01:12
Hubrouter#
```

Con questo comando è possibile utilizzare la sintassi seguente:

• interface - (Facoltativo) Indica un'interfaccia specifica per la quale vengono visualizzate le

informazioni sul PVC.

- interface (Facoltativo) Numero di interfaccia contenente i DLCI per i quali si desidera visualizzare informazioni sul PVC.
- dlci (Facoltativo) Numero DLCI specifico utilizzato sull'interfaccia. Quando è specificato anche un DLCI, vengono visualizzate le statistiche per il PVC specificato.

Di seguito viene riportato un output di esempio del comando show policy-map:

```
Hubrouter#show policy-map

Policy Map ZZZ

Class YYY

Weighted Fair Queueing

Bandwidth 50 (%) Max Threshold 64 (packets)

Class WWW

Weighted Fair Queueing

Bandwidth 25 (%) Max Threshold 64 (packets)
```

Di seguito è riportato un output di esempio del comando show policy-map [interface].

```
Hubrouter#show policy-map interface s0/0.1
 Serial 0/0.1: DLCI 16
 Service-policy output: ZZZ (1057)
   Class-map: YYY (match-all) (1059/2)
     0 packets, 0 bytes
     30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
     Match: access-group 101 (1063)
     Weighted Fair Queueing
       Output Queue: Conversation 73
       Bandwidth 50 (%) Max Threshold 64 (packets)
       (pkts matched/bytes matched) 0/0
       (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
   Class-map: WWW (match-all) (1067/3)
     0 packets, 0 bytes
     30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
     Match: access-group 102 (1071)
     Weighted Fair Queueing
       Output Queue: Conversation 74
       Bandwidth 25 (%) Max Threshold 64 (packets)
       (pkts matched/bytes matched) 0/0
       (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
   Class-map: class-default (match-any) (1075/0)
        2 packets, 706 bytes
        30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
        Match: any (1079)
```

Di seguito sono illustrati altri termini che è possibile visualizzare in configurazioni simili:

- CIR Frequenza informazioni salvate. Velocità alla quale una rete Frame Relay accetta di trasferire le informazioni in condizioni normali, calcolata sulla base di un incremento minimo di tempo.
- Accodamento FIFO Accodamento First-In, First-Out. La FIFO comporta la memorizzazione e l'inoltro dei pacchetti in ordine di arrivo. La FIFO non incarna il concetto di priorità né le classi di traffico. Esiste una sola coda e tutti i pacchetti vengono trattati allo stesso modo. I pacchetti vengono inviati a un'interfaccia nell'ordine in cui arrivano.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Configurazione di Frame Relay e Frame Relay Traffic Shaping
- Configurazione e risoluzione dei problemi di Frame Relay
- Weighted Fair Queueing Basato Su Classi
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems