CSP 2100 上で仮想サービスを導入する方法

内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>設定</u> <u>ネットワーク図</u> <u>設定</u> <u>方法 1 : CSP 2100 GUI の使用</u> 確認

概要

このドキュメントでは、Cloud Services Platform(CSP)2100 で仮想サービスを導入する方法に ついて説明します。CSP 2100 は、KVM ベースのあらゆるネットワーク仮想サービスをホストお よび管理できるように設計された x86 ソフトウェア/ハードウェア プラットフォームです。

CSP-2100 は以下を使用して設定できます。 ConfD CLI REST API グラフィカル ユーザ インターフェイス(Web ベースの GUI)

前提条件

要件

以下に関する知識があることが推奨されます。

- CSP 2100 の基本知識
- GUI および CLI を通じて CSP 2100 にアクセスするための知識
- REST API を実行する curl の基本知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CSP 2100 バージョン 2.1(またはそれ以上)
- Curl

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。稼働中のネットワークで作業を行う場合、変更または設定の影響について十分に理解したうえ で作業してください。

設定

ネットワーク図

- CSP 2100 は、DC ネットワーク チームに、シスコまたはサード パーティの仮想サービスを 実行するためのすぐに使用可能なオープン x86 KVM ソフトウェアおよびハードウェア プラ ットフォームを提供します。
- ・管理方法として GUI、CLI、および REST/NetConf API の 3 つがあります。
- CSP 2100 は、x86 ハードウェアおよび Linux/KVM ソフトウェアを使用してオープン プラットフォームに構築されています。



設定

方法 1:CSP 2100 GUI の使用

Services Repository pNICs Cluster NFS ShMP

ステップ 1 : [Configuration] > [Repository] に移動します。仮想サービス イメージ/ISO が存在することを確認します。

Configuration

R	epository Files			c
			Seletect 0	Upload) # Remove
			To The	
	File Harten	Hadified	Size (Rytes)	Hant Name
	esp-2100-v2.1.2.4.tse	2012-01-11 22:28	1611325443	sjor esg2100 a
	car1000v-universalid/35.15.048.5.155-3.54b-ant.las	2017-01-06 22:51	004780224	ajan-cagi2100-a
	11000v-dk8-5.2.1.51011.5a.iao	2217-01-06 18:14	242780430	njas-capi2180-a
	#1000v-sk8.8.2.1.8031.00-lwo	2012-01-10-21-01	242982980	site eng2180 a

ステップ 2 : [Configuration] > [Services] を参照し、[Create] をクリックします。

Generation	Platforn	Dashboard	Configuration	Admin	
s pNICs Clut	itor Rap	subory NFS			
Service Creation	n	Enter Service Name:			
Service Name.	>	N18-V5M-2			
Target Heat Name.					
HA Host Name:					
Image Name-					
498Ca					
Resource Config: (1 cores, 4 GG, 2848 MB)					
Storage Config.					
VNC Password					
Crypto Sandwidth					
Secial Port					
Required fields					

ステップ 3:設定パラメータを設定し、ホスト名、イメージ名(リポジトリから)、仮想サービ スの vNIC、仮想サービスのリソースなどの手順を完了し、[deploy] をクリックします。



方法 2: ConfD CLI の使用

ステップ1: CSP 2100 の CLI にログインします。

ステップ2:既存の仮想サービス設定を使用します。show running-config service コマンドを使用して設定を確認します。

csp2100-a# show running-config service service CSR1Kv 5870cf8c-6d26-43f2-99d7-779a8bb795d5 uuid 8096 memory numcpu 2 macid 2 disk size 8.0 iso_name csr1000v-universalk9.03.16.04b.S.155-3.S4b-ext.iso power on vnic 0 25 vlan tagged false type access passthrough_mode none model e1000 network_name 10 ! vnic 1 25 vlan tagged false type access passthrough_mode none model e1000 network_name 10 ! ļ

ステップ 3:既存の設定をコピーし、必要に応じて新しい仮想サービスのために memory、 numcpu、disk_size、iso_name、vnic 詳細などのパラメータを変更します。

numcpu 2 macid 11 disk_size 3.0 iso_name n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso power on vnic 0 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
macid 11 disk_size 3.0 iso_name n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso power on vnic 0 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vNIC configuration for the virtual service vNIC configuration for the virtual service
disk_size 3.0 iso_name n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso power on vnic 0 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vNIC configuration for the virtual service virtual service
iso_name n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso power on vnic 0 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vNIC configuration for the virtual service passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
power on vnic 0 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
vnic 0 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false vNIC configuration for the type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
passthrough_mode none model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
<pre>model virtio network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !</pre>
network_name 10 ! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
<pre>! vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10 !</pre>
vnic 1 vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10
vlan 16 tagged false type access passthrough_mode none model virtio network_name 10
tagged false virtual service virtual service
type access virtualservice access passthrough_mode none model virtio network_name 10
passthrough_mode none model virtio network_name 10 !
model virtio network_name 10 !
network_name 10 !
vnic 2
vlan 16
tagged false
type access
passthrough_mode none
model virtio
network_name 10
1
1

ステップ 4:必要に応じて新しいサービス名を作成します。ここでは、Nexus 1000v(VSM -VSM_N1K_CLI)を作成し、上記の設定をコピー ペーストし、コミットを実行します。

csp2100-a(config)# service VSM_N	11k_CLI		
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	(_CLI)# memor	ry	4896
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	(_CLI)# numcg	DU	2
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	(CLI)# macid	d	11
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	CLI)# disk	size	3.0
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	_CLI)# iso_r	name	n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	(CLI)# power	r	on
csp2100-a(config-service-VSM_N1k	(CLI)# vnic	0	
csp2100-a(config-vnic-0)# vlan	1	16	
csp2100-a(config-vnic-0)# tagg	ed	false	
csp2100-a(config-vnic-0)# type	2	acces	s
csp2100-a(config-vnic-0)# pass	through_mode	none	
csp2100-a(config-vnic-0)# mode	1	virti	0
csp2100-a(config-vnic-0)# netw	ork_name	10	
csp2100-a(config-vnic-0)# !			
csp2100-a(config-vnic-0)# vnic	1		
csp2100-a(config-vnic-1)# vlan	1	16	
csp2100-a(config-vnic-1)# tagg	ed	false	
csp2100-a(config-vnic-1)# type	•	acces	s
csp2100-a(config-vnic-1)# pass	through_mode	none	
csp2100-a(config-vnic-1)# mode	1	virti	0
csp2100-a(config-vnic-1)# netw	/ork_name	10	
csp2100-a(config-vnic-1)# !			
csp2100-a(config-vnic-1)# vnic	2		
csp2100-a(config-vnic-2)# vlan	1	16	
csp2100-a(config-vnic-2)# tagg	jed	false	
csp2100-a(config-vnic-2)# type	1	acces	5
csp2100-a(config-vnic-2)# pass	through_mode	none	
csp2100-a(config-vnic-2)# mode	1	virti	0
csp2100-a(config-vnic-2)# netw	ork_name	10	
csp2100-a(config-vnic-2)# !			
csp2100-a(config-vnic-2)# !			
csp2100-a(config-vnic-2)# commit	í.		
Commit complete.			

方法 3: CSP 2100 REST API の使用

Representational State Transfer(REST)API を使用して、 Cisco CSP 2100 オブジェクトに対して操作を実行できます。Cisco CSP 2100 REST API は、作 成、取得、更新、および削除(CRUD)操作をサポートしています。 REST 関数を呼び出すために、Web ブラウザ、cURL ツール、Windows PowerShell などのツー ルを使用できます。

- •Web ブラウザを使用する場合、URL を入力します。
- cURL または Windows PowerShell を使用する場合、次の形式を使用します。curl -u username:password -X method https://ip-address:port_number/api/module locator

ステップ1:『CSP 2100 REST APIガイド』 – 『<u>CSP 2100 Rest APIガイド</u>』を参照してください 。

ステップ2:VLANを使用したサービスの作成方法とVLANを使用しないサービスの作成方法を示す 2つの例:

VLAN を使用

curl -ku admin:P@ssword123 -X POST https://<IP Address of CSP 2100>:443/api/running/services -H "Content-Type:application/vnd.yang.data+json" -d '{"service":{"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000vdk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics":{ "vnic":[{ "nic":"0","vlan":"18","type":"access","network_name":"10"}]}}'

VLAN を不使用

curl -ku admin:P@ssword123 -X POST https://<IP Address of CSP 2100>:443/api/running/services -H "Content-Type:application/vnd.yang.data+json" -d '{"service":{"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000vdk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics":{ "vnic":[{ "nic":"0","type":"access","network_name":"10"}]}}

確認

VSM.NIK.APG

VSM_NTK_GU

sitv-capititit-a

ajav-cap2100-a

サービスが導入されていることを確認します。CSP 2100 GUI を参照します。 [Configuration] > [Services] に移動します。サービスが [on/deployed] **として表示されるかどうか 確認します。**

Cloud Services Platform 2100 Dashboard Configuration Administration Configuration Services Repository pNICs Cluster NFS SNMP II II / Create Filter By Services Summary Status Service Name Host Name Inspe Pewer/State Action Console ÷ CBRIKy sixy-csp2100-a csr1000v-universalk8.05.16.04b.8.155-3.84b-ext.iso on/depksyed O Artim + Þ... N1k-V0M-2 6/8+-0102100-a #1000v-dx8.5.2.1.5V3.1.5b/ex on/depksyed Þ...

on/depksyed

on/depicyed

• ···

Þ...

b--

#1000v-did 5.2.1.5V3.1.5b.iec

+1000v-did.5.2.1.5V3.1.5b.iec

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。