

SSH を介したクラウド APIC へのログイン

通常、セットアップウィザードを使用した Cisco Cloud APIC の設定で説明されているように、 ブラウザを介して Cisco Cloud APIC にログインします。ただし、何らかの理由で SSH 経由で Cisco Cloud APIC にログインする必要がある場合は、前のセクションで生成した SSH キーまた は SSH パスワード認証を使用して Cisco Cloud APIC にログインする方法について説明します。

- SSH キーを使用したクラウド APIC へのログイン (1ページ)
- ・SSHパスワード認証を使用したクラウドAPICへのログイン (2ページ)

SSH キーを使用したクラウド APIC へのログイン

ステップ1 まだログインしていない場合は、Cisco Cloud APIC インフラ テナントの Azure アカウントにログインし、 Azure 管理コンソールに移動します。

https://portal.azure.com/#home

- ステップ2 Azure 管理ポータルのメインページで、左側のナビゲーションバーの [すべてのサービス(All services)] リンクをクリックし、[仮想マシン(Virtual Machines)] リンクをクリックします。
- **ステップ3** [仮想マシン(Virtual Machines)]ページでクラウドAPICシステムを見つけ、[パブリックIPアドレス(Public IP address)]列に表示されているIPアドレスを見つけます。
- ステップ4 SSHキーを使用してクラウドAPICにログインします。
 - ・Linuxシステムの場合は、次を入力してCloud APICにログインします。
 - # ssh -i private-key-file admin@public-IP-address

ここで、private-key-fileは作成した秘密キーファイルです。Linux または MacOS での SSH キー ペアの 生成

次に例を示します。

ssh -i azure_key admin@192.0.2.1

- •Windowsシステムの場合、PuTTYを使用してCloud APICにログインします。
- Windowsの[スタート]メニューの[すべてのプログラム] [PuTTY PuTTY]に移動して、PuTTY設定プログラムを実行します。>>>>

2. 左側のナビゲーションバーで[セッション(Session)]をクリックし、クラウドAPICのパブリック IPアドレスを入力します。

RuTTY Configuration		?	×
Category:			
Session	Basic options for your PuTTY session		
	Specify the destination you want to connect to		
	Host Name (or IP address)	Port	
Bell		22	
Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Connection type: ○ Raw ○ Telnet ○ Rlogin ● SSH	I O Seri	ial
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Generic	Load Save Delete	
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit		
About Help	Open	Cancel	l

- 3. 左側のナビゲーションバーで、[Connection SSH Auth]をクリックします。>>
- **4.** [Authentication parameters]領域で、[Private key file for authentication]フィールドを見つけ、[Browse …]ボタンをクリックします。
- 5. で作成した秘密キーファイルに移動し、[Open]をクリックします。Windows での SSH キーペアの 生成
- **6.** PuTTYのメインウィンドウで[開く (Open)]をクリックして、クラウドAPICにログインします。 ログインプロンプトが表示されます。
- 7. クラウド APIC に admin としてログインします。

SSHパスワード認証を使用したクラウドAPICへのログイン

公開キーを使用するSSHとは異なり、SSHパスワード認証はデフォルトで無効になっています。 ユーザ名とパスワードを使用してクラウドAPICにSSH接続できるように、次の手順を使用して SSHパスワード認証を有効にします。 ステップ1 ブラウザウィンドウを開き、セキュアバージョンのHTTP(https://)を使用して、URLフィールドにIPア ドレスを貼り付け、Returnを押してこのCloud APICにアクセスします。

たとえば、https://192.0.2.1です。

- ステップ2 Cloud APICのログインページに次の情報を入力します。
 - •[Username]:このフィールドにadminと入力します。
 - •[パスワード(Password)]:クラウドAPICにログインするために指定したパスワードを入力します。
 - •[ドメイン (Domain)]:[ドメイン (Domain)]フィールドが表示される場合は、デフォルトの[ドメイン (Domain)]エントリをそのままにします。
- ステップ3 ページの下部にある [ログイン] をクリックします。
- ステップ4 [Infrastructure System Configuration]に移動し、[System Configuration]ページの[Management Access]タブをク リックします。 >
- ステップ5 SSH設定を編集するには、画面の右上隅にある鉛筆アイコンをクリックします。

SSH用の設定ページが表示されます。

ステップ6 [パスワード 認証ステータス (Password Authentication State] フィールドで、[有効 (Enabled)] を選択しま す。

SSH Settings	×
Settings	
Admin State	
C Enabled	
Password Authentication State	
Port	
22	
SSH Ciphers	
🗹 aes128-ctr 🗹 aes192-ctr 🔽 aes256-ctr	
SSH MACs	
🗹 hmac-sha1 🗹 hmac-sha2-256 🗹 hmac-sha2-512	
	Cancel Save

ステップ7 [Save] をクリックします。

これで、公開キーファイルと秘密キーファイルにアクセスしなくても、クラウドAPICにSSH接続できます。 # ssh admin@192.0.2.1 I