

アクティブ/アクティブ高可用性での **GEO** の設定

- •アクティブ/アクティブ高可用性での GEO の設定 (1ページ)
- GEO サービスの確認 (3 ページ)
- •アクティブ/アクティブ GEO HA の障害インジェクションの制限 (5ページ)

アクティブ/アクティブ高可用性での GEO の設定

ESC アクティブ/アクティブ HAは、1つのデータセンターに3つの VM をクラスタとして備えています。2番目のデータセンターは、GEO HA で構成されています。

GEO で事前定義されている6つのロールは次のとおりです。

- 1. init: geo サービスの初期ロールを意味します。
- 2. pre_primary
- 3. primary
- 4. pre_secondary
- 5. secondary
- 6. unknown: consul に到達できない場合に使用されます。

GEOは、ロールを別のロールに変更できます。移行は esc-config. yaml で定義されます。各移行は、次の3つの部分に分かれています。

- from:現在のロール
- goto:移行先のロール
- condition: GEO がロールを変更する条件

移行条件

A/A HA GEO の起動時、プライマリデータセンターの状態は、init、pre_primary、primaryの 順に移行する必要があります。一方、セカンダリデータセンターの場合は、init、pre_secondary、 secondaryの順に状態が移行する必要があります。プライマリデータセンターとセカンダリデー タセンターの両方で、すべての ESC VM の正常性チェックに合格した場合、ESC A/A HA GEO は稼働中です。使用する準備が整いました。

条件関数

サポートされているすべての条件関数を次に示します。

- 1. return:何も実行せずに引数を返します。
- 2. and: すべての引数が true の場合に true を返します。
- 3. or: 引数のいずれかが true の場合に true を返します。
- 4. len: 引数の長さを返します。
- 5. equals: すべての引数が等しい場合に true を返します。
- 6. true: python の真理値に対して args をテストできる場合に true を返します。
- 7. false:「true」の逆を意味します。

プライマリデータセンターでのGEO設定のサンプルを次に示します。

```
on init: consul start
on primary: start
on secondary: stop
on stop: consul stop
startup: manual
transitions:
 - condition:
     return:
       and:
       - equals:
         - len: service1
         - 3
       - equals:
         - len: service2
         - 3
     rise: 3
     service1:
       dc: dc1
       name: consul_agent
      passing: true
       type: service
     service2:
       dc: dc2
       name: geo
      passing: true
       type: service
   from: init
   goto: primary
 - condition:
     fall: 2
     return:
       equals:
```

アクティブ/アクティブ高可用性での **GEO** の設定

```
- len: service
- 3
service:
    dc: dc1
    name: consul_agent
from: primary
goto: secondary
```

セカンダリデータセンターでの GEO 設定のサンプルを次に示します。

```
on init: consul start
on_primary: start
on_secondary: stop
on stop: consul stop
startup: manual
transitions:
 - condition:
    return:
       and:
       - equals:
         - len: service1
         - 3
       - equals:
         - len: service2
         - 3
    rise: 3
    service1:
       dc: dc1
      name: consul agent
      passing: true
       type: service
    service2:
       dc: dc2
       name: geo
       passing: true
      type: service
   from: init
  goto: secondary
 - condition:
    fall: 2
    return:
       equals:
       - len: service
       - 3
    service:
       dc: dc1
       name: consul agent
   from: secondary
   goto: primary
```

GEO サービスの確認

アクティブ/アクティブ GEO HA を開始するには、次のコマンドを実行します。

escadm geo start

GEO ステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

[root@test-geo3-ha-1 esc-scripts]# escadm geo status
geo (pgid 3745) is primary

現在のデータセンターの GEO サービスを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
[root@test-geo3-ha-1 esc-scripts]# escadm geo dump
{
    "37410@test-geo3-ha-2.novalocal:44793": {
        "role": "primary",
        "location": "37410@test-geo3-ha-2.novalocal:44793",
       "service": "geo"
    },
    "43391@test-geo3-ha-3.novalocal:52459": {
        "role": "primary",
        "location": "43391@test-geo3-ha-3.novalocal:52459",
        "service": "geo"
    },
    "37898@test-geo3-ha-1.novalocal:38841": {
        "role": "primary",
        "location": "37898@test-geo3-ha-1.novalocal:38841",
        "service": "geo"
    }
}
```

データセンター内のすべての GEO サービスを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
[root@test-geo4-ha-1 admin]# escadm geo dump --all
{
    "3745@test-geo4-ha-1.novalocal:36760": {
        "role": "primary",
        "location": "3745@test-geo4-ha-1.novalocal:36760",
       "service": "geo"
    },
    "3742@test-geo4-ha-6.novalocal:42362": {
        "role": "secondary",
        "location": "3742@test-geo4-ha-6.novalocal:42362",
       "service": "geo"
    },
    "3738@test-geo4-ha-3.novalocal:51936": {
        "role": "primary",
        "location": "3738@test-geo4-ha-3.novalocal:51936",
       "service": "geo"
    },
    "3713@test-geo4-ha-4.novalocal:37604": {
        "role": "secondary",
        "location": "3713@test-geo4-ha-4.novalocal:37604",
        "service": "geo"
    },
    "3710@test-geo4-ha-2.novalocal:44450": {
        "role": "primary",
        "location": "3710@test-geo4-ha-2.novalocal:44450",
        "service": "geo"
    },
    "3714@test-geo4-ha-5.novalocal:34875": {
        "role": "secondary",
        "location": "3714@test-geo4-ha-5.novalocal:34875",
        "service": "geo"
    }
}
```

アクティブ/アクティブ GEO HA の障害インジェクション の制限

ESC アクティブ/アクティブ GEO HA では、一方向の GEO HA フェールオーバー機能がメンテ ナンスウィンドウで強化されており、GEO HA を正常な状態に戻すことができます。

GEOフェールオーバーが発生し、ESC VM が異常な状態になった場合は、次の手順に従い、手動による介入によって ESC A/A GEO HA を正常な状態に戻します。

手順

- **ステップ1** 障害が発生し、GEO スイッチによってデータセンター2(DC2) に切り替わる原因となった データセンター1(DC1)の問題を解決します。
- ステップ2 DC1 と DC2 の少なくとも 2 つのノードで Consul が 稼働していることを確認します。
- **ステップ3** Consul を稼働中のノードが DC1 に 2 つ以上ある場合、DC2 で sudo escadm geo replicate -all コマンドを実行します。
- ステップ4 6 つの ESC VM すべてで sudo escadm stop コマンドを実行します。
- ステップ5 6 つの ESC VM すべてで sudo escadm geo restart コマンドを実行します。

次のタスク



(注) GEO HA が DC2 にフェールオーバーした後、ESC は DC1 の ESC VM で行われた操作をサポートしません。

I

アクティブ/アクティブ GEO HA の障害インジェクションの制限

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。