CUCM OS 관리자 및 보안 비밀번호 재설정 또는 변경

목차

<u>소개</u> <u>사전 요구 사항</u> <u>요구 사항</u> <u>사용되는 구성 요소</u> <u>구성</u> <u>OS 관리자 비밀번호를 변경하려면</u> <u>보안 비밀번호를 변경하려면</u> <u>OS 관리자 또는 보안 비밀번호 재설정</u> <u>다음을 확인합니다.</u> <u>문제 해결</u>

소개

이 문서에서는 OS 관리자 비밀번호 및 보안 비밀번호를 재설정하거나 변경하는 방법에 대해 설명 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

• Cisco Unified Communications Manager(CUCM) 버전 10.5

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Call Manager 버전 10.5를 기반으로 합니다

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

OS 관리자 비밀번호를 변경하려면

admin(관리) > set password user admin(비밀번호 사용자 관리 설정)

이전 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템에서 비밀번호를 확인하

면 변경됩니다.



보안 비밀번호를 변경하려면

admin(관리) > set password user security(비밀번호 사용자 보안 설정)

이전 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템에서 비밀번호를 확인하 면 변경됩니다.

게시자의 보안 암호가 먼저 변경되었는지 확인하십시오. 보안 비밀번호는 모든 클러스터 노드에서 동일해야 합니다. 그렇지 않으면 게시자와 가입자가 통신하지 않습니다. 클러스터 노드에서 보안 암호를 변경한 후 해당 노드를 다시 시작하십시오.





OS 관리자 또는 보안 비밀번호 재설정

1단계. Vsphere 클라이언트에서 다음 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하여 CUCM 콘솔에 로그인 합니다. pwrecovery/pwreset. 그림과 같이 화면이 표시됩니다.



2단계. cd/dvd 드라이브에 연결하려면 데이터 저장소에서 iso 이미지를 선택할 수 있습니다. 이는 CUCM을 다시 이미지화하는 것이 아니라 vm 클라이언트와의 CUCM 연결을 확인하기 위한 것입니 다.



3단계. iso 이미지를 선택한 후 아무 키나 누르라는 메시지가 표시됩니다. 테스트 후 iso를 제거하라 는 프롬프트가 표시됩니다.

🕜 bgl-v	885-1	vc.cisco.	com	vSphe	ere Cli	ent																												1.5.5					
File E	dit V	View Inv	vento	ry Ad	Iminis	tration	Plug	j-ins	Help																														
	3	🙆 H	lome	Þ 83	Inve	ntory	Þ 🔁	VMs	and Te	nplates																												🚮 • divjain2	
	00		0	13	6h	13		₽	۲	1																													
		dge dge dge dge dge dge dge dge dge dge	opalar opalar opalar opalar opalar opalar	_MS-L _VCS8 _VCS6 _VCS6 _VCS6 _VCS6 _VCS6 _VCS6	ync 11-Co .7.2. -MRA -Spari .7.2. -MRA	re _Mster _Maste	ar .			CD/DV	Odrive 1 Setting S	tarted	Disco	any (Resto	n dat urce/	Alloc	re imi	øge Rof	forman	ce Ta	asks & I	Events	Alar	ns C	onsole	Permi	ssions	Maps										
														1000																									
																We	elc	ome	e to	PI	atf	orm	pas	SWO	rd 1	ese	t												
																Ađ	mi	n a	and	Sec	uri	ty p	pass	swor	d re	eset	are	: pos	ssib	le	-								
														91.10																	нн								
														**	***	***	***	***	****	****	***	****	****	****	****	****	****	****	****	***	****								
												**	н U н	JMWa	re	In	isti	a11	lati	ion:	4	vCpu	1026	500	Hz,	1 D	isk((s),	Dis	k 1	:100	GB	, 409	6MB	RAM				
												Ye	ou w -vSv	uill oher	be e c	e r cli	requi	uir	red	to	rem	ove,	, th	ien	inse	ert a	any	vali	id C	D/D	VD me	dia	thro	ugh	VMWa				
												To Ye	o be ou m	g in nay	yo pre	ou ess	wi s Co	11 ont	nee	ed t I-C	o re at	emov any	tim	ne to	medi o al	ia fi bort	rom	the	UMW	lare	clie	ent (CD/DL	/D dr	vive.				
												N(ot	DTE : ugh	At vSp	an	ny re	po cl	int ien	t wh nt f	ien for	it : VMW	requ lare	iest ser	ts in rver	nsei	rt Cl	D/DL	JD me	ed i a	it	shou	ld 1	be mo	unte	d th				
												P	leas	e c	onn	nec	t	the	: CD	D/DU	D D	rive	e fr	om 1	UMWa	ire i	clie	ent a	and	pre	ss ar	ny ko	ey wł	ien r	eady				
												te	esti	ng	for	r r	em	iova	1 0	of C	D/D	VD m	nedi	ia															
												Yo	ou m ress	anust an	re y k	emo key	j w	th	ne C n re	D∕D eady	IVD 1 J	medi -	ia t	to c	onti	inue													

4단계. 계속하려면 아무 키나 누릅니다. OS 관리자 비밀번호 재설정(**a 입력**) 또는 보안 비밀번호 재 설정(**s 입력**) 옵션이 제공됩니다.



5단계. OS 관리자 또는 보안에 대한 비밀번호를 적절히 변경할 수 있습니다.

Thank you, yo	ou may now proceed with Platform password reset.
Enter a fo	or admin password reset.
Enter s fo	or security password reset.
Enter q to	Quit.
* WARNING:	The Disaster Recovery System is dependent on this
	security password you are attempting to change. If you
	need to use any of the older backup archive to restore
	this system, you need to remember the older security
	password. To avoid this scenario, we recommend you to
	conduct a DRS Backup of your system/cluster immediately
	after this password change.

	Please connect the CD/DUD Drive from VMWare client and press any key when ready.
	testing for removal of CD/DVD media
	You must remove the CD/DVD media to continue. Press any key when ready
	You must remove the CD/DUD media to continue. Press any key when ready Please insert any valid CD/DUD media. Press any key when ready
	Thank you, you may now proceed with Platform password reset.
	Enter a for admin password reset. Enter s for security password reset. Enter q to Quit.
	The admin account name is "admin" Preparing to change password, please wait
	Please enter the new password: _
1	

참고: 백업/복원 관련 문제를 방지하려면 보안 암호를 변경한 후 새로 백업하십시오.

다음을 확인합니다.

- OS Admin(OS 관리자)의 경우 cli 또는 OS Admin(OS 관리자) 페이지에서 로그인하여 비밀번 호가 변경되었는지 확인할 수 있습니다.
- 보안 비밀번호의 경우 다음 명령을 통해 비밀번호를 변경한 후 클러스터의 모든 노드가 인증되었는지 확인합니다. 네트워크 클러스터 표시



문제 해결

현재 이 구성의 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 특정 정보가 없습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.