IPsec configureren - voorgedeelde toetsen met jokerteken met Cisco beveiligde VPN-client en no-mode configuratie

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Conventies Configureren Netwerkdiagram Configuraties Verifiëren Problemen oplossen Opdrachten voor troubleshooting Gerelateerde informatie

Inleiding

Deze voorbeeldconfiguratie illustreert een router die is geconfigureerd voor pre-gedeelde toetsen op de wild-kaart—alle PC klanten delen een gemeenschappelijke toets. Een externe gebruiker gaat het netwerk in en houdt zijn eigen IP-adres in; De gegevens tussen de PC van een verre gebruiker en de router worden versleuteld.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco IOS® softwarerelease 12.2.8.T1
- Cisco Secure VPN-clientversie 1.0 of 1.1—<u>End-of-life details</u>
- Cisco-router met DES of 3DES-afbeelding

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het <u>Opdrachtplanningprogramma</u> (alleen <u>geregistreerd</u> klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.



Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

- <u>Routerconfiguratie</u>
- <u>VPN-clientconfiguratie</u>

| Routerconfiguratie |
|---------------------------------|
| |
| Current configuration: |
| ! |
| version 12.2 |
| service timestamps debug uptime |
| service timestamps log uptime |
| no service password-encryption |
| ! |
| hostname RTCisco |
| ! |
| enable password hjwwkj |
| ! |
| ! |
| |

```
ip subnet-zero
ip domain-name cisco.com
ip name-server 203.71.57.242
1
1
crypto isakmp policy 10
hash md5
authentication pre-share
crypto isakmp key mysecretkey address 0.0.0.0 0.0.0.0
!
crypto ipsec transform-set mypolicy esp-des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dyna 10
set transform-set mypolicy
crypto map test 10 ipsec-isakmp dynamic dyna
!
!
interface Serial0
ip address 203.71.90.182 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
no ip mroute-cache
crypto map test
!
interface Ethernet0
ip address 88.88.88.1 255.255.255.0
!
1
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.71.90.181
!
1
line con 0
transport input none
line aux 0
transport input all
line vty 0 4
password cscscs
login
1
end
VPN-clientconfiguratie
Network Security policy:
1- Myconn
    My Identity
         Connection security: Secure
         Remote Party Identity and addressing
         ID Type: IP subnet
         88.88.88.0
         255.255.255.0
         Port all Protocol all
    Connect using secure tunnel
         ID Type: IP address
         203.71.90.182
```

```
Authentication (Phase 1)
   Proposal 1
       Authentication method: Preshared key
       Encryp Alg: DES
       Hash Alg: MD5
       SA life: Unspecified
       Key Group: DH 1
   Key exchange (Phase 2)
   Proposal 1
       Encapsulation ESP
       Encrypt Alg: DES
       Hash Alg: MD5
       Encap: tunnel
       SA life: Unspecified
       no AH
2- Other Connections
      Connection security: Non-secure
      Local Network Interface
        Name: Any
        IP Addr: Any
        Port: All
```

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met **show worden ondersteund door de tool** <u>Output Interpreter (alleen voor</u> <u>geregistreerde klanten)</u>. <u>Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met</u> **show genereren**.

- toon crypto isakmp sa toont fase 1 veiligheidsassociaties.
- toon crypto ipsec sa toont fase 1 veiligheidsassociaties en proxy, insluiting, encryptie, decapsulation en decryptie informatie.
- Laat actieve crypto motorverbindingen zien toont huidige verbindingen en informatie betreffende versleutelde en gedecrypteerde pakketten.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Bepaalde opdrachten met **show worden ondersteund door de tool** <u>Output Interpreter (alleen voor</u> <u>geregistreerde klanten)</u>. <u>Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met</u> **show genereren**.

Opmerking: Voordat u **debug-**opdrachten afgeeft, raadpleegt u <u>Belangrijke informatie over Debug</u> <u>Commands</u>. **Opmerking:** je moet de veiligheidsassociaties op beide peers duidelijk maken. Voer de routeropdrachten in de modus "niet-inschakelen" uit.

Opmerking: U moet deze apparaten op beide IPSec-peers uitvoeren.

- debug van crypto isakmp displays tijdens fase 1.
- debug van crypto ipsec displays tijdens fase 2.
- debug van crypto motor —informatie van de crypto motor.
- duidelijke crypto isakmp reinigt de fase 1 veiligheidsassociaties.
- duidelijke crypto sa ontslaat de fase 2 veiligheidsverenigingen.

Gerelateerde informatie

- IPsec-ondersteuningspagina
- VPN 3000 clientondersteuningspagina's
- <u>Technische ondersteuning Cisco-systemen</u>