ThreatGrid RADIUS via DTLS-verificatie configureren voor console en OPAdmin-portal

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Configuratie Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

In dit document wordt de verificatie van externe verificatie (RADIUS) door gebruiker in Service (RADIUS) beschreven, die in ThreatGrid (TG) versie 2.10 is geïntroduceerd. Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden bij het Admin-portal en een portal voor console met aanmeldingsgegevens die zijn opgeslagen in de AAA-server.

In dit document vindt u de gewenste stappen om de functie te configureren.

Voorwaarden

Vereisten

- ThreatGrid versie 2.10 of hoger
- AAA-server die RADIUS via DTLS-verificatie ondersteunt (concept-ietf-radext-dts-04)

Gebruikte componenten

- ThreatGrid-applicatie 2.10
- Identity Services Engine (ISE) 2.7

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Deze sectie verschaft uitgebreide instructies over het configureren van ThreatGrid-applicatie en ISE voor RADIUS-verificatie functie.

Opmerking: Om de authenticatie te configureren dient u ervoor te zorgen dat communicatie over poort-UDP 2083 is toegestaan tussen ThreatGrid Clean interface en ISE Policy Service Node (PSN).

Configuratie

Stap 1. Bereid het ThreatGrid-certificaat voor op verificatie.

RADIUS over DTLS maakt gebruik van wederzijdse certificatie, wat betekent dat het certificaat van de certificaatinstantie (CA) van ISE vereist is. Controleer eerst wat een CA-ondertekend RADIUS DTLS-certificaat is:



Stap 2. Exporteren van het CA-certificaat uit ISE.

navigeren naar **Beheer > Systeem > Certificaten > certificaatbeheer > Vertrouwde certificaten**, plaats de CA, selecteer **Exporteren** zoals in de afbeelding, en sla het certificaat voor later op de schijf op:

Identity Services Engine	Home + Context Visibility + Operations + Po	icy • Administrati	m + Work Centers				0 0	o o o
* System + Identity Management	Network Resources Device Portal Management p	xGrid Services + Fe	ed Service + Threat 0	Centric NAC				
Deployment Licensing - Certificati	es + Logging + Maintenance Upgrade + Backup	o&Restore → Admir	Access + Settings					
0								
* Certificate Management	Trusted Certificates							
	too too land					e		1.812
System Certificates	Edit -Import Export Delete	w				show	41	* 10
Trusted Certificates	Friendly Name	 Status 	Trusted For	Serial Number	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Dat
OCSP Client Profile	Baltimore CyberTrust Root	Enabled	Cisco Services	02 00 00 89	Baltimore CyberTrust Ro	Baltimore CyberTrust Ro	Pri, 12 May 2000	Tue, 13 May 2
Certificate Signing Requests	Cisco CA Manufacturing	Disabled	Infrastructure AdminAuth	6A 69 67 B3 00 00	Cisco Manufacturing CA	Cisco Root CA 2048	Sat, 11 Jun 2005	Mon, 14 May :
Certificate Periodic Check Settings	Cisco ECC Root CA	Enabled	Cisco Services	01	Cisco ECC Root CA	Cisco ECC Root CA	Thu, 4 Apr 2013	Fri, 4 Apr 205:
Certificate Authority	Cisco Licensing Root CA	Enabled	Cisco Services	01	Cisco Licensing Root CA	Cisco Licensing Root CA	Thu, 30 May 2013	Sun, 30 May 2
	Cisco Manufacturing CA SHA2	Enabled	Endpoints Infrastructure AdminAuth	02	Cisco Manufacturing CA	Cisco Root CA M2	Mon, 12 Nov 2012	Thu, 12 Nov 2
	Cisco Root CA 2048	Disabled	Endpoints Infrastructure AdminAuth	5F F8 78 28 28 54	Cisco Root CA 2048	Cisco Root CA 2048	Fri, 14 May 2004	Mon, 14 May 3
	Cisco Root CA 2099	Enabled	Cisco Services	01 9A 33 58 78 CE	Cisco Root CA 2099	Cisco Root CA 2099	Tue, 9 Aug 2016	Mon, 10 Aug 2
	Cisco Root CA M1	Enabled	Cisco Services	2E D2 0E 73 47 D3	Cisco Root CA M1	Cisco Root CA M1	Tue, 18 Nov 2008	Fri, 18 Nov 20
	Cisco Root CA M2	Enabled	Endpoints Infrastructure AdminAuth	01	Cisco Root CA M2	Cisco Root CA M2	Mon, 12 Nov 2012	Thu, 12 Nov 2
	Gisco RXIC-R2	Enabled	Cisco Services	01	Cisco RXIC-R2	Cisco RXIC-R2	Wed, 9 Jul 2014	Sun, 9 Jul 203
	Default self-signed server certificate	Enabled	Endpoints Infrastructure AdminAuth	5C 6E B6 16 00 00	wcecot-ise26-1.lemon.c	wcecot-ise26-1.lemon.c	Thu, 21 Feb 2019	Fri, 21 Feb 20.
	DigiCert Global Root CA	Enabled	Cisco Services	08 38 E0 56 90 42	DigiCert Global Root CA	DigiCert Global Root CA	Fri, 10 Nov 2006	Mon, 10 Nov 2
	DigiCert root CA	Enabled	Endpoints Infrastructure AdminAuth	02 AC 5C 26 6A 08	DigiCert High Assurance	DigiCert High Assurance	Fri, 10 Nov 2006	Mon, 10 Nov 2
	DigiCert SHA2 High Assurance Server CA	Enabled	Endpoints Infrastructure AdminAuth	04 E1 E7 A4 DC 5C	DigiCert SHA2 High Ass	DigiCert High Assurance	Tue, 22 Oct 2013	Sun, 22 Oct 21
	DoflamingoCA_ec.ort	Enabled	Infrastructure Endpoints	01	DoflamingoCA	DoflamingoCA	Sun, 20 Mar 2016	Fri, 20 Mar 20
	DST Root CA X3 Certificate Authority	Enabled	Cisco Services	44 AF 80 80 D6 A3	DST Root CA X3	DST Root CA X3	Sat, 30 Sep 2000	Thu, 30 Sep 2
	HydrantID SSL ICA G2	Enabled	Cisco Services	75 17 16 77 83 D0	HydrantID SSL ICA G2	QuoVadis Root CA 2	Tue, 17 Dec 2013	Sun, 17 Dec 2
	LEMON CA	Enabled	Infrastructure Cisco Services Endpoints AdminAuth	12 34 56 78	LEMON CA	LEMON CA	Fri, 21 Jul 2017	Wed, 21 Jul 2

Stap 3. Voeg ThreatGrid toe als toegangsapparaat voor het netwerk.

Navigeer aan **Beheer > Netwerkbronnen > Netwerkapparaten > Toevoegen** om een nieuwe ingang voor TG te maken en voer het **Naam**, **IP-adres** van de interface Schoonmaken in en selecteer **DTLS vereist** zoals in de afbeelding. Klik onder op **Opslaan**:

cisco Identity Services Engine	Home								
System Identity Management	* Network Re	sources Device	Portal Management	pxGrid S	Services + Fe	ed Service	+ Threat Centric I	NAC	
* Network Devices Network Device	Groups Net	work Device Profiles	External RADIUS S	ervers I	RADIUS Server	Sequences	NAC Managers	External MDM	Location Services
0									
Network Devices	Network I	Devices List > ksec-tl	hreatgrid02-clean						
Default Device	Networ	k Devices							
Device Security Settings				- N	tame ksec-thre	satgrid02-ck	681		
				Descrip	ption				
		TD Address	*ID: 10.63.148	171			/ 22		
		ar nucleas					, 1		
				Davice Pr	mfia de Cisso	0			
				Device Pi	ione Gisco	•			
				Model N	lame	Ŧ			
			So	oftware Ver	rsion	Ţ			
		* Network Device	Group						
		Location	Locations 📀	Set	To Default				
		IPSEC No	♥	Set	To Default				
		Device Type All	Device Types 🛛 🙄	Set	To Default				
			ication Settings						
		RADIUS UD	P Settings						
		1010100 00	r oeunige		Protocol	RADIUS			
				• :	Shared Secret			Show	
			Us	e Second :	Shared Secret	0			
								Show	
					CoA Port	1700		Set To Default	1
		RADIUS DT	LS Settings (j)						
				D	TLS Required	I (i)			
					Shared Secret	radius/dtis		Ð	
					CoA Port	2083		Set To Default	
			Issuer CA of	ISE Certif	ficates for CoA	LEMON CA		Ť] @
					DNS Name	ksec-threa	tgrid02-clean.cisco		
									_
		General Set	tings			_			
				En	able KeyWrap	0			
				Key E	Encryption Key		Sho	797	
			* Message	Authentica	ator Code Key	0	Sho	WV .	
				Key	y Input Format	 ASCII (HEXADECIMAL		
		TACACS Authent	ication Settings						
		SNMP Settings							
		Advanced TrustS	ec Settings						
	Save	Reset							

Stap 4. Maak een vergunningsprofiel voor het vergunningsbeleid.

Navigeer in **Policy > Policy elementen > Resultaten > autorisatie > autorisatieprofielen** en klik op **Add**. Voer een **naam** in en selecteer **Geavanceerde kenmerken** zoals in de afbeelding weergegeven en klik op **Opslaan**:

cisco	Identit	y Service	s Engine	Home	Context	Visibility	Operations	- Policy	 Administration 	Work Centers
Polic	y Sets	Profiling	Posture	Client Provis	ioning - P	olicy Eleme	nts			
Dictio	onaries	 Conditi 	ons v R	esults						
				0	Destine Destine					
► Auth	enticati	on		Author	prization Profiles	s > 16 opac rofile	amin			
→ Auth	orizatio	n				* Name	ThreatGrid			
Aut	horizatio	n Profiles			D	escription)				
Dov	vnloadat	le ACLs			* Ac	cess Type	ACCESS_ACCEPT		*	
▶ Prof	iling			N	letwork Device	e Profile	ditte Cisco 👻 🕀)		
▶ Post	ure				Service	Template	0			
I Clier	nt Provis	sioning			Track I	Movement				
		-		P	assive Identity	y Tracking				
				► Co	ommon Tas	ks				
					tunneed Att	ributos C	ottings			
					Ivanceu Au	induces 5	ettings			
				II Ra	idius:Service-1	Гуре	😒 = Adı	ministrative	0	- +
				▼ At	tributes De	tails				
				Acce Serv	ice-Type = AC	CESS_ACCE	PT			
				Save	Reset					

Stap 5. Maak een authentificatiebeleid.

Navigeren in op **beleid >** Stappen **beleid** en klik op "+". Voer een **naam** in voor de beleidsinstelling en stel de voorwaarde in op **NAD IP-adres**, toegewezen aan de schone interface van TG, klik op **Opslaan** zoals in de afbeelding:

diale Ide	ntity Service	es Engine Home	Context Visibility Ope	rations - Pol	icy	► Administration	• Work Ce	enters			۹ (9	o o
Policy Set	ts Profiling	Posture Client Provis	sioning										
Policy S	ets								Reset Poli	cyset Hitcount	Res	et	Save
+	Status	Policy Set Name	Description	C	Cond	itions		Allowed Protocols / Serv	er Sequence	Hits	Actions		View
Search													
/	ø	ThreatGrid			₽	Network Access Device Address EQUALS 10.62.148.	ce IP 171	Default Network Access	× • +		¢		>
	\odot	Default	Default policy set					Default Network Access	x • +	59	¢		>

Stap 6. Maak een vergunningenbeleid.

Klik op ">" om naar het machtigingsbeleid te gaan, breid het machtigingsbeleid uit, klik op "+" en

configureren zoals in de afbeelding, nadat u op Opslaan hebt geklikt:

✓ Authori	zation Polic	y (3)									
•					Results						
•	Status	Rule Name	Con	ditions	Profiles		Security Groups		Hits	Actions	
Search											
	0	ThreatGrid Admin	₽	Radius-NAS-Identifier EQUALS Threat Grid Admin	×ThreatGrid	+	Select from list	+	1	¢	
	ø	ThreatGrid Console	₽	Radius-NAS-Identifier EQUALS Threat Grid UI	×ThreatGrid	+	Select from list	+	1	¢	
	0	Default			×DenyAccess	+	Select from list	+	17	¢	

Tip: U kunt één autorisatieregel maken voor al uw gebruikers die aan beide voorwaarden voldoen, Admin en UI.

Stap 7. Maak een identiteitsbewijs voor ThreatGrid.

ThreatGrid's client-certificaat moet zijn gebaseerd op de Elliptic Curve-toets:

openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -out private-ec-key.pem

Het moet worden ondertekend door de CA die de ISE vertrouwt. Controleer of <u>de basiscertificaten</u> <u>naar de</u> pagina<u>Trusted certificaatwinkel</u> zijn<u>geïmporteerd</u> voor meer informatie over het toevoegen van een CA-certificaat aan ISE Trusted certificaatwinkel.

Stap 8. Configuratie van ThreatGrid om RADIUS te gebruiken.

Meld u aan bij het beheerportal, navigeer naar **Configuration>RADIUS**. In RADIUS CA certificaatpasta de inhoud van het PEM-bestand dat van ISE is verzameld, in een client-certificaatpasta PEM-geformatteerd certificaat dat van CA is ontvangen en in een client-Key goedinhoud van een privaat-ec-key.pem-bestand dat is verkregen uit de vorige stap zoals in de afbeelding wordt getoond. Klik op **Opslaan**:

CISCO Threat Grid Appliance Administration Portal	Support ? Help	
Configuration • Operations • Status • Support •		m -
RADIUS DTLS Configuration		
Authentication Mode	Ret Either System Or RADIUS Authentication	
RADIUS Host	10.48.17.135	
RADIUS DTLS Port	2 083	
RADIUS CA Certificate	rVOxvUhoHai7g+B END CERTIFICATE	
RADIUS Client Certificate	QFrtRNBHrKa END CERTIFICATE	
RADIUS Client Key	a 2TOKEY4waktmOluw==	
Initial Application Admin Username	a radek	

Opmerking: U moet het TG-apparaat opnieuw configureren nadat u de RADIUS-instellingen hebt opgeslagen.

Stap 9. Voeg RADIUS-gebruikersnaam toe aan console-gebruikers.

Als u wilt inloggen op een portal, moet u de RADIUS-gebruikersnaam aan de betreffende gebruiker toevoegen, zoals in de afbeelding:

Details

	Login Name Title	radek radek / Add /		
	Email	rolszowy@c	cisco.com	/
	Role	admin		_
	Status	Active	Inactive	
	Default UI Submission	Private	Public	Unset
	EULA Accepted 2	No		
CSA	Auto-Submit Types ?	Add 🖊		
	Can Flag Entities ?	True	False	Unset
Enab	ole Direct SSO Setup ?	True	False	Unset

Stap 10. Laat alleen RADIUS-verificatie in.

Na het succesvol inloggen in het admin portal verschijnt er een nieuwe optie, die lokale systeemverificatie volledig uitschakelt en de enige op RADIUS gebaseerde optie achterlaat.



Verifiëren

Nadat TG opnieuw is ingesteld, logt u uit en nu ziet het loggen in pagina's er zo uit in de afbeeldingen, admin en console portal:

Threat Grid



cisco
Threat Grid
Use your RADIUS username and password.
RADIUS username
RADIUS password
Log In

Forgot password?

Problemen oplossen

Er zijn drie componenten die problemen kunnen veroorzaken: ISE, netwerkconnectiviteit en ThreatGrid.

 In ISE, zorg ervoor dat het ServiceType=Administration teruggeeft aan de authenticatieverzoeken van ThreatGrid. Navigatie in naar bewerkingen>RADIUS>Livelogbestanden op ISE en controleer details:

	Time	Status	Details	Repeat	Identity	Authentication Polic	у	Authorization Policy	Authorizati	Network Device
×		•			Identity	ThreatGrid	×	Authorization Policy	Authorization	Network Device
	Feb 20, 2020 09:40:38.753 AM	1	<u>o</u>		radek	ThreatGrid >> Default		ThreatGrid >> ThreatGrid Admin	TG opadmin	ksec-threatgrid02-clean
	Feb 20, 2020 09:40:18.260 AM	2	<u>o</u>		radek	ThreatGrid >> Default		ThreatGrid >> ThreatGrid Console	TG console	ksec-threatgrid02-clean

Authentication Details

Source Timestamp	2020-02-20 09:40:38.753					
Received Timestamp	2020-02-20 09:40:38.753					
Policy Server	wcecot-ise27-1					
Event	5200 Authentication succeeded					
Username	radek					
User Type	User					
Authentication Identity Store	Internal Users					
	PAP_ASCII					
Authentication Method	PAP_ASCII					
Authentication Method Authentication Protocol	PAP_ASCII PAP_ASCII					
Authentication Method Authentication Protocol Service Type	PAP_ASCII PAP_ASCII Administrative					
Authentication Method Authentication Protocol Service Type Network Device	PAP_ASCII PAP_ASCII Administrative ksec-threatgrid02-clean					
Authentication Method Authentication Protocol Service Type Network Device Device Type	PAP_ASCII PAP_ASCII Administrative ksec-threatgrid02-clean All Device Types					
Authentication Method Authentication Protocol Service Type Network Device Device Type Location	PAP_ASCII PAP_ASCII Administrative ksec-threatgrid02-clean All Device Types All Locations					
Authentication MethodAuthentication ProtocolService TypeNetwork DeviceDevice TypeLocationAuthorization Profile	PAP_ASCII PAP_ASCII Administrative ksec-threatgrid02-clean All Device Types All Locations TG opadmin					

 Als u deze aanvragen niet ziet, voert u een pakketvastlegging op ISE uit. Navigatie naar Operations>Troubleshoot>Diagnostische Gereedschappen>TCP-pomp, specificeer IP in het veld Filter van de schone interface van de TG, klik op Start en probeer in te loggen op

ThreatGrid:

TCP Dump

Status	Monitoring (approximate file size: 8192 bytes) Stop							
Host Name	wcecot-ise27-1							
Network Interface	GigabitEthernet 0							
Promiscuous Mode	• On Off							
Filter	ip host 10.62.148.171							
	Example: 'ip host helios and not iceburg'							
Format	Raw Packet Data							
Dump File								
Download Delete								

Monitor the packet headers on the network and save to a file (up to 5 Minutes)

U moet zien dat het aantal bytes is verhoogd. Open het PDF-bestand in Wireshark voor meer informatie.

• Als je de fout ziet "Het spijt ons, maar er is iets fout gegaan" nadat je op Save in ThreatGrid klikt en de pagina er zo uitziet:

Cisco Threat Grid Appliance Administration Portal					Support ? Help			
#	Configuration *	Operations *	Status *	Support *		I	•	

We're sorry, but something went wrong.

The server experienced an error while processing your request. Please retry your request later.

If this problem persists, contact support.

Dat betekent dat je waarschijnlijk de RSA-toets voor het client certificaat gebruikte. U moet de ECC-toets gebruiken met de parameters die in stap 7 zijn gespecificeerd.