Cisco Unified Communications Domain Manager 8.x (Cisco UCDM)-wachtwoordherstel

Inhoud

Inleiding Probleem Gebruikte componenten Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het Cisco UCDM 8.x-platform opnieuw kunt instellen met het wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten en u niet via gebruiker Common Line Interface (CLI) kunt bereiken.

Probleem

De gebruiker kan niet aan de CLI inloggen vanwege een slecht wachtwoord.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CUCDM 8.1.6

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Oplossing

In dit gedeelte wordt de Cisco UDCM 8.x-wachtwoordherstelprocedure beschreven.

Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing op Cisco UCDM 8.x GRUB versie 1.9.8-1ubuntu5

Stap 1. Schakel verbindingen uit om dit te bereiken, indien mogelijk - schakelt u het netwerk uit. Dit waarborgt dat transacties niet verloren gaan.

Stap 2. Meld u aan bij VMWare en kies de CUCDM Virtual Machine (VM).

Stap 3. Klik met de rechtermuisknop op de VM en kies Instellingen bewerken.

Stap 4. Klik op het tabblad **Opties**, kies **Opstartopties** en stel *de startvertraging* voor 7000ms (7 seconden) in als voorbeeld. Elke keer dat de virtuele machine start, wordt er 7 seconden extra

gewacht. Deze instelling stelt ons in staat om opstartberichten te lezen en indien nodig extra toetsen in te drukken.

Stap 5. Open de Cisco UCDM-weergave (Start Virtual Machine Console).

Stap 6. Klik op de knop herstarten (Start herstarten).

Stap 7. Tijdens het opstarten zien we de afteltimer.

PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Copyright 1985-2001 Phoenix Technologies Ltd All Rights Reserved Copyright 2000-2012 UMware, Inc. UMware BIOS build 309e	vm ware [®]	
639K System RAM Passed 33791M Extended RAM Passed ATAPI CD-ROM: UMware Virtual IDE CDROM Drive Mouse initialized		
Press F2 to enter SETUP, F12 for Network Boo	t, ESC for Boot Menu 0:05	

Stap 8. Druk en bewaar **SHIFT** voordat de timer 0:00 bereikt totdat **het** gemopende scherm verschijnt.

Ubuntu, Ubuntu,	with Linux with Linux	2.6.32-46-s 2.6.32-46-s	server (re	covery mo	de)	

Stap 9. Druk op GRUB-scherm **op** Bewerken.

Stap 10. Navigeer naar het einde van een regel die met *linux* begint, en voeg aan het eind van de lijn **in=/bin/bash** toe zoals in deze afbeelding.



Minimum Emacs–like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl–x to boot, Ctrl–c for a command–line or ESC to return menu.

Opmerking: Soms kan **init=/bin/bash** worden gesplitst aan het eind van een regel en resulteren als volgt.

GNU GRUB version 1.98-1ubuntu5

```
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c825abb0-edea-4d6a-ab87-c0c69a071\
a5e
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-46-server root=UUID=c825abb0-edea-4d6a-ab\
87-c0c69a071a5e ro crashkerne1=384M-2G:64M,2G=:128M quiet init=/bi\
n/bash_
initrd /boot/initrd.img=2.0.32=40-server
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x to boot, Ctrl-c for a command-line or ESC to return menu. Stap 11. Druk op **Ctrl-X** om het systeem te starten en u ziet de melding als prompt.



Stap 12. Voer de berg-o-hoeveelheid in,rw / zodra het systeem is opgestart.



Stap 13. Voer **een wachtwoord in** en voer een nieuw gewenste wachtwoord voor de USMSaccount in.

```
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# mount -o remount ru /
root@(none):/# passwd usmcli
Password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/# sync
root@(none):/# exit
exit
[ 148.482326] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
-
```

Stap 14. Typ **sync** om een bestandssysteem sync te forceren. Stap 15. Type **uitgang**.

```
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# mount -o remount,rw /
root@(none):/# passwd usmcli
Password:
Retype new password:
nasswd: nassword undated successfully
root@(none):/# sync
root@(none):/# exit
exit
1 148.4823261 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
-
```

Stap 16. Herstart VM.

Stap 17. Meld u aan als gebruiker met het wachtwoord dat in stap nummer 13 is ingesteld.