Configuratievoorbeeld voor CUCM niet-Secure SIP-integratie met CUC

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Configuratie op CUCM Configuratie op Unity Connection Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om Cisco Unified Communications Manager (CUCM) te integreren met Cisco Unity Connection (CUC) en het gebruik van Session Initiation Protocol (SIP). In dit voorbeeld is de SIP-integratie niet veilig.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CUCM
- CUC

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CUCM 8.x en hoger
- CUC 8.x en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Configureren

Configuratie op CUCM

Stap 1. Ga op de pagina CUCM Admin naar **System > Security > SIP Trunk Security Profile**. Maak een kopie van het beschikbare profiel. Het standaardprofiel is **een niet-beveiligd SIP Trunk-profie**l. Controleer deze opties in het nieuwe profiel; **Accepteer** ongevraagd bericht en **Accept vervangt kop.**

Enterprise Phone Configuration Service Parameters			ir Technical Support web site.		
Security	•		Certificate		
Application Server			Phone Security Profile		
Licensing	٠		SIP Trunk Security Profile		
Geolocation Configuration			CUMA Server Security Profile		
Geolocation Filter		Т	,		

Name*	Non Secure SIP Trunk ProfileUnity
Description	Non Secure SIP Trunk Profile authenticated by null S
Device Security Mode	Non Secure
Incoming Transport Type*	TCP+UDP
Dutgoing Transport Type	тср
Enable Digest Authentication	
Nonce Validity Time (mins)*	600
C509 Subject Name	
incoming Port*	5060
Enable Application level authorization	
Accept presence subscription	
Accept out-of-dialog refer**	
Accept unsolicited notification	
Accept replaces header	
Transmit security status	
Allow charging header	
SIP V.150 Outbound SDP Offer Filtering*	Lise Default Eilter

Stap 2. Als u een SIP-romp wilt maken, navigeer dan naar **Apparaat > Trunk** en selecteer **Nieuw toevoegen**.

s 🕶	Device 🕶		Application -	User Manageme
		CTI R	oute Point	
		Gatek	eeper	
		Gatew	ay	
		Phone		
		Trunk		
		Remo	te Destination	
		Device	e Settings	• -

Stap 3. Selecteer het type als SIP-romp. Rest van de velden automatisch bevolken.

-Trunk Information-	
Trunk Type*	SIP Trunk
Device Protocol*	SIP
Trunk Service Type*	None(Default)

Stap 4. Geef een naam voor de Trunk en deel een geschikte apparaatpool aan.

Device Information			
Product:	SIP Trunk		
Device Protocol:	SUP		
Trunk Service Type	None(Default)		
Device Name*	Unity-trunk		
Description			
Device Pool*	Default		
Common Device Configuration	< None >		
Call Classification*	Use System Default		
Media Resource Group List	< None >	•	
Location*	Hub_None		
AAR Group	< None >		
Tunneled Protocol*	None		
QSIG Variant*	No Changes	0	
ASN.1 ROSE OID Encoding*	No Changes	0	
Packet Capture Mode*	None		
Packet Capture Duration	0		

Stap 5. Voor de instellingen voor **inkomende oproepen** selecteert u de juiste CSS die toegang tot de telefoons heeft. Controleer ook of de **afvoerslang voor omleiding naar binnen is** gegaan.

Inbound Calls		
Significant Digits*	All	0
Connected Line ID Presentation*	Default	0
Connected Name Presentation*	Default	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Prefix DN		
Redirecting Diversion Header I	Delivery - Inbound	

Stap 6. Voor de instellingen voor uitgaande oproepen, controleert u het vakje voor omleiding naar omleidingsheader - Uitgaand.

Outbound Calls		
Called Party Transformation CSS	< None >	0
Use Device Pool Called Party Transform	ation CSS	
Calling Party Transformation CSS	< None >	0
Use Device Pool Calling Party Transform	nation CSS	
Calling Party Selection*	Originator	0
Calling Line ID Presentation*	Default	0
Calling Name Presentation*	Default	0
Calling and Connected Party Info Format*	Deliver DN only in connected party	0
Redirecting Diversion Header Delivery -	Outbound	
Redirecting Party Transformation CSS	< None >	0

Stap 7. Voer in het veld **Bestemmingsadres** het IP-adres in van de Unity Connection-server waarop het CUCM is aangesloten.

Dest	ination					
Destination Address is an SRV						
	Destination Address	Destination Address IPv6	Destination Port			
1*	10.127.226.5		5060			

Opmerking: Voor een Unity Connection-cluster (uitgever en abonnee) kunt u 2 SIP-trunks maken. Elke SIP-stam wijst naar één Unity Connection-server.

Stap 8. Selecteer het **SIP**-beveiligingsprofiel **in** het uitrolmenu. Kies het nieuwe beveiligingsprofiel dat in Stap 1 is gemaakt. Selecteer de **optie Verlengen CSS**. Deze CSS komt in beeld voor oproepen die vanuit de Unity Connection naar CUCM worden overgebracht en moet toegang hebben tot de gebruikerstelefoons. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het **standaard SIP-profiel** voor **SIP**-profiel.

MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	0
BLF Presence Group*	Standard Presence group	0
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk ProfileUnity	0
Rerouting Calling Search Space	< None >	0
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	0
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	0
SIP Profile*	Standard SIP Profile	0
DTMF Signaling Method*	No Preference	0

Stap 9. Maak een routegroep. Navigeer om **routing > Route/hunting > routegroep** te **bellen**. Voeg een nieuwe routegroep toe en geef deze een geschikte naam. Selecteer de SIP Trunk die in Stap 2 is gemaakt en klik op **Add to Route Group**. Hit **Save**.

AAR Group			van	ced Features 👻	Device -	Appl
Dial Rules		•				
Route Filter						
Route/Hunt		•		Route Group		
SIP Route Pattern				Local Route Gr	oup Names	
Class of Control		•		Pouto Liet		
toute Group Informat	tion					
Route Group Name*	Unity-RG					
Distribution Algorithm* Circular					0	
Route Group Member	Information —					
Find Devices to Add	to Route Group					
Device Name contains						Find
Available Devices** TestSachin		_				1
Available Devices**	TestSachin					
Available Devices**	TestSachin Unity-trunk Voicemail					
Available Devices** Port(s)	TestSachin Unity-trunk Voicemail All				0	

Opmerking: In het geval van de cluster van de Unity Connection, kunt u een afzonderlijke

routegroep voor de tweede gemaakte SIP-trunk toevoegen. In plaats hiervan kunt u ook kiezen om de tweede SIP-romp aan dezelfde routegroep toe te voegen. De volgorde is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Distribution Algorithm**: Circulaire, Ronde Robin, enz.

Stap 10. Maak een routelijst. Navigeer in op Oproeproutering > Route/hunting > Route List. Klik op Nieuwe toevoegen en geef een juiste naam aan de routelijst. Selecteer de CUCM Group in het uitrolmenu dat de CUCM-servers bevat waaraan de CUC-server een SIP-boomverbinding onderhoudt.

•	Route Group
	Local Route Group Names
•	Route List
•	Route Pattern -
Unit	y-RL
* Def	fault 💿
)) Unit

Stap 1. Klik op **Opslaan.** Als u deze optie plaatst, selecteert u een **routegroep** voor deze routelijst. Klik op **Add Route Group** en selecteer de routegroep die u in Stap 9 hebt gemaakt.

-Route List Member Information					
Route Group*	Unity-RG-[NON-QSIG]	0			
Colline Dout	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

Opmerking: Als u meerdere routegroepen maakt, elk voor één stam, selecteert u alle routegroepen en regelt u deze in volgorde van voorkeur. CUCM selecteert de routegroep bij de bovenkant eerst om de vraag te leiden.

Stap 12. Voeg een routepatroon toe. Navigeer in op Call routing > Route/Hunt > Routepatroon. Klik op om nieuwe gegevens toe te voegen en het voicemail-proefnummer te geven voor een eengemaakte verbinding. Dit is het nummer dat gebruikers gebruiken om naar de Unity Connection server te bellen. Selecteer de routelijst die in Stap 10 is gemaakt uit de vervolgkeuzelijst Gateway/routelijst.



Pattern Definition		
Route Pattern*	4000	
Route Partition	< None >	0
Description		
Numbering Plan	Not Selected	0
Route Filter	< None >	0
MLPP Precedence*	Default	0
Apply Call Blocking Percentage		
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	0
Route Class*	Default	0
Gateway/Route List*	Unity-RL	😑 (Edit)
Route Option	 Route this pattern 	
	Block this pattern No Error	0

Stap 13. Als u het proefnummer van de voicemail wilt toevoegen, navigeer dan naar **geavanceerde functies > voicemail > voicemail-piloot**.

	Advanced Features +	Device -	Appli	catio	n 👻 User Management 👻	Bulk Adm			
	Voice Mail		•		Cisco Voice Mail Port				
l	SAF		•		Cisco Voice Mail Port Wizard				
	EMCC		•		Message Waiting				
	Cluster View				Voice Mail Pilot				
	Intercompany Med	ia Services	•		Voice Mail Profile				

Stap 14. Klik op **Add new** en geef het proefnummer van de voicemail op. Dit nummer moet overeenkomen met het routepatroon dat in Stap 12 is gemaakt. U kunt ervoor kiezen om dit het proefnummer van de Standaardvoicemail te maken voor het gehele CUCM-cluster. Om dit te doen, controleer **Dit de standaard voicemail piloot voor het systeem**.

Voice Mail Pilot Information						
Voice Mail Pilot Number	4000					
Calling Search Space	< None >	٢				
Description						
Make this the default Voice Mail Pilot for the system						

Stap 15. Voeg een voicemail profiel toe voor dit voicemail systeem. navigeren naar geavanceerde functies > voicemail > Spraakprofiel.

	Advanced Features - Device -	Appl	ication 👻 User Management 👻 Bulk Adm
	Voice Mail	•	Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC		Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
1			

Stap 16. Klik op **om nieuwe** gegevens toe te **voegen** en geef een juiste naam op. Kies de voicemail-piloot die in Stap 13 is gemaakt. Van de vervolgkeuzelijst. U kunt ervoor kiezen dit het standaard voicemail-profiel voor het systeem te maken. Om dit te doen, controleer **of dit het standaard spraakpostprofiel voor het systeem is**.

Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile Name*	Unity-Profile	
Description		
Voice Mail Pilot**	3000/< None >	0
Voice Mail Box Mask		
Make this the default	Voice Mail Profile for the System	

Configuratie op Unity Connection

Stap 1. Navigeer naar CUC Admin-pagina en uitvoudig **Telephony Integration**. Selecteer de eerste optie, het **telefoonsysteem**.

Stap 2. Klik op Add New en geef het telefoonsysteem een naam.



Stap 3. De standaardinstellingen worden gebruikt op de pagina Telefoonsysteem. Om informatie over de extra configuratie voor het telefoonsysteem te bekijken, navigeer naar **Help > Deze pagina.**

n Basics	(Unity-S	IP)			
Edit	Refresh	He	lp		
Delete	Previou		Со	ntents	
		This Page			
		_			1

Stap 4. [Optioneel] Om CUCM-gebruikers naar CUC te kunnen importeren, moet u AXL-servers op het telefoonsysteem configureren. Navigeer om > Cisco Unified Communications Manager AXL server te bewerken.

XL Servers				
Delete Selecte	d Add New			
Orde	ar 🛛	IP Address		Port
•	10.106	.98.95	8443	
Delete Selecto	ngs			
ername		þdmin		

Stap 5. Navigeer terug naar de basispagina van het telefoonsysteem. Selecteer in de rechterbovenhoek de optie **Een poortgroep toevoegen** aan het betreffende menu koppelingen.

Search Phone	Systems	Þ	Phone System Basics	(U	nity-SIP)
Related Links	Add Por	t G	Group	٢	G <u>o</u>

Stap 6. Maak een poortgroep. Geef een naam voor de poortgroep op. Verander het **type poortgroep** in SIP. Voer het FQDN/IP-adres in van de CUCM-server waarop deze SIP-romp is geregistreerd.

New Port Group								
Phone System Unity-SIP								
Create From 💿 Port Gr	eate From 💿 Port Group Type SIP 📀							
O Port Gr	roup 🔹							
Port Group Description								
Display Name*	Unity-SIP-1							
Authenticate with SIP S	Server							
Authentication Username								
Authentication Password								
Contact Line Name								
SIP Security Profile	5060 ᅌ							
SIP Transport Protocol	тср ᅌ							
Primary Server Settings	5							
IPv4 Address or Host Name 10.106.98.95								
IPv6 Address or Host Nam	e							
Port	5060							

Stap 7. Ga naar Verwante links in de rechterbovenhoek en selecteer Add Port.

Search Po	rt Groups 🔸	Port Group Basics	(Unity	/-SIP-1)
Related Links	Add Ports			G <u>o</u>

Stap 8. Voer het gewenste aantal poorten in. Selecteer de naam van het juiste **telefoonsysteem** en de **naam van de poortgroep** en klik op **Opslaan**.

New Phone System Port							
Enabled							
Number of Ports	5						
Phone System	Unity-SIP ᅌ						
Port Group	Unity-SIP-1 ᅌ						
Server	cuc1052 ᅌ						
Port Behavior							
Answer Calls							
🗸 Perform Mess	age Notification						
🗹 Send MWI Re	Send MWI Requests (may also be disabled by the port group)						
C Allow TRAP C	onnections						

Opmerking: Selecteer in het uitrolmenu **Server** de CUC-server van de Uitgever en maak poorten. Als u poorten wilt toevoegen voor de Subscriber CUC-server, navigeer dan naar dezelfde poortgroep **Unity-SIP-1** en kies **Add Port** uit het **menu** Verwante links in de rechterbovenhoek. Kies op de pagina **Poorten** voor **het nieuwe telefoonsysteem** de Subscriber server in het uitrolmenu **Server**. In plaats hiervan kunt u in hetzelfde telefoonsysteem een nieuwe poortgroep maken met een ander apparaat en een andere naam voor de Subscriber-poorten.

Stap 9. Navigeer terug naar **Telephony Integration > Port Group** en selecteer de SIP Port Group. Navigeer om **> Server** te **bewerken** en voeg de extra CUCM servers toe in hetzelfde cluster voor failover. Wijs een voorkeur toe met behulp van **bestelnummer**. Volgorde 0 heeft de hoogste voorkeur gevolgd door 1, 2 enzovoort. De poorten registreren zich aan de CUCM-server met Bestellen 0. Als deze server niet beschikbaar is, registreren de poorten aan de volgende servers in de lijst.

Controleer de **koppeling opnieuw naar een hoger-order Cisco Unified Communications Manager wanneer beschikbaar** voor de poorten om terug te vallen naar de CUCM-server met hogere volgorde zodra deze beschikbaar is. Anders blijven de poorten geregistreerd op de lagere voorkeursserver.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Indien de havens niet zijn geregistreerd,

Stap 1. Controleer of de poorten met succes zijn gemaakt op Unity Connection. **Integratie** met **telefonie > poorten**

Unity-SIP-1-001	Unity-SIP	cuc1052	х	х	Х	х	Х
Unity-SIP-1-002	Unity-SIP	cuc1052	х	х	Х	Х	Х
Unity-SIP-1-003	Unity-SIP	cuc1052	х	х	х	х	х
Unity-SIP-1-004	Unity-SIP	cuc1052	х	х	Х	Х	Х
Unity-SIP-1-005	Unity-SIP	cuc1052	х	Х	х	Х	х

Stap 2. Navigeer naar **Telephony Integration > Port Group**. Selecteer de SIP-poortgroep. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verwante links de optie **Telefonieconfiguratie controleren** en selecteer **Ga** om de instellingen voor de integratie van het telefoonsysteem te bevestigen. Als de test geen resultaat heeft, worden de resultaten van de taakuitvoering een of meer berichten met de stappen voor probleemoplossing weergegeven. Correct het probleem en test de verbinding opnieuw.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.