# Configuratievoorbeeld voor CUCM niet-Secure SCCP-integratie met CUC

### Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Configuratie op CUCM Configuratie op Cisco Unity Connection Verifiëren Problemen oplossen

# Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om Cisco Unified Communications Manager (CUCM) te integreren met Cisco Unity Connection (CUC) en het gebruik van Sony Call Control Protocol (SCCP). In dit voorbeeld is de SCCP-integratie niet veilig.

#### Voorwaarden

#### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CUCM
- CUC

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CUCM 8.x en hoger
- CUC 8.x en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

## Configureren

Configuratie op CUCM

CUCM heeft een ingebouwde wizard om poorten te maken voor Unity Connection. Voltooi deze stappen om poorten op CUCM te maken:

Stap 1. Ga op de pagina CUCM-beheer naar geavanceerde functies > voicemail > Cisco Voice Mail Port Wizard.

•	Advanced Features - Device -	Appl	ication 👻 User Management 👻 Bulk Admi
_	Voice Mail	•	Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	•	Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
	Follbook		/

Stap 2. Kies een apparaatnaam. De standaardinstelling is CiscoUM1.

Cisco Voice Mail Server				
Add ports to a new Cisco Voice Mail Server using this name:	CiscoUM1			

Opmerking: Gebruik dezelfde apparaatnaam op Unity Connection. CUCM voegt '-VI' samen met het poortnummer. Bijvoorbeeld CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2, enz. Op Unity Connection dient u de naam van het apparaat te configureren als **CiscoUM1-VI**. CUC voegt '-VI' niet toe aan de apparaatnaam.

**Stap 3.** Selecteer het aantal poorten in het uitrolmenu. Unity Connection kan maximaal 255 poorten op één server verwerken.

Opmerking: Unity Connection 8.x vereist poortlicentie. Selecteer hier het aantal poorten dat is gebaseerd op de beschikbare poorten in Unity Connection-licentie.

Opmerking: Unity Connection 9.x en hoger heeft geen poortlicentie. Het maximale aantal poorten hangt af van de hardware-configuratie (Physical & Virtual Machine (VM). Raadpleeg het document Unity Connection-ondersteunde platforms. Voor een VM bepaalt het OVA-sjabloonnummer van gebruikers de beschikbare poorten op Unity Connection. Selecteer hier het aantal poorten dat is gebaseerd op de hardwareconfiguratie van Unity Connection.

Stap 4. Geef de Apparaatinformatie op zoals Beschrijving, Apparaatpol, Beleiende zoekruimte en locatie. Apparaatbeveiligingsprofiel instellen op niet-beveiligde spraak-mailpoort.

Cisco Voice Mail Device Informa	tion	
Enter the device information for	ports A Device Pool selection is required. The Wiz	zard applies these
Device Information		
Description	UnityPorts	
Device Pool*	Default	•
Calling Search Space	< None >	•
AAR Calling Search Space	< None >	<b>O</b>
Location*	Hub_None	0
Device Security Mode*	Non Secure Voice Mail Port	0
Use Trusted Relay Point*	Default	٥

**Stap 5.** Voer het telefoonnummer van de eerste poort in. Het poortnummer van de volgende poorten wordt met één verhoogd. Bijvoorbeeld, het **Aantal** van de **Begin** wordt ingesteld op 2001. De havennummers zijn 2001-2005. Pas een geschikte **gedeelte** aan en **belt u een zoekruimte**.

Cisco Voice Mail Directory Numbers		
Enter the directory number settings for selected Partition.	or the new Cisco Voice Mail Server If a F	Partition is selected, you mus
Beginning Directory Number *	2001 number)	(64
Partition	< None >	<b>0</b>
Calling Search Space	< None >	<b>0</b>
AAR Group	< None >	<b>.</b>
Internal Caller ID Display	VoiceMail	
Internal Caller ID Display (ASCII format)	VoiceMail	
External Number Mask		
(i) * - indicates required item		

**Stap 6.** Selecteer de gewenste optie op de volgende pagina. In het voorbeeld is dit een nieuwe integratie en bestaat er geen lijngroep. Selecteer **Ja. Voeg folder nummers toe aan een nieuwe Line Group.** 

Do you want to add these directory numbers to a Line Group?
For using these ports, you need to add corresponding directory nun you decide to add it later, you can do so by using Line Group config
<ul> <li>Yes. Add directory numbers to a new Line Group.</li> </ul>
Yes. Add directory numbers to an existing Line Group.
No. I will add them later.

Stap 7. Geef een naam voor de lijngroep op.

Line Group	
Enter the Line Group settings for Cisco Voice Mail Server	
Line Group Name	CiscoUM1-LG

**Stap 8.** De volgende pagina geeft een samenvatting van de configuratie die in de vorige stappen is meegeleverd. Als er problemen zijn, gaat u terug naar de vorige pagina en brengt u wijzigingen aan. Klik op **Voltooien** na verificatie.

#### Ready to Add Cisco Voice Mail Ports

The information shown below will be applied to the Cisco Voice Mail Ports being creat information shown is not correct, click the Back button to edit the information, or Can

Cisco Voice Mail Device Informati	on (apply to all ports)
Number of Ports to Add	5 (adding ports )
Cierro Unice Mail Senser Name	Ciercel B41
Description	Ush Data
Description	UnityPorts
Device Pool	Default
Calling Search Space	< None >
AAR Calling Search space	< None >
Location	Hub_None
Device Security Mode	Non Secure Voice Mail Port
Use Trusted Relay Point	Default
Directory Number Information	
New Directory Numbers	2001 - 2005
Partition	< None >
Calling Search Space	< None >
AAR Group	< None >
Internal Caller ID Display	VoiceMail
Internal Caller ID Display (ASCI	I format) VoiceMail
External Number Mask	< None >
Line Group	CiscoUM1-LG
Back & Einich &	
Back ( Finish )	

Stap 9. Het resultaat van het poortmaken wordt op de volgende pagina weergegeven.

Cis	co Voice Mail Port Wizard Results
Cis	Successfully create device CiscoUM1-VI1 Successfully create number plan 2001 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-VI1/2001 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI3 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI5 Successfully create inegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup ciscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup numplanmap for number plan(s) above and (new(exist
(1)	) Add this Line Group to a new or existing <u>Hunt List</u> ) Assign this Hunt List to a <u>Hunt Pilot</u>
B	etum to Cisco Voice Mail Port Wizard start page.

**Stap 10.** Voeg de lijngroep toe aan een lijst met hunting. Klik op de optie Lijst van hunting om een nieuwe lijst van hunting te maken of om een bestaande te kiezen. Voeg de **CiscoUM1-LG** lijngroep toe aan de **eenheid** van de **Lijst van de** hunting-**HL**. Schakel de twee opties in de lijst Hunt in zoals in de afbeelding.

Status Status: Ready		
Hunt List Information		
Device is trusted		
Name*	Unity-HL	
Description		
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default	0
Enable this Hunt List (change effective on Section 2)	ave; no reset required)	
For Voice Mail Usage		

**Stap 1.** Configureer het nummer van de hunting-Pilot. Ga of naar de wizard en klik op **Taakpiloot** of navigeer naar **Oproeproutering > Route/Tunt > Hunt Pilot** om een Tunt Pilot te creëren. Selecteer de **optie Eenheid-HL** op **hunting** List in de vervolgkeuzelijst.

Status			
Pattern Definition			
Hunt Pilot*	2000		
Route Partition	< None >	٢	
Description			
Numbering Plan	< None >	٥)	
Route Filter	< None >	٥)	
MLPP Precedence*	Default	۵	
Hunt List*	Unity-HL	٢	(Edit
Call Pickup Group	< None >	٢	
Alerting Name			
ASCII Alerting Name			

**Stap 12.** Configureer het proefnummer van de voicemail. Het VM Pilot-nummer is hetzelfde als het Hunt Pilot-nummer. Navigeer naar **geavanceerde functies > voicemail > voicemail Pilot** om een nieuw VM Pilot-nummer toe te voegen. Gebruikers kunnen het nummer van de VM Pilot/Hunt Pilot selecteren om Unity Connection te bereiken.

Voice Mail Pilot Information			
Voice Mail Bilot Number			
voice mail Pliot Number	2000		
Calling Search Space	< None >	٢	
Description			
Make this the default Voice Mail Pilot for the system			

**Stap 13.** Het profiel van een voicemail configureren. De VM Pilot is gekoppeld aan het VM-profiel. navigeren naar **geavanceerde functies > voicemail > voicemail profiel** om een nieuw VM profiel toe te voegen. Het VM-profiel wordt gekoppeld aan een Line Directory Number (DN) op de telefoon van een gebruiker. De gebruikers kunnen op de telefoon op de knop drukken om Unity Connection te bereiken.

mation	
Voicemail-Profile	
2000/< None >	0
Voice Mail Profile for the System	
	Voicemail-Profile 2000/< None > Voice Mail Profile for the System

Stap 14. Configureer het nummer van de Waiting Indicator (MWI) op en uit. navigeren naar

geavanceerde functies > voicemail > Bericht wachten om MWI getallen te maken.

Mes	sage W	aiting Numb	ers (1 -	2 of 2)
Find <mark>M</mark> N	lessage lumbers	Waiting	where	Directory Numb
				Directo
C		\$	299	8
		\$	299	9

#### Configuratie op Cisco Unity Connection

Voltooi deze stappen om poorten op CUC te maken:

**Stap 1.** Ga op CUC Management-pagina naar **Telehony Integraties > Telefoniesysteem**. Klik op **Add** en specificeer een naam van het telefoonsysteem.

Phone System	
Phone System Name*	Unity-SCCP
Save	

**Stap 2.** De standaardinstellingen worden gebruikt op de pagina Telefonisch systeem. Om informatie over de extra configuratie voor het telefoonsysteem te bekijken, navigeer naar **Help > Deze pagina.** 

Phone System Basics	(Unity-S	CCP)	
Phone System Edit	Refresh	Help	
Save Delete	Previou	Co	ontents
Phone System	ļ	Th	is Page
Phone System Name* U	nity-SCCP		
	<u> </u>		

Stap 3. [Optioneel] Om CUCM-gebruikers naar CUC te kunnen importeren, moet u AXL-servers

op het telefoonsysteem configureren. Navigeer om > Cisco Unified Communications Manager AXL server te bewerken.

one perve					
Delete 1	Selected	Add New			
	Order	IP /	Address		Port
0		10.106.98.95		8443	
Delete :	Selected	Add New			
XL Serve	Settings				
KL Serve	Settings	admin			_

Voeg de CUCM Publisher en de Subscriber toe die de AXL-service uitvoeren. Gebruik poort 8443/443. De gebruikersnaam is een toepassingsgebruiker (op CUCM) met AXL rollen toegewezen aan het. In dit voorbeeld wordt de CUCM Admin-gebruiker gebruikt. Deze gebruiker heeft standaard alle rollen.

**Stap 4.** Navigeer terug naar de basispagina van het telefoonsysteem. Selecteer in de rechterbovenhoek de optie **Een poortgroep toevoegen** aan het betreffende menu koppelingen.

Search Phone Sy	stems	۲	Phone System	Basics	(Unity	-SCCP)
Related Links	Add P	ort	Group			G <u>o</u>

**Stap 5.** Maak een poortgroep. Geef een naam voor de poortgroep op. Het apparaat Prefixeren hier moet de naam van de Voice Mail server die in Stap 3. van de CUCM configuratie is meegeleverd, overeenkomen met een achtervoegsel van VI. In dit voorbeeld is de naam van de Voice Mail server Cisco UM1 op CUCM. Op CUC is de apparaatvoorvoegsel Cisco UM1-VI.

Port Group		
Display Name*	SCCP-PortGroup	
Integration Method	SCCP (Skinny)	
Device Name Prefix*	CiscoUM1-VI	
Reset Status	Reset Not Require	Reset
Message Waiting In Enable Message W MWI On Extension MWI Off Extension	ndicator Settings Waiting Indicators	2998 2999

Stap 6. Geef de cijfers van de MWI aan en uit. De MWI nummers op CUCM en CUC matchen.

**Stap 7.** Geef het IP-adres/de naam van de CUCM-uitgever in het veld IPv4-adres of hostnaam en klik op **Opslaan**.

MWI On Extension	2998	
MWI Off Extension	2999	
Primary Server Set	tings	
IPv4 Address or Host	Name	10.106.98.95
IPv6 Address or Host	Name	
Port		2000
TLS Port		2443
Save		

Stap 8. Navigeer om > Server op dezelfde pagina uit te werken en voeg de extra CUCM-servers in hetzelfde cluster toe voor failover. Geef een voorkeur toe met behulp van volgnummer. Volgorde 0 heeft de hoogste voorkeur gevolgd door 1, 2 enzovoort. De poorten registreren zich aan de CUCM-server met Bestellen 0. Als deze server niet beschikbaar is, registreren de poorten aan de volgende servers in de lijst.

	Order	IPv4 Address or Host Name	IPv6 Address or Host Name	Port	TLS Port	Server Type	
	0	10.106.98.95		2000	2443	Cisco Unified Communications Manager	
Delete Selected       Add         Image: Comparison of the selected       Add         Image: Comparison of the selected       Reconnect to a Higher-order Cisco Unified Communications Manager When Available							
TFTP	TFTP Servers						
D	Delete Selected Add						
Order IPv4 Address or Host Name IPv6 Address or Host Name							
	0	10.106.98.95					

Controleer de verbinding met een Cisco Unified Communications Manager op hogere volgorde wanneer beschikbaar voor de poorten die moeten worden teruggebracht naar de CUCM-server met hogere volgorde zodra deze beschikbaar is. Anders blijven de poorten geregistreerd op de lagere voorkeursserver.

Stap 9. Navigeer om poorten toe te voegen vanuit het menu Verwante links op de rechterbovenhoek.



Stap 10. Configureer het aantal poorten. Dit komt overeen met de poorten op CUCM.



Stap 1. Selecteer het juiste telefoonsysteem, poortgroep en server.

Opmerking: Selecteer in het uitrolmenu **Server** de CUC-server van de Uitgever en maak poorten. Als u poorten wilt toevoegen voor de Subscriber CUC-server, navigeer dan naar dezelfde poortgroep **SCCP-PortGroup** en kies **Add Port** uit het menu **Gerelateerde links** in de rechterbovenhoek. Kies in de **pagina** met **poort op** het **nieuwe telefoonsysteem** de Subscriber server in het uitrolmenu **Server**. Met deze methode registreren zowel Uitgevers als Subscriber Unity-poorten met hetzelfde voorvoegsel van de naam van het apparaat. In plaats hiervan kunt u in hetzelfde telefoonsysteem een nieuwe poortgroep maken met een ander apparaat en een andere naam voor de Subscriber-poorten.

#### Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Ga op de pagina CUCM Administration naar **Advanced optie > voicemail > Spraakpoorten** om poortregistratie te bevestigen.

Device Name 📩	Description	Device Pool	Device Security Mode	Calling Search Space	Extension	Partition	Status	IPv4 Address
CiscoUM1-VI1	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2001		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI2	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2002		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI3	UnityPorts	<b>Default</b>	Non Secure Voice Mail Port		2003		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI4	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2004		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI5	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2005		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5

# Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.