與Cisco Prime IPAM整合的擴展示例

目錄

<u>簡介</u> 開始之前 <u>需求</u> 採用元件 慣例 安裝 組態 設定Cisco Prime Network Registrar IPAM全域性變數 新增副檔名:獲取CPNR IP 新增副檔名:返回CPNR IP 相關資訊

<u>簡介</u>

本文檔提供了將Cisco Prime Network Registrar[™] IPAM整合為外部IP地址管理系統的擴展示例,該 網路在Cisco雲智慧自動化中標識為*External*型別。

開始之前

<u>需求</u>

注意:本文檔包含程式設計示例。所有示例代碼均由思科提供,以作為擴展的基礎。這些示例尚未 在所有條件下經過徹底測試。在生產環境中使用之前,應先對示例代碼進行適當的複製和修改。

嘗試此組態之前,請確保符合以下要求:

- 有權編輯流程的Cisco Process Orchestrator的有效登入憑據
- Cisco Process Orchestrator使用的Cisco Prime Network Registrar IPAM軟體的有效登入憑據

<u>採用元件</u>

本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體版本:

- •思科雲端智慧自動化3.1.1(任何版本)
- 思科流程協調器2.3.5
- Cisco Prime Network Registrar IPAM 8.0或更高版本



如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

<u>安裝</u>

- 1. 在Cisco Process Orchestrator伺服器上,建立Web目標。
- 2. 在基本url欄位中輸入http://<Cisco Prime Network Registrar IPAM Server>:8080/incws/services。
- 3. 選擇新的運行時使用者,並使用登入Cisco Prime Network Registrar的憑證建立新的運行時使 用者
- 4. 匯入思科雲智慧自動化擴展示例分接頭。

<u>組態</u>

完成本節中的步驟,以設定本檔案所述的功能:

- 1. <u>設定Cisco Prime Network Registrar IPAM全域性變數</u>
- 2. 新增Cisco Prime Network Registrar IPAM擴展:獲取CPNR IP
- 3. <u>新增Cisco Prime Network Registrar IPAM擴展:返回CPNR IP</u>

設定Cisco Prime Network Registrar IPAM全域性變數

設定為Cisco Prime Network Registrar IPAM定義的以下全域性變數:

• Cisco Prime IPAM目標名稱

注意:將此變數的值設定為為Cisco Prime Network Registrar IPAM建立的Web目標的顯示名稱。

新增副檔名:獲取CPNR IP

:

- 1. 複製進程擴展: 獲取CPNR IP。建議對副本進行本地重新命名。
- 2. 編輯Get IP Address >> User Defined工作流程。
- 3. 新增副檔名**副本:將CPNR IP進程**獲取到工作流。
- 4. 在輸入頁籤上,新增下表列出的值:此映像提供組態範例

Properties - Extension: Get CPNR IP (Start Process)			
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers			
domain:			
[Process.Target.Properties.Cloud.Service.Server.General.Domain]			
VLAN Instance:			
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]			
VLAN Instance DNS Server:			
[Process.Variables.Input.VLAN Instance DNS Server]			
VLAN Insance Gateway:			
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Gateway]			
VLAN Instance Netmask:			
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Netmask]			
deviceType:			
Server			
hostname:			
Process, Target, Properties, Cloud, Service, Server, General, Name], [Process, Target, Properties, Clc			
Container:			

5. 將「**設定多個變數**」活動新增到工作流。

:

6. 在「變數」頁籤上,新增下表中列出的值:此映像提供組態範例

Properties - Set Multiple Variables (Set Multiple Variables)		
General Va	ariables Knowledge Base Result Handlers	
Variables to	o set:	
Variable:	[Process.Variables.Output.IP Address]	
New valu	ie: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address]	
Variable:	[Denses Mariables Onter & Calamaria	
v anabic.	[Process, variables, Output, Gateway]	1
New valu	e: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Gateway]	
Variable:	[Process Variables Output Netmask]	
New Valu	Je: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Netmask]	
Variable:	[Process.Variables.Output.DNS Server]	
New valu	JP: Duferfelleur, Eutensien: Cet CPNP JP JP DNC Ceruer]	
Holl Ide	I <u>worknow, Extension, der CENN IF.IF DNS Server</u>	<u>#1</u>
Variable:	[Process.Variables.Output.VLAN Object Reference]	
New valu	e: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.VLAN Object Reference]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Service Item Record Name]	
New valu	ie: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address Record Name]	

Get IP Address >> User Defined



7. 完成此程式後,工作流程應如下圖所示:

8. 儲存進程並退出。

新增副檔名:返回CPNR IP

- 1. 複製進程擴展:返回CPNR IP。建議對副本進行本地重新命名。
- 2. 編輯Return IP Address >> User Defined工作流程。
- 3. 新增副檔名**副本:將CPNR IP流**程返回到工作流
- 4. 在輸入頁籤上,新增下表列出的值:此映像提供組態範例。

Properties - Extension: Return CPNR IP (Start Process)			
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers			
IP Address:			
[Process.Variables.Input.IP Address]			
VLAN Instance:			
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]			
Container:			
Device Type:			
Server			

Return IP Address >> User Defined



5. 完成此程式後,工作流程應如下圖所示:

6. 儲存進程並退出。

相關資訊

• 技術支援與文件 - Cisco Systems