在Cisco Call Manager上配置裝置包

目錄

簡介

本文檔介紹在Cisco Unified Communications Manager(CUCM)上安裝裝置包的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題:

- CUCM
- 安全FTP(SFTP)伺服器
- 裝置包檔案(各自版本的Unified Communication Manager)

要瞭解CUCM版本支援的裝置,請參閱以下連結。

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucmdevice-package-compatibility-matrix_chapter_01.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucmdevice-package-compatibility-matrix_chapter_00.html

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- CUCM
- SFTP伺服器
- 裝置包檔案(各自版本的Unified Communication Manager)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

安裝裝置包檔案是為了將新特性和功能更新到Communications Manager,它也是通過在終端進行 韌體升級完成的。但是,有些情況下,裝置包更新只是為了其他特性和功能,因此需要避免集群範 圍的韌體升級。

本文檔介紹了在避免集群範圍的韌體升級的同時更新裝置包的過程。

設定

您需要從思科網站(分別為CUCM的版本)下載裝置包。

請參閱此連結並選擇您將為裝置包下載的版本,如下圖所示。

https://software.cisco.com/download/home/268439621



在通訊管理器上安裝裝置包之前,您需要將韌體版本複製到單獨的檔案中。

導覽至Device > Device setting > Device default,然後複製要在端點上保留為相同韌體的韌體資訊 ,如下圖所示。

6	Device Defaults Configuration								
See									
C Dual Bank Information									
		Device Type	Protocol	Load Information	Inactive Load Information	Device Pool	Phone Template		
	*	Cisco 7811	53P	sip78xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 7811 StP 👻		
	٠	Cisco 7821	53P	sip78xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 7821 SIP ·		
	٠	Cisco 7841	S3P	sip78xx.11-0-1-11		Default 👻	Standard 7841 SIP ·		
	٠	Cisco 7861	SIP	sip78xx.11-0-1-11		Default *	Standard 7861 SIP	•	
		Cisco 8811	SIP	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8811 SIP 💌		
		Cisco 8821	SIP			Default 💌	Standard 8821 SIP 💌		
	۰	Cisco 8841	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8841 SIP 💌		
	٠	Cisco 8845	S3P	sip8845_65.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8845 SIP ·		
	٠	Cisco 8851	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8851 SIP ·		
	٠	Cisco 8851NR	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8851NR SIP +		
		Cisco 8861	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8861 SIP 💌		
		Cisco 8865	SIP	sip8845_65.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8865 SIP 💌		
		Cisco 8961	SIP	sip8961.9-4-2582-2		Default 💌	Standard 8961 SIP	•	

從思科網站下載裝置包後,您需要使用SFTP伺服器將檔案上傳到Unified Communication Manager。

導航到OS admin page > Software Upgrade > Install/Upgrade

此外,在此頁面上輸入必填資訊,如下圖所示

- 來源:選擇升級檔案的本地源(CD/DVD)或遠端源(遠端檔案系統)
- 目錄:對於遠端檔案系統,請輸入遠端系統上修補程式檔案的路徑
- 伺服器:對於遠端檔案系統,請輸入FTP或SFTP伺服器名稱
- 使用者名稱: 輸入遠端節點的使用者名稱
- 使用者密碼: 輸入遠端節點的密碼

• 傳輸	協定:	選擇傳輸協定,	例如SFTP						
alah. Cise	o Unified	d Operating System Adr	ninistration	Navigation Cisco Unified OS Administration					
CISCO For Cit	sco Unified Cor	mmunications Solutions		admin Search Documentation About I					
Show + Settings + Security + Software Upgrades + Senices + Help +									
Software Installat	ion/Upgrade	Install/Upgrade							
Cancel 📥 I	Vext	TFTP File Management							
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		Device Load Management							
- Status		Customized Logon Message							
() Status: Read									
-Software Locatio	n								
Source*	Remote Files	ystem	•						
Directory*									
Server*									
User Name*	admin								
User Password*	•••••								
Transfer Protocol*	SFTP		•						
SMTP Server									
Email Destination									
	~								
Cancel Next									

附註:當您應用裝置軟體包啟用新裝置支援時,CUCM 11.5(1)版或更高版本不需要重新啟動 群集。相反,在新增裝置包後,請在CUCM中執行以下步驟:

- •在所有節點上重新啟動Cisco Tomcat服務
- 在運行此服務的所有伺服器上重新啟動Cisco TFTP
- 在發佈伺服器上重新啟動Cisco CallManager。如果您未在發佈伺服器上運行Cisco CallManager服務,則可以跳過此步驟。

如果使用CUCM 11.0(1)或更低版本,則需要重新啟動群集。當您應用裝置軟體包以更新當前韌體或

裝置包安裝完成後,您需要將韌體資訊貼上到裝置預設通訊管理器上。導覽至**Device > Device Default >** paste the firmware information that you want to keep as same firmware on Endpoints,然後點選圖示以交換終端上的韌體,如下圖所示。

-Dual	Bank Information	whether the						
Dua	bank information			click here to swap				
	Device Type	Protocol	Load Information	Inactive Load Information	mware Device Pool	Phone Template		
ф	Cisco 7811	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7811 SIP 🔻		
4	Cisco 7821	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7821 SIP 🔻		
\$	Cisco 7841	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7841 SIP 🔻		
\$	Cisco 7861	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7861 SIP 🔻		
4	Cisco 8811	SIP	sip88xx.11-5-1-18		Default 🔻	Standard 8811 SIP 🔻		

驗證

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

要驗證電話是否複製了新的韌體映像,請使用以下方法之一:

- 查詢執行升級的IP電話的IP地址。使用瀏覽器中的IP地址獲取IP電話的裝置資訊。檢查版本以 檢視韌體是否已更改為新韌體。
- 物理訪問IP電話,然後按**設定**按鈕。向下滾動至Model Information,然後按Select。然後,向 下滾動到Load File,驗證升級的載入檔案是否相同。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

故障排除部分將在不同的文檔中介紹。