# 使用OPCTest命令列實用程式

### 目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>慣例</u> <u>運行opctest</u> <u>opctest命令</u> <u>偵錯資訊</u> Exit and Quit選項</u> 相關資訊

# <u>簡介</u>

開放式外圍控制器(OPC)測試(**opctest**)命令列實用程式允許您檢視和設定思科智慧聯絡管理(ICM)外 圍網關(PG)OPC流程中的各種引數。您可以在Microsoft Windows OS命令提示符下或Telnet會話中 運行**opctest**。

**注意:**在PC上或通過pcANYWHERE使用命令提示符。使用命令提示符效果更好,因為資料列通常 顯示得比Telnet所能顯示的多。

# <u>必要條件</u>

### <u>需求</u>

本文件沒有特定需求。

### <u>採用元件</u>

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

### <u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

### <u>運行opctest</u>

完成以下步驟即可開始opctest:

- 發出opctest /cust custname /node ICM node name命令。附註: custname指示客戶名稱 , ICM節點名稱是節點名稱。例如opctest /cust abc /node pgx。
- 2. 發出opctest /?命令時,才能停用自動交涉。此命令向您顯示有關運行opctest的資訊。
- 3. 啟動opctest後,請輸入help或?以便檢視所有可用命令的清單。最常見的命令是status,它顯示PG的運行狀況和狀態。

以下是一些輸出範例:

C:\> opctest /? Version: Release 4.0, Build 04624 Usage: opctest [/f InputFile] [/system SystemName] [/cust Customer] [/node ICRNode] [/pipe OutputPipe] [/debug] [/stop] [/help] [/?]

#### 圖1顯示status命令的更詳細輸出:

#### 圖1 - OPCTest狀態輸出

C:>opctest/cust/node pg1a OPCTEST Release 2.5 (service pack 2), Build 03105 opctest: status OPC Version: Release 2.5 (service pack 2), Build 03116 Release Date: 09/28/98.07.01:57							
Current Time: Local Time: OPC Up: OPC Symp:	03/17 17:47:07 03/17 12:47:07 (5.0 12/08 18:59:52 (98	) hr) 9 day) R day) (A ND K	Indicates which side o supplying the Call Ro the PG.				
Process A opc A pgag A piml A ctisvr B pgag D piag	LastStateChange H OK M- 12/08 18:59 OK M- 03/12 19:33  OK M- 12/08 18:59	LastHeartBeat 03/17 17:46:52 (16 sec 9:56 (98.9 day) 5:58 (4.9 day) - - 9:53 (98.9 day)	Processes on t PGs & their st	he ates. PGAG – manage	es session layer		
B ctisvr B opc	H			communications the Central Cont SEE NOTE BEI	between the PG & roller 2 <b>011</b>		
PGAgent Las SideA PIA 03/ SideB P 03/1 PerinheralID Si	tStateChangeTime 13 22:18:32 (3.8 day) 3 22:18:32 (3.8 day) ide State	ConnectATime 03/13 22:18:32 (3.8 c 03/13 22:18:32 (3.8 c LastStateChans	Status (ay) CONNECTED (ay) CONNECTED ze LastHeard	ConnectBTime 03/13 22:18:32 (3.8 03/13 22:18:32 (3.8 Erom	Status day) CONNECTED day) CONNECTED		
1 A	A PIM_ACTIVE	PR 03/13 22:18:32 (3	8 day) 03/17 17:47	:07 (1 sec) ←	Peripheral Interface Manager/PIM		
CTIServerNo S 1	3ide State ? CTI_NULL	LastStateChang 12/08 19:00:02 (9	ge LastHeard 98.9 day)	From ←	CTIServer		

#### **註:在**ICM版本4.1中,外圍裝置網關代理(PGAgent)部分只顯示當前端的連線時間。在此示例中 ,PG5B上的PGAgent為活動端。PG5A空閒:

PGAgent	LastStateChangeTime	ConnectATime	Status	ConnectBTime
Status				
SideA P	02/01 11:50:23 (3.2 hr)		IDLE AGENT	
IDLE AGENT				
SideB PIA	02/01 11:48:54 (3.2 hr)	02/01 11:48:54 (3.2 hr)	CONNECTED (	02/01 11:48:54 (3.2
hr) CONNECT	ED			



鍵入help或?在opctest命令提示符下檢視可用命令的清單。

#### 有些opctest命令(例如List\_Agents和List\_Trunk\_Group)需要一個或多個額外的命令列開關。輸入命 令名稱/?才能獲得正確的語法。以下是範例:

opctest: la list_agents: Error for PeripheralID: Missing argument.							
opctest: Usage: li	la /? st_agents H   	PeripheralID [/ [/group SkillGn [/help] [/?]	(agent Agen coupID] [/a	tID] [/ gpri Sk	state Age	ntState] riority]	[/logout]
opctest:	la 5004						
SkillGroup= 0 Pri= 0 LoggedOn=23 Avail=0 NotReady=4 Ready=19 TalkingIn=16 TalkingOut=0 TalkingOther=3 WorkRdy=0 WorkNRdy=0 Busy=0							
Reserved=	0 Hold=0	j					
SkillGrou	.p= 1 Pi	ci= 0 Log	ggedOn=9 Av	ail=0 N	IotReady=1	Ready=8	TalkingIn=7
		TalkingOut	=0 Talking	)ther=1	. WorkRdy=	0 WorkNR	dy=0 Busy=0
Reserved=	0 Hold=0		10 05 7		N ( D )	4 5 1	01 - 11 - 00
SKIIIGrou	.p= 2 Pi	1= U LOS	gedon=25 A	vall=0	NotReady=	4 Ready=	21 Talkingin=20
onctest:	lta						
list trun	k groups: I	Error for Perig	oheralID: M	issing	argument.		
opctest:	ltg 5004						
Perph#	SkTargetII	) NTGSkTargetII	) NumTrunks	LastH	IHU	Tracing	Ext
ConfigPa	ram						
0	5057	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
1	5058	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
2	5059	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
3	5060	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
4	5061	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
5	5062	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
б	5063	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
7	5064	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
8	5065	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
9	5066	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
10	5067	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
12	5010	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
13	5011	5005	-1	02/01	14:30:00	0	
14	5068	5005	-1	02/01	14:30:00	0	

# <u> 偵錯資訊</u>

發出debug命令,以便在opctest中啟用特定調試。debug指令會透過開啟追蹤來啟<u>用偵錯控制</u>。啟 用調試控制比調整登錄檔或為OPC進程開啟EMSTraceMask時更有效。啟用debug控制會顯示OPC部分 的跟蹤,您需要對其進行其他跟蹤。跟蹤結果會顯示在OPC事件管理系統(EMS)日誌檔案中。使用 dumplog檢視EMS日誌的輸出。如需詳細資訊,請參閱<u>如何使用轉儲公用程式</u>。

以下是範例:

[/skillgroup] [/closedcalls] [/cstaecr] [/cstacer] [/pimmsg] [/ctimsg] [/rcmsg] [/dmpmsg] [/icmsg] [/opcmsg] [/mdsmsg] [/pdmsg] [/inrcmsg] [/passthru] [/tpmsg] [/physctrlr] [/periph] [/all] [/help] [/?]

如果您需要對轉換路由問題進行故障排除,請發出debug /routing命令。

完成故障排除後,請使用/noall開關關閉所有OPC跟蹤。如果保持跟蹤處於開啟狀態,可能會導致效 能問題。

### <u>Exit and Quit選項</u>

發出quit命令以退出opctest實用程式。

**注意:**發出**exit\_**opc命令時**,請小心**。此命令指示OPC進程在PG的兩端退出(如果重複)。節點管 理器強制重新啟動進程,然後強制重新載入呼叫路由器的配置。刷新所有內部外圍裝置和座席狀態 。然後,OPC和外圍介面管理器(PIM)重新學習PG及其配置。

### <u>相關資訊</u>

- •<u>如何使用Dumplog</u>實用程式
- <u>開啟跟蹤</u>
- 技術支援與文件 Cisco Systems