Migración primera de la garantía de la Colaboración de 11.x a 12.1

Contenido

Introducción Prerequisites Requisitos Componentes usados Configurar Paso 1. Instale el fichero RPM Paso 2. Inicie la salvaguardia en el servidor 11.X con el paquete instalado Paso 3. Utilice el acceso directo de memoria para emigrar los datos a PCA 12.X Verifique Troubleshooting

Introducción

Este artículo describe paso a paso, el procedimiento para emigrar de la garantía primera de la Colaboración (PCA) 11.x a PCA 12.1.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- PCA 11.x en las versiones utilizadas de la migración
- Fichero auxiliar de la migración de datos (acceso directo de memoria) descargado del servidor del Orchestrator de Cisco Clould (CCO)
- Asegure el servidor FTP (SFTP)

Componentes usados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- PCA 12.1
- PCA 11.x

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar

Paso 1. Instale el fichero RPM

• Descargue el fichero RPM del sitio CCO. Este fichero es requerido para generar la salvaguardia en el servidor PCA 11.x en un formato legible por la plataforma PCA 12.X.

• Coloque el fichero bajo/opte y verifique la integridad del fichero y verifique el md5sum. Haga juego el md5sum con el que está mencionado en el sitio CCO:

[root@PCA ~	·]#	cd /opt	t/					
[root@PCA o	pt]# ls -1	lrt					
total 384								
drwxr-xr-x	3	cmuser	cmuser	4096	Oct	24	2013	
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	Oct	24	2013	
drwx	2	root	root	16384	Jan	31	2017	
drwxr-xr-x	8	root	root	4096	Feb	9	22:30	
drwxr-xr-x	3	root	root	4096	Feb	9	22:34	
drwxr-xr-x	3	root	root	4096	Feb	9	22:36	
drwxr-xr-x	14	cmuser	cmuser	4096	Feb	9	22:36	
drwxr-xr-x	7	root	root	4096	Feb	9	22:40	
drwxr-xr-x	2	root	gadmin	4096	Feb	16	19:40	
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	Feb	21	22:12	
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	May	28	19:34	
-rw-rr	1	root	root	325918	May	29	09:43	CSCOpca-dma-1.0-1.x86_64.rpm
[root@PCA o	pt]# md5sı	am CSCOr	pca-dma-	-1.0-	-1.3	x86_64	.rpm
c893127789fe511f17b7a20f6c88242e CSCOpca-dma-1.0-1.x86 64.rpm								
[root@PCA o	pt] #						

 Instale el fichero RPM con el uso de este comando: RPM - ivh CSCOpca-dma-1.0-1.x86 64.rpm

[root@PCA opt] # rpm -	ivh CSCOp
CSCOpca-dma-1.0-1.x86	_64.rpm CSCOpx/
[root@PCA opt] # rpm -	
Preparing	######################################
Starting DMA backup o	perations:
l:CSCOpca-dma	#####################################

Asegúrese de que la RPM esté instalada con éxito:



Paso 2. Inicie la salvaguardia en el servidor 11.X con el paquete instalado

- Ejecute este script para iniciar la salvaguardia. Le incitará para los parámetros para el SFTP separa como el IP, número del puerto, username, trayectoria.
- ./pcandma.sh

Note: La trayectoria debe estar en relación con la trayectoria de directorio de usuario. Para eg. si el directorio de usuario es USER1, después usted necesita crear una carpeta bajo este directorio que sea la trayectoria bajo la cual la salvaguardia será puesta.

/USER1/PCA/pca

el pca es el hostname del servidor (la salvaguardia será escogida de aquí).

El PCA es la trayectoria que fue mencionada.



• El script controla si la carpeta de destino está presente. Si no entonces crea la carpeta.



• Si no existe el directorio, el PCA crea automáticamente uno:

```
PCA not found. Creating directory
pca not found. Creating directory
createDirectory true
ret_status=success
[root@PCA log]# more dma_backup_sftp.log
```

• La salvaguardia se salva en el servidor local en la trayectoria /opt/tempbackups/DMA_Backup/backup/appcomponent antes de transferir al servidor SFTP.

[root@PCA	appo	compor	nent]#	ls -1	lrt			
total 32								
drwxr-xr-x	3	root	root	4096	May	29	17:52	
drwxr-xr-x	3	root	root	4096	May	29	17:52	
drwxr-xr-x	4	root	root	4096	May	29	17:52	
drwxrwxrwx	2	root	root	4096	May	29	17:52	db
drwxr-xr-x	4	root	root	4096	May	29	17:52	
drwxr-xr-x	35	root	root	12288	May	29	17:52	
[root@PCA	appo	compor	nent]#	pwd				
<pre>/opt/tempbackups/DMA_Backup/backup/appcomponent</pre>								
[root@PCA	appo	compor	nent]#					

• Después de que se complete la salvaguardia acceso directo de memoria, el fichero consigue colocado en el servidor SFTP en la carpeta de destino.



• Usted puede ser que vea un cierto retraso mientras que los servicios comienzan. Usted verá algunos registros como sigue:

Se recomienda que usted espera todos los servicios para subir.

packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time Oms rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.030/0.030/0.000 ms INFO: Tue May 29 18:06:50 UTC 2018 postgresql.conf backup in cpcm_data found....cpc_toposerver: no process killed cpc_ipslaserver: no process killed cpc smdbmonitor: no process killed cpc_qovr: no process killed cpc_sshd: no process killed cpc_stserver: no process killed cpc_srstserver: no process killed cpc ipiudataserver: no process killed cpc_pifserver: no process killed cpc_qovmserver: no process killed cpc gpf: no process killed cpc_segserver: no process killed cpc_datapurge: no process killed Stopping emsam fault Stopping emsam_poller Stopping emsam sessionmon Stopping emsam troubleshoot Stopping emsam_tomcat Stopping emsam_inventory Stopping Analytics PostgreSQL Server ... Stopping CPC PostgreSQL Server .. INFO: Tue May 29 18:10:50 UTC 2018: Starting all processes INFO: Tue May 29 18:10:50 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 0, i: 1 INFO: Tue May 29 18:10:50 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 0, i: 1 INFO: Tue May 29 18:15:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 16, i: 2 INFO: Tue May 29 18:15:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 16, i: 2 INFO: Tue May 29 18:20:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, 1: 3 INFO: Tue May 29 18:20:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 23, i: 3 INFO: Tue May 29 18:25:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, i: 4 [NFO: Tue May 29 18:25:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 23, i: 4 INFO: Tue May 29 18:30:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, i: 5 INFO: Tue May 29 18:30:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 23, i: 5 INFO: Tue May 29 18:35:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, i: 6 INFO: Tue May 29 18:35:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 23, i: 6 INFO: Tue May 29 18:40:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, i: 7 INFO: Tue May 29 18:40:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 23, i: 7 INFO: Tue May 29 18:45:51 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, i: 8 INFO: Tue May 29 18:45:51 UTC 2018: Sleep for 5 min.. Emsam not UP. isEmsamUp: false , process_count: 23, i: 8 INFO: Tue May 29 18:50:52 UTC 2018: EmsamUp: false , process_count: 23, i: 9 unt: 23, i: 9, Exiting loop after 40min.m is Not UP. EmsamUp: false , process_co--More--(97%) INFO: Tue May 29 18:50:52 UTC 2018: All processes are not up INFO: Tue May 29 18:50:52 UTC 2018 DMA backup - pcandma script END

Paso 3. Utilice el acceso directo de memoria para emigrar los datos a PCA 12.X

• Usted necesita instalar la corrección especial de la ingeniería (ES) para conseguir la opción activada para el restore acceso directo de memoria en PCA 12.1.

La opción acceso directo de memoria está disponible comenzando ES1.

Se recomienda le instala la última corrección ES antes de que usted inicie el acceso directo de memoria.

Usted puede leerme lectura-fichero para el ES antes de que usted inicie el acceso directo de memoria.

• Especifique a los detalles del servidor SFTP como se muestra aquí. Verifique la Conectividad SFTP.

Note: La trayectoria debe estar en relación con la trayectoria de directorio de usuario.

Si el directorio de usuario es USER1.

el pca es el hostname del servidor (la salvaguardia será escogida de aquí).

El PCA es la trayectoria que fue mencionada cuando la salvaguardia acceso directo de memoria

cisco	Prime Collaboration Assurance Serviceability							
	DMA (View DMA Log)							
	sFTP Server (IP Address)	10.106.68.20		(i)				
	sFTP Port	22						
	Path	PCA/						
		Note: The backu directory	p location is	relative to specified ssh user home				
)	User Name	root						
	Password			Test Connection 🗸				
		Start DMA	View DMA S	itatus Detail				
		Note: Please clos migration Data migration is i	se all active s in progress. P	sessions before starting data lease wait.				
	Step 9 of 20: migrating assurance db data from te	mp db to main db	is in progre	ss				

• Una vez que el proceso acceso directo de memoria comienza, usted puede vigilar los registros con el uso del **registro acceso directo de memoria de la visión**, en la pantalla acceso directo de memoria.

sFTP Server (IP Address)	****	ີ້	
sFTP Port	Enter Port Number		
Path	Path of the file	0	
	Note: The beaking location i	a relative to encelled ach uner home	_
Data Mig	gration Assistant Log		2 •
SI 1483 SI 1477 SI 1474 SI 1446 SI 1369 SI 1354 maintal SI 1354 SI 1155 SI 1155 SI 1155 APIC-E SI 1024 SI 9911 SI 9725	33 root cpc_stserver 10: 79 root cpc_srstserver 10 99 root cpc_lpludataser 59 root cpc_prserver 10 91 root cpc_qovmserver 13 root cpc_segserver 1 ins the subset-replica of 70 root cpc_datapurge 1 53 root emsam_session 54 root emsam_troubles M 15 root emsam_fault 13: 1 root emsam_poller 14; 5 cmuser emsam_tomca	31 Phone synthetic test server 0:36 Allows to run IPSLA tests on the devices 10:38 Maintains phone information for reporting purpose 48 Runs Phone Status Tests 11:03 Responsible for Service Quality event generation 1:13 Responsible for fetching data from CUCM to CDT(this 1:00 database) 1:18 Responsible for data purging no 13:03 Manages and monitors live call sessions h 13:03 Troubleshoots the in-progress conference calls based on 54 Responsible for alarms & events 14 Device poller t 14:37 UI server	

• Cuando usted funciona con el proceso acceso directo de memoria, el GUI pudo logout. Si usted se abre una sesión otra vez, lo dirigirá a una página fresca acceso directo de memoria.

Si usted ingresa los detalles y el acceso directo de memoria del funcionamiento otra vez, le incitarán con el estatus que el acceso directo de memoria está ejecutando ya.

• Usted puede también controlar alternativamente el registro del estatus del CLI con el uso del **registro del** archivo del registro.

Este fichero se suprime en el final de la operación acceso directo de memoria.

O usted puede controlar de la opción en el GUI sí mismo del registro acceso directo de memoria de la visión.

• El acceso directo de memoria es un proceso de 20 pasos. En el final de estos 20 pasos, recomenzarán a los servicios.

Después de que se complete el reinicio del servicio, las recargas VM. Usted perderá el control al CLI y al GUI hasta que la reinicialización es completa.

Una vez que la VM reinicia, controle el estatus del servicio en la página de la utilidad.

Espere todo el servicio para subir.

Verifique

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Una vez que todos los servicios son en servicio, usted puede abrirse una sesión para validar sus datos en el PCA.

Troubleshooting

Esta sección proporciona a la información que usted puede utilizar para resolver problemas su configuración.

Abre una sesión PCA 11.x:

- pcaninfra.log
- => de analytics_dma.log para la creación de la salvaguardia del Analytics.
- => de assurance_backup_dma.log para la creación de la salvaguardia de la garantía.
- => de dma_assurance_backup_file_tran.log para la transferencia de archivo de backup de la garantía
- => de dma_backup_file_tran.log para la transferencia de archivo de backup del analytics
- dma_backup_sftp.log
- dma_debug.log
- => de pcandma.log se observa que en algunos casos los servicios PCA toman alguna vez para comenzar los servicios detrás una vez que el script acceso directo de memoria se ejecuta.

Abre una sesión PCA 12.x:

- el => de pcandma.log proporciona a la información detallada en el restore y pone al día el error.
- analytics_dma.log
- assurance_backup_dma.log
- assurance_restore_dma.log
- dma_assurance_restore_file_tran.log
- dma_backup_file_tran.log
- dma_debug.log
- el => de dma_status.log este fichero será suprimido en el final del script acceso directo de memoria.