cisco.



Cisco Unity Virtual 9.0 インストール ガイド

初版: 2016年12月24日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先:シスココンタクトセンター 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容 については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販 売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨 事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用 は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡く ださい。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコお よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証 をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、 間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと します。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネット ワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意 図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.(1110R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

Γ

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアの概要 1
VMware ESXi 上の Cisco Unity Express Virtual 2
Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ KVM サービス コンテナ上の Cisco Unity Express
Virtual 2
無停電電源装置の推奨 2
Cisco Unity Express Virtual のインストールの前提条件 3
Cisco Unified Communications Manager Express の前提条件 3
Cisco Unified Communications Manager の前提条件 5
Cisco UCS サーバ モジュールおよび Cisco UCS E シリーズ サーバ モジュール上の ESXi に対
する Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア サポート 9
インストール手順の概要 10
Cisco Unity Express Virtual のハードウェア要件 10
Cisco Unity Express Virtual の仮想マシン要件 10
VMware ESXi 環境のセットアップ 11
VMware ツール 11
Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルのダウンロード 12
Cisco Unity Express Virtual OVA の展開 12
展開後の Cisco Unity Express Virtual の設定 14
Cisco Unity Express Virtual の設定例 15
ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager Express および Cisco Unity Express
Virtual の確認 18
ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager および Cisco Unity Express Virtual の
確認 19
Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express
Virtual ソフトウェア サポート 21

KVM サービス コンテナでの OVA インストール手順の概要 22

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ上の Cisco Unity Express Virtual KVM のハー
ドウェア要件 22
KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設

定 23

- KVM サービス コンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンイ ンストール 28
- Cisco Unity Express Virtual 9.0 または 9.0.1 から 9.0.2 へのアップグレード 30
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ サービス コンテナ内の Cisco Unity Express Virtual のアクセスおよび設定の例 30

Cisco Unity Express Virtual アプリケーションの設定 35

GUI を使用した Cisco Unity Express Virtual の設定 35

CLI を使用した Cisco Unity Express Virtual の設定 35

Cisco Unity Express Virtual のライセンス 37

インストール手順 37

評価ライセンスのアクティブ化 37

恒久ライセンスを使用した Cisco Unity Express Virtual のインストール 40

CLI を使用した Cisco Unity Express Virtual 9.0 のインストール 41

言語アップグレードの準備 43

言語アップグレードの準備 43

ファイルの手動バックアップ 45

ファイルの手動バックアップ 45

バックアップファイルの番号付け 45

ファイルの復元 49

ファイルの復元 49

KVM サービス コンテナ上の Cisco Unity Express Virtual 仮想サービスのトラブルシュー

ティング 51

Cisco Unity Express Virtual サービスのインストール障害の確認例 51

Cisco Unity Express Virtual サービスのアクティベーション障害の確認例 53

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータに存在するメモリのチェック 54



Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアの概 要

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアは、ボイスメール、自動受付、IVR 機能をサポートしま す。Cisco Unity Express Virtual のボイスメール アプリケーションおよび自動応答アプリケーショ ンは、Unified Communications Manager Express(Cisco Unified CME、以前の名称は Cisco Unified CallManager Express)または Cisco Unified Communications Manager(以前の名称は Cisco Unified CallManager)と連動して、小中規模の企業向けに次の機能を提供します。

- オンサイトまたはリモート電話加入者向けのボイスメールボックスの作成および保守。メールボックスの最大数は、展開された Cisco UCS サーバ、Cisco UCS E シリーズサーバ、Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータで使用可能なリソースによって異なります。また、メールボックス数は、Cisco Unity Express Virtual 用に購入いただいたライセンス契約によっても異なります。
- ・発信者が会社の電話番号をダイヤルしたときに再生されるメッセージ、および特定の内線 番号または従業員に発信者を案内するプロンプトの録音およびアップロード。
- Cisco Unity Express Virtual は、ボイスメールおよび自動受付に加えて、自動音声応答(IVR) をシステムの主要コンポーネントとしてサポートします。自動音声応答(IVR)オプション は、Cisco Unity Express Virtual と統合される個別のアドオン ライセンス パッケージです。 ここで説明する IVR の機能は、別売の IVR ソフトウェア ライセンスを購入いただいた場合 にのみ利用可能になります。

Cisco Unity Express Virtual アプリケーションは、SRE モジュール上の Cisco Unity Express ベアメ タルインストールでサポートされていたすべての機能をサポートします。Cisco Unity Express Virtual アプリケーションは、次の方法でインストールできます。

- VMware ESXi 上の Cisco Unity Express Virtual, 2 ページ
- Cisco 4000 シリーズサービス統合型ルータ KVM サービス コンテナ上の Cisco Unity Express Virtual, 2 ページ

VMware ESXi 上の Cisco Unity Express Virtual

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアは、VMware ESXi 仮想環境内での動作をサポートします。 このソフトウェアは、ESXi 環境(5.1 以上)内のインストール用に OVA としてパッケージ化され ています。ESXi 環境の詳細については、http://www.vmware.com/products/vsphere/esxi-and-esx/ overview.htmlを参照してください。

VMWare ESXi 環境内での Cisco Unity Express Virtual のインストールについては、「Cisco UCS サー バモジュールおよび Cisco UCS E シリーズサーバモジュール上の ESXi に対する Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア サポート, (9ページ)」を参照してください。

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ KVM サービス コンテナ上の Cisco Unity Express Virtual

Cisco Unity Express Virtual は、Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ (Cisco 4000 シリーズ ISR) 上のカーネル仮想マシン (KVM) サービスコンテナ (別名、仮想サービスコンテナ) 内で の動作もサポートします。

仮想サービスコンテナは、Cisco 4000 シリーズ ISR 上の仮想化環境です。仮想マシン(VM)、仮 想サービス、またはコンテナとも呼ばれます。デバイスのオペレーティングシステム内で動作す る仮想サービスコンテナ内にアプリケーションをインストールできます。このアプリケーション は、デバイスのオペレーティングシステムの仮想サービスコンテナ内で動作します。アプリケー ションは、拡張子 .ova を持つ tar ファイルである Open Virtual Application (OVA) として提供され ます。OVA パッケージは、デバイス CLI を介してデバイスにインストールされ、有効化されま す。仮想サービスコンテナの詳細については、Virtual Services Container を参照してください。

Cisco 4000 シリーズ ISR での Cisco Unity Express Virtual のインストールについては、「Cisco 4000 シリーズサービス統合型ルータ KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual ソフトウェ ア サポート, (21 ページ)」を参照してください。



Cisco Unity Express Virtual は、Cisco IOS XE リリース 3.17 以降でサポートが開始されました。

無停電電源装置の推奨

Cisco Unity Express Virtual モジュールを収容するルータには、無停電電源装置(UPS)を接続する ことが強く推奨されます。信頼性の高いUPS ユニットは継続的に電源を供給して、ルータおよび Cisco Unity Express Virtual モジュールの動作を維持します。



Cisco Unity Express Virtual のインストールの 前提条件

ここでは、既存のシステムに Cisco Unity Express Virtual をインストールするための前提条件について説明します。このセクションは、次の項で構成されています。

- Cisco Unified Communications Manager Express の前提条件, 3 ページ
- Cisco Unified Communications Manager の前提条件, 5 ページ

Cisco Unified Communications Manager Expressの前提条件

(注)

このセクションは、Cisco Unity Express Virtual の新規インストールに適用されます。

Cisco Unity Express Virtual を備えた Cisco Unified Communications Manager Express (Cisco Unified CME) を使用する場合は、Cisco Unity Express Virtual を設定する前に、Cisco Unified CME をイン ストールする必要があります。Cisco Unified CME をインストールしていな場合は、インストール 担当者に、次の手順が完了しているかどうかを確認してください。

- **ステップ1** Cisco Unified CME のバージョンが Cisco Unity Express Virtual と互換性があることを確認します。『Cisco Unity Express Compatibility Matrix』を参照してください。
- **ステップ2** すべての Cisco Unified CME および Cisco Unity Express Virtual ハードウェアをインストールし、機能を確認 します。
 - a) IP フォンが Cisco Unified CME ルータに登録されるように接続します。IP フォンと加入者を設定し、 Cisco Unified CME データベースに保存します。Cisco Unity Express Virtual 初期化ウィザードでは、この データを Cisco Unity Express Virtual データベースにコピーできます。Cisco Unity Express Virtual の CLI コマンドまたは GUI オプションを使用して、後で追加加入者と IP フォンを作成できます。

I

次のサンプル音声レジスタ dn と音声レジスタ プール設定を使用して、IP フォンおよび加入者を手動 で設定します。

```
voice register dn 24
number 8124
shared-line max-calls 6
!
voice register pool 124
id mac 0017.E033.0284
type 7965
number 1 dn 24
```

b) 使用しているハードウェアモジュールをサポートするルータに Cisco Unity Express Virtual がインストー ルおよび設定されていることを確認します。

ステップ3 Cisco Unified CME ソフトウェアをインストールし、正しく機能していることを確認します。

Cisco Unified CME のバージョンによって、Cisco Unified CME グラフィカル ユーザインターフェイスを使用して一部の設定を実行できます。Cisco Unified CME のバージョンで GUI がサポートされていない場合は、『Cisco Unified Communications Manager Express Administrator Guide』を参照してください。使用している Cisco Unified CME バージョンで GUI がサポートされている場合は、次の手順に進みます。

- (注) Cisco Unified CME は、GUI 経由で SIP 電話をサポートしません。
- a) Cisco Unified CME 設定 Web ページに Web 接続できることを確認します。例: http://cisco-unified-cme-router-ipaddress/ccme.html
- b) Cisco Unified CME ルータのフラッシュメモリに、Cisco Unity Express Virtual GUI の機能を制御する次のファイルがあることを確認します。
 - CiscoLogo.gif
 - Delete.gif
 - Plus.gif
 - Tab.gif
 - admin_user.html
 - admin_user.js
 - dom.js
 - downarrow.gif
 - ephone_admin.html
 - · logohome.gif
 - normal_user.html
 - normal_user.js
 - sxiconad.gif
 - telephony_service.html
 - uparrow.gif
 - xml-test.html

• xml.template

```
Cisco Unified CME ファイルのダウンロードについては、「Download Software」を参照してください。
c) Cisco Unified CME 設定モードで次のパスを設定します。
```

例:

Router(config)# ip http path flash:

- d) show running-config コマンドで、パスを確認します。
- e) SIP ダイヤル ピアが、Cisco Unity Express Virtual モジュールを示すように設定されていることを確認します。つまり、G.711 u-law と SIP Notify for DTMF Relay が指定され、VAD がオフになります。この手順は、着信コールを Cisco Unity Express Virtual に誘導するために必要です。設定例を次に示します。dial-peer voice 6000 voip ! SIP dial peer pointing to Cisco Unity Express Virtual destination-pattern 6... session protocol sipv2 dtmf-relay sip-notify session target ipv4:172.16.0.1 ! Cisco Unity Express Virtual IP address codec g711ulaw no vad
- ダイヤル計画をサポートする適切な数の SIP ダイヤル ピアを設定します。
- g) Cisco Unified CME Web 管理者のユーザ名とパスワードが、次の例のように設定されていることを確認 します。

```
voice register global
.
.
.
.
web admin system name admin password user1
OB
```

web admin system name admin secret 5 encrypted-password

- ステップ4 Cisco Unity Express Virtual と通信する FTP サーバはパッシブ FTP 要求をサポートする必要があります。 FTP サーバでこの機能を設定する方法については、使用する FTP server サーバのマニュアルを参照してく ださい。
- ステップ5 (オプション) Cisco Unified CME インターフェイスで加入者を作成しなかった場合は、すべての加入者、 グループ、およびその内線番号のリストを作成して、多数の加入者と内線番号を設定するタスクを簡略化 します。

Cisco Unified Communications Managerの前提条件

Cisco Unity Express Virtual システムを備えた Cisco Unified Communications Manager を使用する場合、Cisco Unity Express Virtual の設定を開始する前に、Cisco Unified Communications Manager をインストールする必要があります。

Cisco Unified Communications Manager のインストールを実行していない場合は、指定されたイン ストール担当者に連絡し、次の手順が完了していることを確認してください。

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager のバージョンが Cisco Unity Express Virtual と互換性があることを確認します。『Cisco Unity Express Compatibility Matrix』を参照してください。
- ステップ2 すべての Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unity Express Virtual ハードウェアをインストー ルし、機能を確認します。モジュールのハードウェアインストールマニュアルについては、『Cisco Unity Express Documentation』を参照してください。
 - a) Cisco Unified Communications Manager サーバに登録されるように、電話機を接続します。
 - b) Cisco Unified Communications Manager で、Cisco UCS E シリーズモジュールを備えた Cisco Unity Express Virtual システム用に最大 32 個の CTI ポートを設定します。カーネル仮想マシン サービス コンテナを 使用して設定された Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ用に最大 20 個のポートを設定できま す。Cisco Unified Communications Manager のオプションを使用します ([デバイス (Device)]>[電話 (Phones)]>[新しい電話の追加 (Add New Phone)])。これらのポートは、Cisco Unity Express Virtual アプリケーション (ボイスメール、自動受付、Administration via Telephone (AvT)) が通話を終了する ために使用されます。
 - (注) Cisco Unified Communications Manager 上で必要以上の CTI ポートを設定しないでください。
 必要以上のポートを設定すると、Cisco Unified Communications Manager の拡張性に影響を与え、サポート可能な他のデバイス数が制限されます。
 - c) [デバイス (Device)]>[CTIルートポイント (CTI Route Point)]を使用して、Cisco Unified Communications Manager 上に少なくとも2つの Cisco Unified Communications Manager ルート ポイントを設定します。 Cisco Unity Express Virtual ボイスメール アプリケーションと自動受付アプリケーションがそれぞれ1つ のルート ポイントを使用します。Cisco Unity Express Virtual AvT を使用する場合は、Cisco Unified Communications Manager 上に3番目のルート ポイントを設定します。Cisco Unity Express Virtual 上の コールイン番号数と同じ数のルート ポイントが必要です。
 - (注) Cisco Unified Communications Manager 上で必要以上のルート ポイントを設定しないでください。必要以上のポイントを設定すると、Cisco Unified Communications Manager の拡張性に影響を与え、Cisco Unified Communications Manager がサポート可能な他のデバイス数に制限が生じます。
 - d) [User (ユーザ)]>[新しいユーザの追加(Add new user)]を選択して、Cisco Unified Communications Manager JTAPI ユーザを作成します。[デバイスの関連付け(Device Association)]オプションを使用し て、CTIポートおよびルートポイントをこのJTAPI ユーザと関連付けます(JTAPI ユーザにCisco Unity Express Virtual ボイスメールボックスは割り当てられません。これは、Cisco Unity Express Virtual のプ レースホルダであり、Unified Communications Manager との接続を確立するたに使用されます)。この JTAPI ユーザの[CTIアプリケーションの使用を有効にする(Enable CTI Application Use)]チェックボッ クスがオンになっていることを確認します。Unified Communications Manager の該当するオプションま たはグループを選択することにより、JTAPI ユーザが標準CTI 有効化を実行できることを確認します。
 - e) AXL サービスがアクティブであることを確認します。確認するには、Cisco Unified Communications Manager サービスアビリティ Web サイトに移動し、[ツール(Tools)]>[サービスのアクティブ化(Service Activation)]をクリックします。Cisco AXL Web サービスを探します。

 f) 効率的な呼処理を行うには、JTAPIトラフィックの優先順位付けを行うように、Cisco Unity Express Virtual のデフォルトルータ上のアクセスリストを設定します。次に例を示します。

```
class-map match-all jtapi
 match access-group 110
class-map match-all voice
 match access-group 100
policy-map jtapi
 class jtapi
  set dscp cs3
  bandwidth 20
  class voice
  set dscp af31
  priority 320
class class-default
  fair-queue
interface Serial0/1
  ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
  service-policy output jtapi
 clockrate 256000
 no cdp enable
access-list 100 permit udp host 172.16.0.1 any range 16383 32727
access-list 110 permit tcp host 172.16.0.1 any eq 2748
172.16.0.1は、Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアが含まれているモジュールの IP アドレスです。
show policy-map interface コマンドからの出力は、マーキングされたパケット番号が増加していること
を示します。次に例を示します。
Match: access-group 110
QoS Set
  dscp cs3
```

- Ascp css Packets marked 334 <----This number should increase.
- ステップ3 Cisco Unity Express Virtual と通信する FTP サーバはパッシブ FTP 要求をサポートする必要があります。 FTP サーバでこの機能を設定する方法については、使用する FTP server サーバのマニュアルを参照してください。
- ステップ4 (オプション) Cisco Unified Communications Manager インターフェイスで加入者が作成されなかった場合 は、すべての加入者、グループ、およびその内線番号のリストを作成して、多数の加入者と内線番号を設 定する作業を簡略化します。

1





Cisco UCS サーバ モジュールおよび Cisco UCS E シリーズ サーバ モジュール上の ESXi に対する Cisco Unity Express Virtual ソフト ウェア サポート

Cisco Unity Express Virtual は、Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) サーバモジュールお よび Cisco UCS E シリーズ サーバモジュール上の ESXi 上でサポートされます。必要に応じて、 Cisco UCS サーバモジュールまたは Cisco UCS E シリーズ サーバモジュールの購入を選択して、 Cisco Unity Express Virtual アプリケーションをインストールできます。

- ・インストール手順の概要, 10 ページ
- Cisco Unity Express Virtual のハードウェア要件, 10 ページ
- VMware ESXi 環境のセットアップ, 11 ページ
- Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルのダウンロード, 12 ページ
- Cisco Unity Express Virtual OVA の展開, 12 ページ
- 展開後の Cisco Unity Express Virtual の設定, 14 ページ
- Cisco Unity Express Virtual の設定例, 15 ページ
- ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager Express および Cisco Unity Express Virtual の確認, 18 ページ
- ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager および Cisco Unity Express Virtual の確認, 19 ページ

インストール手順の概要

インストール手順の概要

次の手順は、Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアのセットアップ方法の概要を示しています。

- **ステップ1** Cisco Unity Express Virtual を稼働させるサーバを選択し、インストールします。 Cisco Unity Express Virtual のハードウェア要件, (10ページ)を参照してください。
- ステップ2 サーバ上に VMware ESXi 環境をセットアップします。 VMware ESXi 環境のセットアップ, (11 ページ)を参照してください。
- **ステップ3** Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルを http://www.cisco.comからダウンロードします。 Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルのダウンロード, (12ページ)を参照してください。
- **ステップ4** OVA をサーバに展開します。 Cisco Unity Express Virtual OVA の展開, (12 ページ)を参照してください。
- ステップ5 ネットワークの詳細情報に従って、ネットワークおよびその他の Cisco Unity Express Virtual 設定項目を設定します。
 展開後の Cisco Unity Express Virtual の設定、(14 ページ)を参照してください。
- ステップ6 Cisco Unity Express Virtual と Unified Communications Manager の間の通信をセットアップします。 Cisco UCS サーバモジュールおよび Cisco UCS E シリーズ サーバモジュール上の ESXi に対する Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア サポート, (9ページ)を参照してください。

Cisco Unity Express Virtual のハードウェア要件

ここでは、ハードウェア要件に関する情報を提供します。

Cisco Unity Express Virtual の仮想マシン要件

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアには VMware ESXi 5.1 以上が必要です。Vmware 機能のサポートの詳細については、VMware Feature Guide を参照してください。サーバ ハードウェアを設定した後に、VMware vSphere ESXi をインストールします。

表1: Cisco CSR プラットフォームの仮想マシン要件, (11ページ) に、Cisco UCS プラットフォームのハードウェア推奨要件を示します。

メールボック ス	CPU	RAM	ハードディス ク	外部インター フェイス	録音時間
$1 \sim 100$	1.1 GHz、1 コ ア	1 GB	100 GB	1 ギガビット インターフェ イス	60
$101 \sim 500$	1.9 Ghz、2 コ ア	4 GB	100 GB	1 ギガビット インターフェ イス	600

表	1	:	Cisco	CSR	ブ	゚ラ	ッ	ト	フ	'オ-	-ム	の仮想	マ	シ	ン	/要件
---	---	---	-------	-----	---	----	---	---	---	-----	----	-----	---	---	---	-----

表 2: Cisco UCS E シリーズ サーバ プラットフォームの仮想マシン推奨要件, (11 ページ) に、 Cisco UCS E シリーズ サーバ プラットフォームにおける Cisco Unity Express Virtual のハードウェ ア推奨要件を示します。

表 2: Cisco UCS E シリーズ サーバ プラットフォームの仮想マシン推奨要件

メールボック ス	CPU	RAM	ハード ディス ク	外部インター フェイス	録音時間
$1 \sim 100$	1.1 GHz、1 コ ア	1 GB	100 GB	1 ギガビット インターフェ イス	60
$101 \sim 500$	1.9 Ghz、2 コ ア	4 GB	100 GB	1 ギガビット インターフェ イス	600

VMware ESXi 環境のセットアップ

サーバ ハードウェアを設定した後に、VMware vSphere ESXi をインストールします。手順については、『Implementing Virtualization Deployments』を参照してください。

VMware ツール

Vmware ツールは、ゲスト オペレーティング システムにインストールされ、さまざまなシステム 機能のサポートを提供するドライバです。Vmware ツールは、Cisco Unity Express Virtual のインス トールに使用される OVA テンプレートに含まれています。 Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルのダウンロード

(注)

Cisco Unity Express Virtual インストール OVA テンプレートに含まれている Vmware ツールは、 Cisco Unity Express Virtual リリースに適合するバージョンです。Vmware ツールをアップグレー ドしないでください。

Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルのダウンロード

Open Virtualization Archive(OVA)ファイルには、仮想マシンの圧縮されたインストール可能ファ イルが含まれています。**Open Virtualization Archive**(OVA)ファイル(仮想マシンテンプレート) をダウンロードするには、次の手順を実行します。

- ステップ1 Cisco Unity Express Virtual サーバのサイト (https://software.cisco.com/download/ navigator.html?mdfid=278535672&selMode=null) を開きます。
- ステップ2 ログインが要求されたら、Cisco.com のユーザ名とパスワードを使用してログインします。
- ステップ3 [ソフトウェアのダウンロード (Download Software)] セクションで OVA ファイルを特定し、ファイルを ダウンロードします。

Cisco Unity Express Virtual OVAの展開

Cisco Unity Express Virtual OVA のダウンロード後に、次の手順を使用して OVA または仮想マシン テンプレートを展開します。

はじめる前に

- ・インストールする Cisco Unity Express Virtual OVA がダウンロードされていること
- ・サーバが VMware ESXi 環境にインストールされていること
- ・システムに VMware vSphere クライアントがインストールされ、機能していること

ステップ1 vSphere クライアントGUIで、[ファイル (File)]>[OVF テンプレートの展開... (Deploy OVF Template...)] を選択します。 [OVF テンプレートの展開 (Deploy OVF Template)]ダイアログボックスが表示されます。

- **ステップ2** Cisco Unity Express Virtual サーバ OVA ファイルがダウンロードされている場所を参照します。[Next]をクリックします。
- **ステップ3** OVF テンプレートの詳細を確認し、確定します。[Next]をクリックします。
- **ステップ4** デバイスの名前を[名前(Name)]フィールドに入力します。入力した名前により、vSphere ウィンドウの 左ペインにデバイスがどのように表示されるかが決定されます。
- ステップ5 [Next]をクリックします。 (注) ESXi を実行するサーバホストが複数存在する場合は、Cisco Unity Express Virtual サーバを実行 するホストを選択します。
- **ステップ6** [シックプロビジョニングの形式(Thick provisioning format)]で以下のいずれかを選択し、[次へ(Next)] をクリックします。

•[シック プロビジョニング(Lazy Zeroed) (Thick Provision Lazy Zeroed)]

•[シック プロビジョニング (Eager Zeroed) (Thick Provision Eager Zeroed)]

- ステップ7 [Next]をクリックします。 [OVF テンプレートの展開(Deploy OVF Template)]ダイアログボックスに、使用可能なネットワークが 表示されます。
- **ステップ8** [接続先ネットワーク (Destination Networks)]オプションからネットワークを選択します。選択したネットワークがリモート サイトとの通信に使用されます。
 - (注) VM が ESXi の物理アダプタに接続されていることを確認しま す。
- **ステップ9** [Next]をクリックします。 [展開の設定(Deployment Settings)]ダイアログボックスに、設定済みのオプションのサマリが表示され ます。
- ステップ10 [終了(Finish)]をクリックして、Cisco Unity Express Virtual を展開します。 展開が完了するとダイアログボックスに示されます。
- **ステップ11** VM インスタンスを選択し、右クリックして [設定の編集...(Edit settings...)]を選択します。 [仮想マシンのプロパティ(Virtual Machine Properties)] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ12 [ハードウェア (Hardware)]タブをクリックし、メモリおよび vCPU の値を設定します。表1: Cisco CSR プラットフォームの仮想マシン要件, (11ページ)を参照してください。
- ステップ13 [リソース (Resources)]タブをクリックし、[CPU]を選択します。予約と共有を、表1: Cisco CSR プラットフォームの仮想マシン要件, (11ページ)に示された値に調節します。
- ステップ14 [メモリ(Memory)]を選択し、予約値を表1: Cisco CSR プラットフォームの仮想マシン要件, (11 ページ) に示された値に変更します。
- ステップ15 仮想マシンの設定内容を保存します。
- ステップ16 [リソース割り当て(Resource Allocation)]を選択し、リソースの予約を確定します。

展開後の Cisco Unity Express Virtual の設定

展開後の Cisco Unity Express Virtual の設定

OVA テンプレートを展開した後、次の手順を実行して、Cisco Unity Express Virtual を設定します。

はじめる前に

- VMware vSphere クライアントがインストールされ、動作していること
- Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア OVA テンプレートが展開されていること
- **ステップ1** vSphere クライアント GUI の左ペインで、Cisco Unity Express Virtual デバイスを選択します。デバイスの 名前は、インストール中に設定された名前です。
- **ステップ2** コンソールを開くには、vSphere ツールバーの Console アイコンをクリックします。 選択した CUE インスタンスのコンソール ウィンドウが表示されます。
- ステップ3 コンソール ウィンドウで、Power On アイコン(緑色の[再生(Play)]ボタンとして表示)をクリックします。 デバイスが起動し、コンソールにブート出力が表示されます。起動が完了すると、設定の開始を促すメッセージがコンソールに表示されます。
- ステップ4 コンソール ウィンドウのプロンプトで、設定プロセスの開始を確定します。
- **ステップ5** 画面の指示に従って、デバイスの IP アドレスとネットマスクを入力します。
 - (注) Cisco Unity Express Virtual には、Cisco Unified Communications Manager およびリモートサイトへのIP 通信アクセスが必要です。
- **ステップ6** 画面の指示に従って、デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。設定が正しいことを確認します。
- ステップ7 ホスト名の入力が要求されたら、ネットワーク内での Cisco Unity Express Virtual の表示に使用する名前を 入力します。完全修飾ドメイン名(FQDN)の規則に準拠した名前を使用してください。
- **ステップ8** ドメインの入力が要求されたら、ドメインを入力します。
 - (注) DNS サーバの設定はオプションです。DNS サーバを設定しない場合、Cisco Unity Express Virtual は、Unified Communications Manager 証明書の [Extension: SubjectAltName] セクションから、ホス ト名に対する IP アドレスのマッピングおよびその逆のマッピングを取得します。
- **ステップ9** DNSの使用に関する確認が要求されたら、yを入力して、DNSを使用するように Cisco Unity Express Virtual を設定します。
- ステップ10 プライマリ DNS サーバの IP を入力します。
- **ステップ11** セカンダリ DNS サーバが利用可能な場合は、セカンダリ DNS サーバの IP を入力します。利用できない 場合は、Enterを押します。
- ステップ12 Network Time Protocol (NTP)の入力が要求されたら、サーバ ドメイン名または IP アドレスを入力しま す。Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアによっては、デフォルトのサーバ IP アドレスが自動的に表示 されます。その場合は、Enterを押します。
 - (注) Cisco Unity Express Virtual には NTP サーバが必要です。

- **ステップ13** セカンダリ NTP サーバの入力が要求されたら、サーバのドメイン名または IP を入力します(セカンダリ NTP が利用可能な場合)。利用できない場合は、Enterを押します。
- ステップ14 タイム ゾーン情報のメッセージの入力が要求されたら、メニューを使用してローカル タイム ゾーンを設定し、画面の指示に従って確定します。 Cisco Unity Express Virtual が再起動します。
- ステップ15 画面の指示に従って、管理者ユーザ ID を入力します。
- ステップ16 このアカウントのパスワードを入力し、確定します。
 - (注) インストール後、このユーザ名とパスワードを使用して SSH 経由で Cisco Unity Express Virtual にアクセスすることを確認します。

この手順が完了すると、Cisco Unity Express Virtual には、システムがオンラインであることが示され、コ マンドライン プロンプトが表示されます。次に例を示します。

```
SYSTEM ONLINE
CUE#
```

Cisco Unity Express Virtual の設定例

最初のセッションを開くと、ポストインストール設定ツールが起動し、すぐに設定を開始するか どうかが尋ねられます。

応答として y または n を入力します。n を入力するとシステムが一時停止します。y を入力する と、確認を求められたあとに、対話式のポストインストール設定プロセスが開始されます。

次に例を示します。

```
IMPORTANT::
IMPORTANT :: Welcome to Cisco Systems Service Engine
IMPORTANT:: post installation configuration tool.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: This is a one time process which will guide
IMPORTANT:: you through initial setup of your Service Engine.
IMPORTANT:: Once run, this process will have configured
IMPORTANT:: the system for your location.
IMPORTANT::
IMPORTANT:: If you do not wish to continue, the system will be halted
IMPORTANT:: so it can be safely removed from the router.
IMPORTANT::
Do you wish to start configuration now (y,n)? y
Are you sure (y,n)? y
*****
* Service Engine IP configuration *
***
Please enter the IP address of your Module: 172.16.0.1
Please enter the netmask of your Module: 255.255.0.0
Please enter the default gateway for your Module: 172.31.255.254
The following IP configuration is set:
IP : 172.16.0.1
NETMASK:255.255.0.0
GATEWAY: 255.255.0.0
Do you wish to use this configuration (y, n) [n]: y
```

Cisco Unity Express Virtual の設定例

```
Enter Hostname
(my-hostname, or enter to use Router): Enter
Using Router as default
Enter Domain Name
(mydomain.com, or enter to use local domain): Enter
Using localdoamin as default
IMPORTANT:: DNS Configuration:
IMPORTANT::
IMPORTANT:: This allows the entry of hostnames, for example foo.cisco.com, instead
IMPORTANT:: of IP addresses like 1.123.45.678 for application configuration. In order
IMPORTANT :: to set up DNS you must know the IP address of at least one of your
IMPORTANT:: DNS Servers.
Would you like to use DNS (y,n)?y
Enter IP Address of the Primary DNS Server
 (IP address): 172.16.0.1
Found server 172.16.0.1
Enter IP Address of the Secondary DNS Server (other than Primary)
(IP address, or enter to bypass): Enter
Enter Fully Qualified Domain Name (FQDN: e.g. myhost.mydomain.com)
or IP address of the Primary NTP server
(FQDN or IP address, or enter for 172.16.0.1): demo.cisco.com
Found server cantor.cisco.com
Enter Fully Qualified Domain Name (FQDN: e.g. myhost.mydomain.com)
or IP address of the Secondary NTP Server
(FQDN or IP address, or enter to bypass): Enter
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa 4) Arctic Ocean 7) Australia 10) Pacific Ocean
2) Americas 5) Asia 8) Europe
3) Antarctica 6) Atlantic Ocean 9) Indian Ocean
#? 2
Please select a country.
1) Anguilla 27) Honduras
2) Antigua & Barbuda 28) Jamaica
3) Argentina 29) Martinique
 4) Aruba 30) Mexico
 5) Bahamas 31) Montserrat
 6) Barbados 32) Netherlands Antilles
 7) Belize 33) Nicaragua
 8) Bolivia 34) Panama
 9) Brazil 35) Paraguay
10) Canada 36) Peru
11) Cayman Islands 37) Puerto Rico
 12) Chile 38) St Barthelemy
13) Colombia 39) St Kitts & Nevis
 14) Costa Rica 40) St Lucia
 15) Cuba 41) St Martin (French part)
 16) Dominica 42) St Pierre & Miquelon
 17) Dominican Republic 43) St Vincent
 18) Ecuador 44) Suriname
 19) El Salvador 45) Trinidad & Tobago
 20) French Guiana 46) Turks & Caicos Is
 21) Greenland 47) United States
 22) Grenada 48) Uruguay
 23) Guadeloupe 49) Venezuela
 24) Guatemala 50) Virgin Islands (UK)
 25) Guyana 51) Virgin Islands (US)
26) Haiti
#? 47
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations
 3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
```

1

```
4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
 5) Eastern Time - Indiana - most locations

    6) Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties
    7) Eastern Time - Indiana - Pulaski County

    8) Eastern Time - Indiana - Crawford County
    9) Eastern Time - Indiana - Pike County

 10) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
 11) Central Time
 12) Central Time - Indiana - Perry County

    Central Time - Indiana - Starke County
    Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties

 15) Central Time - North Dakota - Oliver County
 16) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
 17) Mountain Time
 18) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
19) Mountain Time - Navajo
 20) Mountain Standard Time - Arizona
 21) Pacific Time
 22) Alaska Time
 23) Alaska Time - Alaska panhandle
 24) Alaska Time - Alaska panhandle neck
25) Alaska Time - west Alaska
 26) Aleutian Islands
 27) Hawaii
#? 21
The following information has been given:
United States
Pacific Time
Therefore TZ='America/Los Angeles' will be used.
Is the above information \overline{OK}?
1) Yes
2) No
#? 1
Local time is now: Thu Jun 23 11:20:17 PDT 2016.
Universal Time is now: Thu Jun 5 23:20:17 UTC 2016.
executing app post install
executing app post_install done
Configuring the system. Please wait ...
Changing owners and file permissions.
Tightening file permissions ...
Change owners and permissions complete.
Creating Postgres database .... done.
INIT: Switching to runlevel: 4
INIT: Sending processes the TERM signal
==> Starting CDP
STARTED: cli server.sh
STARTED: ntp startup.sh
STARTED: LDAP startup.sh
STARTED: SQL_startup.sh
STARTED: dwnldr startup.sh
STARTED: HTTP startup.sh
STARTED: probe
STARTED: fndn_udins_wrapper
STARTED: superthread_startup.sh
STARTED: /bin/products/cusp/smartAgent startup.sh
   Waiting 49 ...
IMPORTANT::
IMPORTANT:: Administrator Account Creation
IMPORTANT::
IMPORTANT :: Create an administrator account.
IMPORTANT:: With this account, you can log in to the
IMPORTANT:: Cisco Unity Express Virtual
IMPORTANT:: GUI and run the initialization wizard.
IMPORTANT::
Enter administrator user ID:
(user ID): test
Enter password for test:
(password):
```

ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager Express および Cisco Unity Express Virtual の確認

```
Confirm password for test by reentering it:
(password):
SYSTEM ONLINE
Router# show software versions
Cisco Unity Express Virtual version (9.0.0)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems,
Inc.
Router# show software packages
Installed Packages:
 Installer (Installer application) (9.0)
- Thirdparty (Service Engine Thirdparty Code) (9.0)
- Infrastructure (Service Engine Infrastructure) (9.0)
- Global (Global manifest) (9.0)
- GPL Infrastructure (Service Engine GPL Infrastructure) (9.0)
- Voice Mail (Voicemail application) (9.0)
- Bootloader (Primary) (Service Engine Bootloader) (9.0)
- Core (Service Engine OS Core) (9.0)
- Auto Attendant (Service Engine Telephony Infrastructure) (9.0)
Installed Plug-ins:
- CUE Voicemail Language Support (Languages global pack) (9.0)
- CUE Voicemail US English (English language pack) (9.0)
Router-Module>
```

ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager Express および Cisco Unity Express Virtual の確認

- ステップ1 Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアをサポートするように Cisco Unified Communication Manager Express が設定されていることを確認します。
- ステップ2 ルータと Cisco Unity Express Virtual モジュール間の IP 接続を設定します。倍幅の E シリーズ サーバを持つ Cisco Unity Express Virtual モジュールを設定するには、次の手順を使用します。設定オプション。
 (注) この手順は、Cisco UCS E シリーズ サーバのみに適用されます。
- **ステップ3** ルータと Cisco Unity Express Virtual モジュールの間の IP 接続を設定するには、次の手順を実行して Cisco UCS サーバを備えた Cisco Unity Express Virtual モジュールを設定します。**ip route***cue-ip-address subnet mask FastEthernetslot/port*: Cisco UCS シリーズ サーバのスタティック ルートを作成します。

I

```
例:
```

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# no shut
Router(config-if)# end
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 10.0.0.2 255.255.255 FastEthernet0/0
Router(config)# end
(注) この手順は、Cisco UCS シリーズサーバのみに適用されま
す。
```

ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager および Cisco Unity Express Virtual の確認

ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager およ び Cisco Unity Express Virtual の確認

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager ソフトウェアの機能をインストールして確認した後、Cisco Unified Communications Manager 設定 Web ページにアクセス可能であることが必要です。
- ステップ2 ルータと Cisco Unity Express Virtual モジュール間の IP 接続を設定します。倍幅の E シリーズ サーバを持つ Cisco Unity Express Virtual モジュールを設定するには、次の手順を使用します。設定オプション。
 (注) この手順は、Cisco UCS E シリーズ サーバのみに適用されます。
- **ステップ3** ルータと Cisco Unity Express Virtual モジュールの間の IP 接続を設定するには、次の手順を実行して Cisco UCS サーバを備えた Cisco Unity Express Virtual モジュールを設定します。**ip route***cue-ip-address subnet mask FastEthernetslot/port*: Cisco UCS シリーズ サーバのスタティック ルートを作成します。

例:

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# no shut
Router(config-if)# end
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 10.0.0.2 255.255.255 FastEthernet0/0
Router(config)# end
(注) この手順は、Cisco UCS シリーズサーバのみに適用されま
す。
```

٦

ESXi での Verify Cisco Unified Communication Manager および Cisco Unity Express Virtual の確認



Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア サポート

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア リリースにより、Cisco 4000 シリーズ サービス統合型 ルータ KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアのインストール サ ポートが追加されます。

- KVM サービス コンテナでの OVA インストール手順の概要, 22 ページ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ上の Cisco Unity Express Virtual KVM のハードウェ ア要件, 22 ページ
- KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設定, 23 ページ
- KVM サービス コンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンインストール、28 ページ
- Cisco Unity Express Virtual 9.0 または 9.0.1 から 9.0.2 へのアップグレード, 30 ページ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ サービス コンテナ内の Cisco Unity Express Virtual のアクセスおよび設定の例, 30 ページ

KVM サービス コンテナでの OVA インストール手順の概要

KVM サービス コンテナでの OVA インストール手順の概 要

次の手順は、カーネル仮想マシン サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア のインストールの概要を示しています。

- ステップ1 Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア OVA ファイルを FTP サーバからダウンロードし、Cisco 4000シ リーズ サービス統合型ルータ (Cisco 4000 シリーズ ISR) のハードディスクまたはブート フラッシュ ド ライブにコピーします。
- ステップ2 仮想サービスのインストール、設定、アクティブ化を行います。
- ステップ3 インストールした仮想サービスに接続します。 インストールおよび設定の詳細については、「KVM サービスコンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設定, (23 ページ)」を参照してください。

OVA を再インストールする場合は、最初にインストール済み仮想サービスを非アクティブ化してから Cisco Unity Express Virtual をアンインストールする必要があります。Cisco Unity Express Virtual の非アク ティブ化およびアンインストールの詳細については、『KVM サービスコンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンインストール, (28 ページ)』を参照してください。

Cisco 4000 シリーズサービス統合型ルータ上の Cisco Unity Express Virtual KVM のハードウェア要件

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアには、カーネル仮想マシン(KVM)サービス コンテナを 設定した Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ(Cisco 4000シリーズ ISR)が必要です。

表 3: Cisco 4000 シリーズ ISR サービス コンテナにおけるカーネル仮想マシンの要件, (23 ページ) に、Cisco 4000 シリーズ ISR サービス コンテナに関するカーネル仮想マシンの推奨要件を示します。

KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設定

メールボッ クス	CPU	RAM	ハード ディスク	フラッ シュ	外部インターフェ イス	録音時間
1~200	Cisco 4000 シリーズ ISR プラッ トフォーム に従う	8 GB	50 GB	8 GB	1ギガビットイン ターフェイス	120

表 3: Cisco 4000 シリーズ ISR サービス コンテナにおけるカーネル仮想マシンの要件



Cisco Unity Express Virtual では、最大 20 GB までのハードディスクのみを使用します。そのため、Cisco Unity Express Virtual のプロンプトで **show version** CLI コマンドを実行すると、ルータのハードディスク容量が 50 GB 以上の場合でも、ハードディスク容量は 20 GB と表示されます。

(注)

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアのインストールおよび設定の実行中に virtual-service コ マンドを設定するには、8 GB 以上のメモリが必要です。

KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設定

Open Virtualization Archive(OVA)ファイルには、仮想マシンの圧縮されたインストール可能ファ イルが含まれています。Cisco Unity Express Virtual サーバ(OVA)ファイルを FTP サーバからダ ウンロードして、Cisco Unity Express Virtual 仮想サービスのインストールおよび設定を行うには、 次の手順を使用します。

(注)

仮想サービスのアップグレードとインストールの手順は、Cisco Unity Express Virtual と同じで す。アップグレードや再インストールを実行する場合は、必ずシステムのバックアップを作成 してください。詳細については、ファイルの手動バックアップ,(45ページ)を参照してく ださい。

はじめる前に

- Cisco Unity Express Virtual OVA ファイルがローカル ドライブまたはブート フラッシュ ドラ イブにダウンロードされていること
- ・ルータとやり取りするコマンドラインインターフェイス

サポート

KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設定

• Cisco Unity Express Virtual を設定する SSH クライアント

手順の概要

- 1. telnetip-address
- 2. enable
- **3.** copy tftp {flash | harddisk}
- 4. virtual-service install nameservice-namepackageuri/package-location: .ova
- 5. show virtual-service list
- 6. configure terminal
- 7. interface VirtualPortGroupnumber
- 8. ip unnumbered type number
- 9. virtual-service-name
- 10. vnic gateway VirtualPortGroupinstance-number
- 11. guest ip addressvm ip-address
- 12. end
- 13. configure terminal
- **14.** ip routevm-ip | subnet mask | VirtualPortGroup Interface
- **15. virtual-service***service-name*
- **16.** activate
- 17. virtual-service connect nameservice-nameconsole

	コマンドまたはアクション	目的
ステッ プ1	telnetip-address 例: telnet 172.16.0.1	Telnet または SSH のログイン クレデ ンシャルを使用して、ルータ端末にロ グインします。 プロンプトが表示されたら、パスワー ドを入力します。
ステッ プ 2	enable 例: Router> enable	特権 EXEC モードを開始します。
ステッ プ3	copy tftp {flash harddisk} 例: Router# copy tftp flash: Address or name of remote host [202.153.144.25]? Source filename [/tftp/labtest/CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova]?	tftp ファイル サーバにアクセスし、 ローカルハードディスクまたはブート フレッシュ ドライブの必要な場所に OVA パッケージをコピーできるよう になります。 ファイル名を選択し、Enter を押して 接続先ファイル名を確定します。

手順の詳細

I

ſ

	コマンドまたはアクション	目的
	Destination filename [CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova]? Accessing tftp://202.153.144.25//tftp/labtest/CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova Loading /tftp/labtest/CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova from /tftp/labtest/CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova (via GigabitEthernet0/0/0)!!!!! [OK 334479360 bytes] 334479360 bytes copied in 385.578 secs(867475 bytes/sec)]	
 プ4	<pre>virtual-service install nameservice-namepackageuri/package-location:.ova 例: Router# virtual-service install name cue package bootflash:CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova Installing package 'bootflash:/CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova' for virtual-service 'cue'. Once the install has finished, the VM may be activated. Use 'show virtual-service list' for progress.</pre>	 仮想サービスをインストールします。 (注) virtual-service name コマンドは、大文字と小文字が区別されます。たとえば、virtual-service vCUE とvirtual-service vcue を設定すると、Cisco Unity Express Virtualの異なるインスタンスが2000年まれます。
ステッ プ5	show virtual-service list 例: Router# show virtual-service list Virtual Service List: Name Status Package Name	か2つ作成されます。 サービスパッケージ名とインストール ステータスを一覧表示します。
ステッ プ 6	Configure terminal 例: Bouter# configure terminal	ルータ設定モードを開始します。
ステッ プ1	interface VirtualPortGroupnumber 例: Router(config)# interface VirtualPortGroup 1	 インストールされたサービスを設定するには、最初にVirtualPortGroup インターフェイスを設定する必要があります。 (注) Cisco Unity Express Virtual 9.0.2 のリリース以降は、2つのVirtualPortGroup インターフェイスを設定する必要があります。次に例を示します。Router(config)# interfaceVirtualPortGroup 1 Router(config)# interfaceVirtualPortGroup 1 VirtualPortGroup 1 Router(config)# interfaceVirtualPortGroup 2 VirtualPortGroup はブリッジを形成し、インストールされたVMとホストルータ間のデフォルトゲートウェイとして設定されます。

KVM サービス コンテナでの Cisco Unity Express Virtual OVA のインストールと設定

	コマンドまたはアクション	目的		
ステッ プ8	ip unnumbered type number 例: Router(config-if)# ip unnumbered GigabitEthernet 0/0/0	そのインターフェイスに明示的な IP アドレスを割り当てずに、そのイン ターフェイス上で IP 処理ができるよ うにします。ここで、		
		 typeは、ルータが割り当てられた IP アドレスを保持しているイン ターフェイスのタイプです。 		
		 numberは、割り当てられたIPアドレスをルータが保持しているインターフェイスおよびサブインターフェイスの番号です。 		
		 (注) アンナンバードインター フェイスは、一意でなけれ ばなりません。別のアンナ ンバードインターフェイス との重複はできません。 		
ステッ プ 9	virtual-service-name	仮想サービス設定モードを開始しま す。		
	例: Router(config)# virtual-service cue	 (注) virtual-service コマンドを設 定するには、8 GB 以上のメ モリが必要です。 		
ステッ プ 10	vnic gateway VirtualPortGroupinstance-number 例: Router(config-virt-serv)# vnic gateway VirtualPortGroup 1	VirtualPortGroup インターフェイスを仮 想サービスに関連付けます。		

I

ſ

	コマンドまたはアクション	目的
		 (注) VirtualPortGroup 1 は FastEthernet0 インターフェイ スにマッピングされ、 VirtualPortGroup 2は Cisco Unity Express Virtual の FastEthernet1 インターフェイ スにマッピングされます。そ のため、Cisco Unity Express Virtual 9.0.2 以降のリリース では、両方の VirtualPortGroup インター フェイスを正しい順序で仮想 サービスに関連付ける必要が あります。次に例を示しま す。 virtual-service cue vnic gateway VirtualPortGroup 1 vnic gateway VirtualPortGroup 2
ステッ プ 11	guest ip addressvm ip-address 例: Router(config-virt-serv-vnic)# guest ip address 172.16.0.1	仮想マシンの IP アドレスの指定が可 能になります。
ステッ プ 12	end 例: Router(config-virt-serv-vnic)# end	仮想サービス設定 vnic モードを終了し ます。
ステッ プ 13	configure terminal 例: Router# configure terminal	ルータ設定モードを開始します。
ステッ プ 14	ip routevm-ip subnet mask VirtualPortGroup Interface 例: Router(config)# ip route 10.0.25.64 255.255.255.255 VirtualPortGroup1	ゲストVMインスタンスのスタティッ ク IP ルートを追加できるようにしま す。 VirtualPortGroup は、この ip route を使 用して、ホストルータとインストール 済み VM との間のブリッジとゲート ウェイを形成します。

KVM サービス コンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンインストール

	コマンドまたはアクション	目的
ステッ プ 15	virtual-service-name 例: Router(config)# virtual-service cue	virtual-service 設定モードを開始しま す。
ステッ プ16	activate 例: Router(config-virt-serv)# activate % Activating virtual-service 'cue', this might take a few minutes. Use 'show virtual-service list' for progress.	 仮想サービスをアクティブ化します。 (注) サービスのアクティベーションステータスを表示するには、仮想サービス設定モードを終了した後に、showvirtual-service list コマンドを入力します。
ステッ プ 17	virtual-service connect nameservice-nameconsole 例: Router# virtual-service connect name cue console Connected to appliance. Exit using ^c^cc	仮想サービスに接続できるようにしま す。service-name は、前のステップで 指定されたサービス名です。

KVM サービス コンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンインストール

KVM サービス コンテナの Cisco Unity Express Virtual 仮想サービスの再インストールまたはアンイ ンストールを行う場合は、最初に仮想サービスを非アクティブ化する必要があります。Cisco Unity Express 仮想サービスをアンインストールするには、次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- 3. virtual-serviceservice-name
- 4. no activate
- 5. end
- 6. show virtual-service list
- 7. virtual-service uninstall nameservice-name
- 8. exit

KVM サービス コンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンインストール

手順の詳細

I

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを開始します。
	例: Router# enable	
ステップ2	configure terminal	ルータ設定モードを開始します。
	例: Router# configure terminal	
ステップ3	virtual-serviceservice-name	virtual-service 設定モードを開始します。
	例: Router(config)# virtual-service cue	
ステップ4	no activate	仮想サービスを非アクティブ化します。
	例: Router(config-virt-serv)# no activate	
ステップ5	end	仮想サービス モードを終了します。
	例: Router(config-virt-serv)# end	
ステップ6	show virtual-service list	サービスのアクティベーション ステータスを表
	ل ا ت .	示するには、仮想サービス設定モードを終了した後に、characteristical accession List コマンドなるカ
	Router# show virtual-service list	します。
	Virtual Service List: Name Status Package Name	
	cue Installed vCUE-9-0-ISR4K.ova	
ステップ 1	virtual-service uninstall nameservice-name	このコマンドは、仮想サービスをアンインストー ルする場合に入力します。
	例: Router# virtual-service uninstall name cue	
ステップ8	exit	現在のモードを終了します。
	例: Router# exit	

Cisco Unity Express Virtual 9.0 または **9.0.1** から **9.0.2** へのアッ プグレード

はじめる前に

- Cisco Unity Express Virtual リリース バージョン 9.0 または 9.0.1 から 9.0.2 にアップグレード するには、2つの仮想ポートグループインターフェイスを設定し、その両方のインターフェ イスを virtual-service に関連付けます。
- ステップ1 Cisco Unity Express Virtual にログインします。
- **ステップ2** 仮想サービスを非アクティブ化します。仮想サービスの非アクティブ化の詳細については、KVM サービス コンテナからの Cisco Unity Express Virtual の非アクティブ化とアンインストール, (28 ページ)を参照 してください。
- **ステップ3** Cisco Unity Express Virtual リリース バージョン 9.0 または 9.0.1 から 9.0.2 にアップグレードするには、特権 EXEC モードで virtual-service upgrade コマンドを使用します。

例:

Router# virtual-service upgrade name cue package bootflash:CUE-Virtual-9-0-2-ISR4K.ova

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ サービス コン テナ内の Cisco Unity Express Virtual のアクセスおよび設定 の例

仮想サービスに初めてアクセスすると、次に示すようにポストインストール設定手順が自動的に 起動されます。

I

```
IMPORTANT::
IMPORTANT::
IMPORTANT:: post installation configuration tool.
IMPORTANT::
IMPORTANT::
IMPORTANT::
This is a one time process which will guide
IMPORTANT:: you through initial setup of your Service Engine.
IMPORTANT:: Once run, this process will have configured
IMPORTANT:: Once run, this process will have configured
IMPORTANT:: the system for your location.
IMPORTANT::
IMPORTANT::
IMPORTANT::
IMPORTANT::
If you do not wish to continue, the system will be halted
IMPORTANT::
IMPORTANT::
Do you wish to start configuration now (y,n)? y
Are you sure (y,n)? y
```

```
Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ サービス コンテナ内の Cisco Unity Express Virtual のアクセスおよび設定の例
```

* Service Engine IP configuration * Please enter the IP address of your Module: 172.16.0.1 Please enter the netmask of your Module: 255.255.0.0 Please enter the default gateway for your Module: 172.31.255.254 The following IP configuration is set: IP : 172.16.0.1 NETMASK:255.255.0.0 GATEWAY: 255.255.0.0 Do you wish to use this configuration (y, n) [n]: y Enter Hostname (my-hostname, or enter to use Router): Enter Using Router as default Enter Domain Name (mydomain.com, or enter to use local domain): Enter Using localdoamin as default IMPORTANT:: DNS Configuration: IMPORTANT:: IMPORTANT:: This allows the entry of hostnames, for example foo.cisco.com, instead IMPORTANT:: of IP addresses like 1.123.45.678 for application configuration. In order IMPORTANT:: to set up DNS you must know the IP address of at least one of your IMPORTANT:: DNS Servers. Would you like to use DNS (y,n)?y Enter IP Address of the Primary DNS Server (IP address): 172.16.0.1 Found server 172.16.0.1 Enter IP Address of the Secondary DNS Server (other than Primary) (IP address, or enter to bypass): Enter Enter Fully Qualified Domain Name (FQDN: e.g. myhost.mydomain.com) or IP address of the Primary NTP server (FQDN or IP address, or enter for 172.16.0.1): demo.cisco.com Found server cantor.cisco.com Enter Fully Qualified Domain Name (FQDN: e.g. myhost.mydomain.com) or IP address of the Secondary NTP Server (FQDN or IP address, or enter to bypass): Enter Please identify a location so that time zone rules can be set correctly. Please select a continent or ocean. 1) Africa 4) Arctic Ocean 7) Australia 10) Pacific Ocean 2) Americas 5) Asia 8) Europe 3) Antarctica 6) Atlantic Ocean 9) Indian Ocean #? 2 Please select a country. 1) Anguilla 27) Honduras 2) Antigua & Barbuda 28) Jamaica 3) Argentina 29) Martinique 4) Aruba 30) Mexico 5) Bahamas 31) Montserrat 6) Barbados 32) Netherlands Antilles 7) Belize 33) Nicaragua 8) Bolivia 34) Panama 9) Brazil 35) Paraguay 10) Canada 36) Peru 11) Cayman Islands 37) Puerto Rico 12) Chile 38) St Barthelemy 13) Colombia 39) St Kitts & Nevis 14) Costa Rica 40) St Lucia 15) Cuba 41) St Martin (French part) 16) Dominica 42) St Pierre & Miquelon 17) Dominican Republic 43) St Vincent 18) Ecuador 44) Suriname

```
サポート
```

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ サービス コンテナ内の Cisco Unity Express Virtual のアクセスお よび設定の例

```
19) El Salvador 45) Trinidad & Tobago
 20) French Guiana 46) Turks & Caicos Is
 21) Greenland 47) United States
 22) Grenada 48) Uruguay
 23) Guadeloupe 49) Venezuela
 24) Guatemala 50) Virgin Islands (UK)
 25) Guyana 51) Virgin Islands (US)
 26) Haiti
#? 47
Please select one of the following time zone regions.
 1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations

    Bastern Time - Kentucky - Louisville area
    Eastern Time - Kentucky - Wayne County

 5) Eastern Time - Indiana - most locations

6) Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties
7) Eastern Time - Indiana - Pulaski County

    8) Eastern Time - Indiana - Crawford County
    9) Eastern Time - Indiana - Pike County

 10) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
 11) Central Time
 12) Central Time - Indiana - Perry County

    Central Time - Indiana - Starke County
    Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties

 15) Central Time - North Dakota - Oliver County
 16) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
 17) Mountain Time
 18) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
19) Mountain Time - Navajo
 20) Mountain Standard Time - Arizona
 21) Pacific Time
 22) Alaska Time
 23) Alaska Time - Alaska panhandle
24) Alaska Time - Alaska panhandle neck
25) Alaska Time - west Alaska
 26) Aleutian Islands
 27) Hawaii
#? 21
The following information has been given:
United States
Pacific Time
Therefore TZ='America/Los Angeles' will be used.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
Local time is now: Thu Jun 23 11:20:17 PDT 2016.
Universal Time is now: Thu Jun 5 23:20:17 UTC 2016.
executing app post_install
executing app post install done
Configuring the system. Please wait ...
Changing owners and file permissions.
Tightening file permissions ...
Change owners and permissions complete.
Creating Postgres database .... done.
INIT: Switching to runlevel: 4
INIT: Sending processes the TERM signal
==> Starting CDP
STARTED: cli_server.sh
STARTED: ntp_startup.sh
STARTED: LDAP startup.sh
STARTED: SQL_startup.sh
STARTED: dwnldr startup.sh
STARTED: HTTP startup.sh
STARTED: probe
STARTED: fndn udins wrapper
STARTED: superthread_startup.sh
STARTED: /bin/products/cusp/smartAgent startup.sh
   Waiting 49 ...
```

IMPORTANT:: IMPORTANT:: IMPORTANT:: Administrator Account Creation IMPORTANT:: IMPORTANT:: Create an administrator account. IMPORTANT:: With this account, you can log in to the IMPORTANT:: Cisco Unity Express Virtual IMPORTANT:: GUI and run the initialization wizard. IMPORTANT:: Enter administrator user ID: (user ID): test Enter password for test: (password): Confirm password for test by reentering it: (password):

SYSTEM ONLINE

Router# show software versions Cisco Unity Express Virtual version (9.0.0) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Router# show software packages

Installed Packages: - Installer (Installer application) (9.0) - Thirdparty (Service Engine Thirdparty Code) (9.0) - Infrastructure (Service Engine Infrastructure) (9.0) - Global (Global manifest) (9.0) - GPL Infrastructure (Service Engine GPL Infrastructure) (9.0) - Voice Mail (Voicemail application) (9.0) - Bootloader (Primary) (Service Engine Bootloader) (9.0) - Core (Service Engine OS Core) (9.0) - Auto Attendant (Service Engine Telephony Infrastructure) (9.0) Installed Plug-ins: - CUE Voicemail Language Support (Languages global pack) (9.0) - CUE Voicemail US English (English language pack) (9.0) Router-Module>

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ サービス コンテナ内の Cisco Unity Express Virtual のアクセスお よび設定の例



Cisco Unity Express Virtual アプリケーション の設定

Cisco Unity Express Virtual は、次の方法で設定できます。

- GUI を使用した Cisco Unity Express Virtual の設定, 35 ページ
- CLI を使用した Cisco Unity Express Virtual の設定, 35 ページ

GUI を使用した Cisco Unity Express Virtual の設定

Cisco Unity Express Virtual は、グラフィカル ユーザインターフェイス(GUI)を使用して設定できます。GUI には、インストール中に指定された IP アドレスを使用してアクセスできます。

CLI を使用した Cisco Unity Express Virtual の設定

Cisco Unity Express Virtual は、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用して設定できま す。Cisco Unity Express Virtual のインストール中に作成した ssh ユーザ クレデンシャルを使用して Cisco Unity Express Virtual にログインします。このユーザ ID には自動的に管理者権限が割り当て られます。例: ssh adminUser @CUE-IP.Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアの CLI プロンプト が表示されます。



Unified CME の service-module コマンドを使用した Cisco Unity Express Virtual の設定はサポー トされません。

٦



Cisco Unity Express Virtual のライセンス

Cisco Unity Express Virtual のソフトウェア ライセンスは、Cisco Software Licensing (CSL) システ ムに基づいています。CSL ライセンスでは、メールボックスのライセンス カウントに、個人用 メールボックスと GDM の両方が含まれます。メールボックスのタイプは、設定時に決まりま す。また、コールエージェントは、これまでのようにライセンスを使って指定するのではなく、 インストール後プロセスの一部として、または起動中に設定できるようになりました。

- ・インストール手順, 37 ページ
- 評価ライセンスのアクティブ化, 37 ページ
- 恒久ライセンスを使用した Cisco Unity Express Virtual のインストール, 40 ページ
- CLI を使用した Cisco Unity Express Virtual 9.0 のインストール, 41 ページ

インストール手順

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェア ライセンスは次の順序でインストールされます。

- 1 メールボックス ライセンス
- 2 ボイスポートライセンス
- 3 IVR ライセンス

評価ライセンスのアクティブ化については、評価ライセンスのアクティブ化, (37ページ)を参照してください。

評価ライセンスのアクティブ化

Cisco Unity Express Virtual リリースのソフトウェアイメージには評価ライセンスが含まれていま す。評価ライセンスを使用することで、恒久ライセンスを購入する前に機能を評価できますが、 評価ライセンスの有効期限は60日です。ライセンスの有効期限を確認するには、show license evaluation コマンドを使用します。次の手順によって以下の操作を実行できます。

I

- ・サービスモジュールに存在する評価ライセンスを表示する
- メールボックスの評価ライセンスをアクティブ化してエンドユーザライセンス契約(EULA) に同意する
- •ポートの評価ライセンスをアクティブ化する
- IVR セッションの評価ライセンスをアクティブ化する
- •アクティブになっている評価ライセンスを確認する



IVR機能を使用することで、合計ポート数のライセンスがIVRセッション数のライセンスより 多いことが確認できます。ポート数がIVRセッション数以下の場合は、ボイスメールが無効 化されます。

∕!∖

注意 IVR 機能を使用しない場合は、IVR ライセンスを無効にするか、カウントを0に設定してください。IVR セッション ライセンスを無効化するには、no license activate ivr sessions コマンドを使用します。IVR カウントを0に設定する場合は、license activate ivr sessionsのコマンドを使用します。

(注) 評価ライセンスの有効期限が切れる前に、恒久ライセンスをインストールしてアクティブ化することが推奨されます。Cisco Unity Express Virtual 9.0.2 以降は、恒久ライセンスをインストールする必要がなくなりました。

手順の概要

- 1. show license evaluation
- 2. license activate voicemail mailboxes
- 3. license activate ports
- 4. license activate ivr sessions
- 5. reload
- 6. show license in-use

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show license evaluation	このコマンドは、どの評価ライセンスが システムにあるかを表示する場合に使用
	例: cue# show license evaluation StoreIndex: 0 Feature: VMIVR-VM-MBX Version: 1.0 License Type: Evaluation	します。

I

ſ

	コマンドまたはアクション	目的
	License State: Active, Not in Use, EULA not accepted Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 600 / 0 License Priority: None StoreIndex: 1 Feature: VMIVR-PORT Version: 1.0 License Type: Evaluation License Type: Evaluation License State: Active, Not in Use, EULA not accepted Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 60 / 0 License Priority: None StoreIndex: 2 Feature: VMIVR-IVR-SESS Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Active, Not in Use, EULA accepted Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 60 / 0 License Priority: Low	
ステップ2	license activate voicemail mailboxes	このコマンドは、メールボックスのライ
	例: cue# license activate voicemail mailboxes 275	ます。エンドユーザライセンス契約に まだ同音していない場合は、エンドユー
	Evaluation licenses are being activated in the device for the following feature(s): Feature Name: VMIVR-VM-MBX	ザライセンス契約が表示されます。
	PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO PRODUCT FEATURE OR USING SUCH PRODUCT FEATURE CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.	
	You hereby acknowledge and agree that the product feature license is terminable and that the product feature enabled by such license may be shut down or terminated by Cisco after expiration of the applicable term of the license (e.g., 30-day trial period).	
	Cisco reserves the right to terminate or shut down any such product feature electronically or by any other means available. While alerts or such messages may be provided, it is your sole responsibility to monitor	
	your terminable usage of any product feature enabled by the license and to ensure that your systems and networks are prepared for the shut down of the product feature. You acknowledge and agree that Cisco will	
	<pre>not have any liability whatsoever for any damages, including, but not limited to, direct, indirect, special, or consequential damages related to any product feature being shutdown or terminated. By clicking the "accept" button or typing "yes" you are indicating you have read and</pre>	

	コマンドまたはアクション	目的	
	agree to be bound by all the terms provided ACCEPT? [y/n]? \mathbf{yes}	herein.	
	License activation count saved for use at ne	xt reload	
ステップ3	license activate ports 例: cue# license activate ports 4	このコマンドは、ポートのライ アクティブにする場合に使用し の出力は、前の手順に示したメ クスのライセンスのアクティブ の出力と似ています。	センスを ます。そ ールボッ 化の場合
ステップ4	license activate ivr sessions 例: cue# license activate ivr sessions 2	このコマンドは、IVR セッショ センスをアクティブ化する場合 ます。その出力は、前の手順に メールボックスのライセンスの ブ化の場合の出力と似ています	ンのライ に使用し 二示した アクティ -。
ステップ5	reload	システムをリロードします。	
ステップ6	<pre>show license in-use 例: cue# show license in-use StoreIndex: 0 Feature: VMIVR-VM-MBX License Type: Evaluation License State: Active, In Use Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 3 days Expiry date: Sun Jul 5 16:08:06 2016 License Count: 600 /275 License Priority: Low</pre>	このコマンドは、アクティブ化 価ライセンスを確認する場合に す。 Version: 1.0	された評

恒久ライセンスを使用した Cisco Unity Express Virtual のイ ンストール

次の手順に従って、Cisco Unity Express Virtual 9.0 の恒久ライセンスを指定します。

ステップ1 ライセンスを注文するには、www.cisco.com/go/orderingにアクセスして、オーダー プロセス (パートナー 経由、Cisco ダイレクトなど)のいずれかを選択します。SKU は、注文処理において目的の Cisco Unity Express Virtual 機能に必要なライセンスを指定するために使用されます。ライセンスを購入すると、製品 アクティベーションキー(PAK)が送られてきます。PAK は英数字の文字列で、ライセンスを購入したことを示します。

- ステップ2 ライセンスファイルを取得するには、www.cisco.com/go/licenseの Cisco Product License Registration Portal に進み、該当する情報を入力します。
 ライセンスをインストールするデバイスの PAK と一意のデバイス ID (UDI) を入力する必要があります。
 ソフトウェアで UDI を確認するには、特権 EXEC モードでshow license udi コマンドを使用します。UDI の主要なコンポーネントは、製品 ID (PID) とシリアル番号 (SN) の2つです。
- **ステップ3** ライセンスファイルをダウンロードするか、電子メールでライセンスファイルを受け取ります。
- **ステップ4** ライセンスを取得する各デバイスについて、上記の該当する手順を繰り返します。
- ステップ5 ライセンス ファイルを FTP または TFTP サーバにコピーします。

CLI を使用した Cisco Unity Express Virtual 9.0 のインストー ル

次の手順に従って、Cisco Unity Express Virtual 9.0 のライセンスをインストールします。

- **ステップ1** CLI にログインします。
- **ステップ2** license installURL: (*ftp://username:password@ip_address/path/license_file*)と入力します。ここで、URL はライ センスをコピーした URL です。
- ステップ3 license activate と入力して、新しいライセンスをアクティブ化します。
- ステップ4 モジュールをリロードします。
- **ステップ5** インストールされたライセンスの内容に応じて、次の1つ以上を入力することにより、ライセンスを確認 します。
 - show license all
 - show license in-use
 - show license status application

٦



言語アップグレードの準備

• 言語アップグレードの準備, 43 ページ

言語アップグレードの準備

I

Cisco Unity Express Virtual 9.0 のソフトウェア バージョンのインストール後は、サポートされてい るデフォルトのシステム言語を変更できます。デフォルトでは、英語が唯一サポートされる言語 です。

Cisco Unity Express Virtual ソフトウェアのインストールを完了した後に、言語の追加または追加言 語の削除ができます。詳細については、「Adding or Removing Languages」を参照してください。

٦



ファイルの手動バックアップ

• ファイルの手動バックアップ, 45 ページ

ファイルの手動バックアップ

システムをオフラインにした後、EXEC モードでバックアップ コマンドを入力します。システム 設定は、システムがオフライン状態の場合、許可されません。

C-

制約事項 バックアップおよび復元は、以前のリリースの Cisco Unity Express (SRE および ISM モジュー ル) から Cisco Unity Express Virtual リリース 9.0 まではサポートされません。

(注)

システム ファイルやアプリケーション ファイルに変更を加えた場合は、常に設定ファイルを バックアップすることが推奨されます。データ ファイルにはボイス メッセージが含まれるた め、それらは毎日バックアップして、ハードウェア障害などによるデータの損失を最小限に抑 えてください。

スケジュールバックアップの設定などのファイルのバックアップの詳細については、『Cisco Unity Express Voice-Mail and Auto-Attendant CLI Administrator Guide for 3.0 and Later Versions』および GUI オンライン ヘルプを参照してください。

バックアップ ファイルの番号付け

4種類のバックアップ要求(データのみ、設定のみ、履歴データ、すべて)を指定できます。

- データ:ボイスメールメッセージをバックアップします。
- 設定:実行設定、グリーティング、録音済みの名前、カスタムスクリプト、プロンプトを バックアップします。現在の実行設定を表示するには、show run コマンドを使用します。

- 履歴データ:モジュールで発生した通話およびアプリケーションアクティビティに関する履 歴情報をバックアップします。
- すべて: すべてのデータと設定情報をバックアップします。

Cisco Unity Express Virtual により、バックアップファイルに番号と日付が自動的に付けられ、 [backupid]フィールドで改訂番号が識別されます。

異なる時間に異なる種類のバックアップを実行すると、データのバックアップと設定のバックアッ プには異なるバックアップ ID が割り当てられます。たとえば、データの最後のバックアップ ID が3、設定の最後のバックアップ ID が4となることがあります。「すべて」のバックアップを実 行すると、データ、履歴データ、設定のバックアップ ID は5となります。

ファイルを復元する場合は、使用するバックアックファイルのバックアップ ID を確認してください。バックアップ ID のリストを表示するには、show backup server コマンドを使用します。

はじめる前に

 データをバックアップする前に、バックアップサーバを設定しておく必要があります。『Cisco Unity Express Voice-Mail and Auto-Attendant CLI Administrator Guide for 3.0 and Later Versions』 および GUI オンライン ヘルプを参照してください。

手順の概要

- 1. backup category {all | configuration | historicaldata | data}
- 2. continue
- 3. show backup history
- 4. show backup server

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	backup category {all configuration historicaldata data}	バックアップして保存するデータのタイプを指定 します。
	例: Router(offline)# backup category all Router(offline)# backup category configuration Router(offline)# backup category data Router(offline)# backup category historicaldata	
 ステップ2	continue 例: Router(offline)# continue	オフラインモードを終了し、EXECモードを開始 します。

I

Γ

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ3	show backup history	バックアップと復元の手順、およびこれらの試行 の成功/失敗を表示します。
	例:	
	Router# show backup history	
ステップ4	show backup server	バックアップ サーバで使用できるバックアップ ファイル、各バックアップの日付、バックアップ
	例:	ファイル ID を表示します。
	Router# show backup server	



ファイルの復元

• ファイルの復元, 49 ページ

ファイルの復元

.

制約事項

項 バックアップおよび復元は、以前のリリースの Cisco Unity Express (SRE および ISM モジュー ル)から Cisco Unity Express Virtual リリース 9.0 まではサポートされません。

バックアップファイルを作成した後は、必要に応じてファイルを復元できます。復元はオフラインモードで行います。アクティブコール、IMAP、VoiceViewセッションは終了し、新しいコールは受け付けられません(自動受付へのコールは行えます)。復元は、電話加入者の利用が最も少ない時間に行ってください。

show backup server コマンドを使用して、復元するファイルのバックアップ ID を見つけます。

ファイルの復元の詳細については、『Cisco Unity Express Voice-Mail and Auto-Attendant CLI Administrator Guide for 3.0 and Later Versions』および GUI オンライン ヘルプを参照してください。

手順の概要

- 1. show backup server
- 2. offline
- 3. restore idbackupid category {all | configuration | data}
- 4. reload
- 5. show backup history

٦

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show backup server 例: Router# show backup server	データおよび設定のバックアップファイルを一覧表示 します。復元するファイルの改訂番号は、バックアッ プIDフィールドで確認します。
ステップ2	offline 例: Router# offline	オフラインモードにします。アクティブなボイスメー ル コールはすべて終了します。
ステップ3	restore idbackupid category {all configuration data} 例: Router(offline)# restore id 22 category all Router(offline)# restore id 8 category configuration Router(offline)# restore id 3 category data	バックアップ ID の backupid 値と復元するファイルの タイプを指定します。
ステップ4	reload 例: Router(offline)# reload	Cisco Unity Express Virtual モジュールをリセットして、 復元した値を有効にします。
ステップ5	<pre>show backup history 例: Router# show backup history</pre>	バックアップと復元の手順、およびこれらの試行の成 功/失敗を表示します。



KVM サービス コンテナ上の Cisco Unity Express Virtual 仮想サービスのトラブル シューティング

- Cisco Unity Express Virtual サービスのインストール障害の確認例, 51 ページ
- Cisco Unity Express Virtual サービスのアクティベーション障害の確認例, 53 ページ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータに存在するメモリのチェック,54 ページ

Cisco Unity Express Virtual サービスのインストール障害の 確認例

インストール障害のデバッグには、次のコマンドを使用できます。

- show logg
- debug virtual-service all

次に、show logg コマンドを使用してインストールの障害をデバッグする例を示します。

Router# show virtual-service list

Virtual Service List:

Name	Status	Package Name
vcue	Activated	CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova

Router# virtual-service install name cue package bootflash:CUE Router# \$ll name cue package bootflash:CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova Installing package 'bootflash:/CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova' for virtual-service 'cue'. Once the install has finished, the VM may be activated. Use 'show virtual-service list' for progress.

Router# show virtual-service list System busy installing virtual-service 'cue'. The request may take several minutes... Virtual Service List:

Name	Status	Package Name	
vcue cue	Activated Installing	CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova	
Router# show virtual-se System busy installing Virtual Service List:	rvice list virtual-service 'cu	e'. The request may take several minutes	
Name	Status	Package Name	
vcue cue	Activated Installing	CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova	
Router# show virtual-se Virtual Service List:	rvice list		
Name	Status	Package Name	
vcue	Activated	CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova	
No Active Message Discriminator. No Inactive Message Discriminator. Console logging: disabled Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled Buffer logging: level debugging, 1727 messages logged, xml disabled, filtering disabled Exception Logging: size (4096 bytes) Count and timestamp logging messages: disabled			
No active filter modules.			
Trap logging: level informational, 1714 message lines logged Logging Source-Interface: VRF Name:			
Log Buffer (999999999 bytes):			
Aug 11 09:50:17.489 IST: %VMAN-5-PACKAGE_SIGNING_LEVEL_ON_INSTALL: SIP2: vman: Package 'CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova' for service container 'cue' is 'Cisco signed', signing level cached on original install is 'Cisco signed' Aug 11 09:50:23.494 IST: %VMAN-3-GENERAL FAILURE: SIP2: vman: Virtual Service[cue]::Activate::Container preparation::Unable to prepare container::Application limit verify failed; Installation attempt of vm 'ISR-CUE' vendor 'Cisco Systems, Inc.' exceeds maximum limit of 1 Router#			
debug virtual-service all コ て表示する場合に使用し	コマンドは、show log ます。	gコマンドによるデバッグ表示の詳細化を有効にし	

1

Cisco Unity Express Virtual サービスのアクティベーション 障害の確認例

アクティベーション障害のデバッグには、次のコマンドを使用できます。

- show logg
- debug virtual-service all

次に、show logg コマンドを使用してアクティベーションの障害をデバッグする例を示します。

Router# show run | sec virtual-service virtual-service vcue vnic gateway VirtualPortGroup1 guest ip address 8.39.23.194

Router# show virtual-service list

Virtual Service List:

Name	Status	Package Name
vcue	Installed	CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova

Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# virtual-service vcue Router(config-virt-serv)# vnic gateway VirtualPortGroup 3 Router(config-virt-serv-vnic)# do clear logg Clear logging buffer [confirm]

Router(config-virt-serv-vnic)# activate
% Activating virtual-service 'vcue', this might take a few minutes. Use 'show virtual-service
list' for progress.

Router(config-virt-serv)# end Router# show virtual-service list Virtual Service List:

 Name
 Status
 Package Name

 vcue
 Activate Failed
 CUE-Virtual-9-0-ISR4K.ova

Router# show logg

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 2 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.

Console logging: disabled Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled Buffer logging: level debugging, 1740 messages logged, xml disabled, filtering disabled Exception Logging: size (4096 bytes) Count and timestamp logging messages: disabled Persistent logging: disabled

No active filter modules.
Trap logging: level informational, 1727 message lines logged
Logging Source-Interface: VRF Name:
Log Buffer (999999999 bytes):
Aug 11 09:58:29.270 IST: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Aug 11 09:58:30.698 IST: %VMAN-3-VIRT_INST_INTERFACE: SIP2: vman: Virtual
Service[vcue]::Network interfaces::The number of network interfaces required do not match
the number configured::Number defined: 1, number configured: 2
Aug 11 09:58:30.872 IST: %VIRT_SERVICE-5-ACTIVATION_STATE: Failed to activate virtual service
vcue

```
Router#
```

debug virtual-service all コマンドは、show logg コマンドによるデバッグ表示の詳細化を有効にして表示する場合に使用します。

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータに存在するメ モリのチェック

Cisco IOS XE および Cisco IOS XE Denali の各種リリースの現在のシステム メモリ使用状況を確認 するには、次のコマンドを使用します。

Router# show version

```
.....
cisco ISR4451-X/K9 (2RU) processor with 7796953K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FJC2021D0XG
1 Virtual Ethernet interface
4 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
16777216K bytes of physical memory.
```

または

Router# show platform software status control-processor brief Load Average Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min RPO Healthy 0.01 0.07 0.11 Memory (kB) Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct) RPO Healthy 16262244 2304168 (14%) 13958076 (86%) 1919520 (12%)