



Workload Optimization Manager 3.2.1 ターゲット設定ガイド

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとしします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー側の責任になります。

対象製品のソフトウェアライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

シスコが導入する TCP ヘッダー圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校 (UCB) により、UNIX オペレーティングシステムの UCB パブリック ドメイン バージョンの一部として開発されたプログラムを適応したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。Cisco およびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとしします。

いかなる場合においても、Cisco およびその供給者は、このマニュアルに適用できるまたは適用できないことによって、発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性が Cisco またはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとしします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワークポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してください。

Cisco は世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号については、Cisco のウェブサイト www.cisco.com/go/offices をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、シスコ またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語は、シスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)

Copyright © 2021 Cisco, all rights reserved

目次

ターゲットの設定	6
ターゲットの編集と削除.....	8
アプリケーションおよびデータベースターゲット	9
Cisco AppDynamics.....	9
Application Insights.....	15
New Relic.....	17
Dynatrace	21
MySQL	25
MySQL サーバーでのユーザー権限の有効化	27
Oracle	29
Oracle でのサービスユーザーアカウントの作成	33
SQL Server	33
JBoss.....	36
Apache Tomcat.....	39
JVM アプリケーション	43
Oracle WebLogic	46
IBM WebSphere.....	49
Instana	52
クラウド ネイティブ ターゲット	56
ファブリック ターゲット	62
Cisco UCS Manager.....	64
HPE OneView.....	67
ゲスト OS プロセスターゲット	71
WMI	71
WMI ユーザーアカウントの作成	74
WMI の有効化.....	75
SNMP.....	76
SNMP のイネーブル化.....	80
ハイパーコンバージド ターゲット	82
Cisco HyperFlex.....	84

Nutanix.....	87
汎用ハイパーバイザモードでの Nutanix Controller VM のピン接続.....	91
ハイパーバイザ ターゲット	92
Microsoft Hyper-V	96
サービス ユーザ アカウントの作成	99
vCenter Server.....	100
vCenter でのサービス ユーザ アカウントの作成.....	105
vCenter からインポートされるその他の情報	107
Orchestrator ターゲット	108
ActionScript サーバー	108
ServiceNow	115
プライベート クラウド	117
Virtual Machine Manager.....	119
パブリック クラウド.....	124
Amazon Web Services.....	124
AWS 課金ファミリー	133
AWS 請求ターゲット	134
Microsoft Azure.....	136
Microsoft Enterprise Agreement	144
Azure エンタープライズ アグリーメント	146
ストレージ ターゲット	149
EMC VMAX	151
EMC XtremIO	154
EMC ScaleIO	156
EMC VPLEX.....	158
HPE 3PAR	159
NetApp	163
NetApp の制限付きサービス アカウント	166
Pure Storage.....	169
仮想デスクトップ インフラストラクチャのターゲット	173
Horizon	174
付録 ー ターゲット設定	177

Cisco Unified Computing System.....	177
メモリ統計情報の収集の有効化：AWS	178
メモリ統計情報の収集の有効化：Azure	181
Windows リモート管理の有効化.....	181
グローバル ポリシー オブジェクトによる WinRM の有効化.....	182
PowerShell による WinRM の有効化.....	183
WSMan のセキュアなセットアップ	184
ポート設定	184



ターゲットの設定

ターゲットは、仮想環境で管理を実行するサービスです。Workload Optimization Manager は、ターゲットを使用してワークロードを監視し、環境内でアクションを実行します。[ターゲット設定 (Target Configuration)] では、Workload Optimization Manager がこれらのサービスとの接続に使用するポートを指定します。Workload Optimization Manager は、ターゲットとして設定する特定のサービスにアクセスできるネットワークにインストールする必要があります。

各ターゲットについて、Workload Optimization Manager は、公開する管理プロトコル (REST API、SMI-S、XML、またはその他の管理トランスポート) 経由でサービスと通信します。Workload Optimization Manager は、この通信を使用して、管理エンティティの検出、リソース使用率の監視、アクションの実行を行います。

注:

Workload Optimization Manager は、同じターゲットの重複インスタンスをサポートしていません。ターゲットを構成するときは、環境内の同じアドレスに 2 つ以上のターゲットを構成しないでください。たとえば、2 つの異なるターゲットを同じ AWS アカウントに構成したり、2 つのターゲットを同じ vCenter Server インスタンスに構成したりしてはなりません。

重複するターゲットを構成すると、「Analysis Exception occurred...」というエラーが発生してアクションの実行に失敗する可能性があります。

この問題を解決するには、重複するターゲットを特定し、アドレスごとにターゲットが 1 つだけになるまでそれらを削除します。

Workload Optimization Manager のターゲットとして、次のテクノロジーのインスタンスを割り当てることができます。

- アプリケーションとデータベース
 - Apache Tomcat 7.x、8.x および 8.5.x
 - AppDynamics 4.1+
 - ApplInsights
 - Dynatrace 1.1+
 - IBM WebSphere Application Server 8.5+
 - Instana
 - JBoss Application Server 6.3+
 - JVM 6.0 +
 - Microsoft SQL Server 2012、2014、2016、2017、および 2019
 - MySQL 5.6.x および 5.7.x
 - NewRelic
 - Oracle 11g R2 および 12c
 - Oracle WebLogic 12c

- クラウドネイティブ
 - Kubernetes
 - OpenShift 3.3 +
- ファブリックとネットワーク
 - Cisco UCS Manager 3.1+
 - HPE OneView 3.00.04 +
- ゲスト OS プロセス
 - SNMP
 - WMI : Windows バージョン 2019、2016、2012/2012 R2、2008 R2、10、8/8.1、および 7
- ハイパーコンバージド
 - Hyperflex 2.5、2.6
 - Nutanix Community Edition
 - VMware vSAN
- ハイパーバイザ
 - Citrix XenServer 5.6. x および 6.x
 - Microsoft Hyper-V 2008 R2、Hyper-V 2012/2012 R2、Hyper-V 2016、Hyper-V 2019
 - VMware vCenter 6.0、6.5、6.7、および 7.0+
- オーケストレータ
 - Action Script
 - ServiceNow
- プライベート クラウド
 - Microsoft System Center 2012/2012 R2 Virtual Machine Manager および System Center 2016 Virtual Machine Manager
- パブリック クラウド
 - Amazon AWS
 - Amazon AWS Billing
 - Microsoft Azure Service Principal
 - Microsoft Enterprise Agreement
- ストレージ
 - EMC ScaleIO 2.x および 3.x
 - SMI-S 8.1 + を使用した EMC VMAX
 - 仮想ボリュームと LUN の 1:1 マッピングを搭載した EMC VPLEX ローカルアーキテクチャ
 - EMC XtremIO XMS 4.0 +
 - ONTAP 8.0 + を使用した NetApp Cmode/7mode (AFF および SolidFire を除く)
 - Pure Storage F-シリーズおよび M-シリーズアレイ
- Virtual Desktop Infrastructure
 - VMware Horizon

トランスポート層のセキュリティ要件

Workload Optimization Manager では、ターゲットとのセキュアな通信を確立するために Transport Layer Security (TLS) バージョン 1.2 が必要です。ほとんどのターゲットで、TLS 1.2 が有効になっている必要があります。ただし、一部のターゲットでは TLS が有効になっていない場合や、以前のバージョンが有効になっている場合があります。この場合、Workload Optimization Manager がターゲット サービスに接続しようとする、ハンドシェイク エラーが表示されます。[ターゲット設定(Target Configuration)] ビューに移動すると、そのようなターゲットの検証失敗ステータスが表示されます。

TLS のサポートが原因でターゲットの検証が失敗した場合は、次のような文字列により検証エラーが表示されることがあります。

- `No appropriate protocol`
このエラーを修正するには、ターゲット テクノロジーがサポートする TLS の最新バージョンを有効にしてください。これで問題が解決しない場合は、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。
- `Certificates do not conform to algorithm constraints`
このエラーを修正するには、ターゲット テクノロジーのマニュアルを参照して、ターゲット サーバで 2048 以上の長さの証明書キーを生成する手順に従ってください。これで問題が解決しない場合は、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

ターゲットの編集と削除

Workload Optimization Manager のインストールで管理するターゲット サービスが、[ターゲット設定 (Target Configuration)] リストに表示されます。このリストのエントリは、追加、削除、編集できます。ターゲットサービスのアカウントは、実行する Workload Optimization Manager のアクティビティをサポートできる権限を持つように設定する必要があります。たとえば、次のリストは、Workload Optimization Manager が実行できるアクティビティに対応する、vCenter の権限を示しています。

- **読み取り専用**—Workload Optimization Manager のモニタリングとシミュレーション (what-if シナリオ) のみを有効にします。
- **vCenter 管理者**—Workload Optimization Manager のモニタリング、シミュレーション (what-if シナリオ) 、および自動化機能を有効にします。
- **データストアの参照の有効化**—アカウントに対してこのプロパティを有効にすると、Workload Optimization Manager に、ストレージ管理機能を有効にするために必要な権限が付与されます。

ターゲットの追加

ターゲットサービスを追加するには、[Target Configuration] ボタンをクリックして必要な情報を入力し、[Apply] をクリックしてそれらのターゲットを検証し、新しく検出を開始します。

注：

ターゲットを追加するときは、同じターゲットに重複するエントリを追加しないようにしてください。

入力する一般的な情報は次のとおりです。

- [Target Type]—サポートされているテクノロジーから選択します。
テクノロジーを選択したら、そのテクノロジーに固有のターゲット タイプを選択します。たとえば、クラウド管理の場合、AWS を選択できます。
- [Hostname or IP address]—追加するターゲットサービスのアドレスです。
- [User Name]—ターゲットサービスの有効なアカウントユーザー名です。
- [Password]—ターゲット サービス アカウントのパスワードです。

ターゲットの削除

ターゲットを削除するには、リストでエントリを選択し、[削除 (Delete)] をクリックします。



アプリケーションおよびデータベースターゲット

アプリケーションおよびデータベースターゲットは、管理サーバーによって制御される特定のアプリケーションサーバーのドメインをサポートします。このような管理対象ドメインでは、管理サーバーをターゲットとして追加します。すると、Workload Optimization Manager が管理対象アプリケーションサーバーを検出します。

サプライチェーン

アプリケーションおよびデータベースターゲットは、ビジネスアプリケーション、ビジネストランザクション、サービス、アプリケーションコンポーネント、アプリケーションサーバー、およびデータベースサーバーのエンティティをサプライチェーンに追加します。関連するターゲットページに移動すると、これらのエンティティがターゲットの名称にどのように対応しているかを確認できます。

Cisco AppDynamics

Workload Optimization Manager は、AppDynamics インスタンスをターゲットとして Workload Optimization Manager に追加することで、AppDynamics によってモニタされるアプリケーション インフラストラクチャのワークロード管理をサポートします。

Workload Optimization Manager と AppDynamics の統合により、アプリケーションから物理ハードウェアまで、環境のフルスタックビューを提供します。Workload Optimization Manager は、AppDynamics から取得した情報を使用し、個々のアプリケーションの要求を十分に把握した上で、パフォーマンスを保証し、効率を向上させるための推奨事項とアクションを実行できます。

デフォルト設定では、AppDynamics ターゲットは、プロキシが使用されている場合はデフォルトの収集期間内に最大 1100 個の AppDynamics ノードを収集し、プロキシが不要な場合は最大 5000 ノードを収集します。大規模な AppDynamics 環境では、完全なデータを収集するのに 1 サイクル以上かかるものと見込まれます。

前提条件

- 有効な AppDynamics ユーザーアカウント。

すべてのタイプのアプリケーション インスタンスで、サービスアカウントには読み取り専用ユーザーロールが必要です。モニタリング データベース インスタンスの場合、このユーザーには DB 監視ユーザーロールも必要です。

注:

これらの役割が利用可能な新しいバージョンの AppDynamics では、代わりにそれらを使用する必要があります。

- アプリケーションとダッシュボードビューア
- DB 監視ユーザー
- サーバーモニタリング

カスタムロールを使用するには、そのロールに、アプリケーションとデータベースの両方に対するサーバーの可視性の表示権限があることを確認してください。

AppDynamics データベース サーバ

AppDynamicsは、データベース サーバもモニタします。データベース サーバを環境の残りの部分に正しく接続するには、次の手順を実行する必要があります。

- 拡張メトリック収集を有効にします。

Hyper-V ホストの場合は、データベースをホストするターゲット VM に Hyper-V 統合サービスをインストールする必要があります。詳細については、次の統合サービス TechNet の記事を参照してください。

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn798297%28v=ws.11%29.aspx>

VMware ホストの場合は、ターゲット VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

- AppDynamics のデータベース名が、Workload Optimization Manager インスタンスによって IP アドレスに解決可能であることを確認します。

DNS または Workload Optimization Manager インスタンスのファイル `/etc/resolv.conf` の変更が必要になる場合があります。

注:

Kubernetes 環境の場合、Workload Optimization Manager は、NewRelic、AppDynamics、Instana、および Dynatrace のコンテナ化されたアプリケーション コンポーネントをサプライチェーンに結合して、アプリケーションの統一されたビューを提供します。

エンティティ マッピング

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたエンティティを検出します。次の表は、ターゲットと Workload Optimization Manager の間のエンティティマッピングについて示しています。

AppDynamics	Workload Optimization Manager
ビジネスアプリケーション	ビジネスアプリケーション
ビジネスランザクション	ビジネスランザクション
階層	Service
ノード	アプリケーション コンポーネント
データベース	データベース サーバ
マシン (マシンタイプがコンテナの場合)	Container
サーバ	仮想マシン

AppDynamics ターゲットの追加

注:

AppDynamics と Workload Optimization Manager の両方を使用して特定のアプリケーションまたはデータベース サーバをモニタすることは可能ですが、エンティティがマーケットで重複しているように見えるため、これは避ける必要があります。

アプリケーションが AppDynamics によって監視されている場合は、別の Workload Optimization Manager のアプリケーション ターゲットとして追加しないでください。

AppDynamics インスタンスをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- [Hostname] または [IP Address]

AppDynamics コントローラインスタンスのホスト名または IP アドレス。

- ポート

AppDynamics コントローラへの接続で使用するポート。デフォルトでは、これはポート 80 (HTTP) と 443 (HTTPS) に設定されています。

注: SaaS ベースの AppDynamics インスタンスの場合、ポート 443 を使用する必要があります。

- [Username] または [API Client Name@Account]

必要なロールを持つユーザー名とアカウントID。形式は「ユーザー名@テナント」とする必要があり、ユーザーは「読み取り専用ユーザー」および「DB 監視ユーザー」権限を持っている必要があります。このユーザー名は、AppDynamics の「License > Account」ページで確認できます。OAuth 認証の場合、ユーザー名は API クライアントとして定義されたユーザーとする必要があります。

注:

ユーザー名とパスワードには、次の特殊文字を含めることはできません。

`\ / " [] : | < > + = ; , ? * , ' tab space @`

- [Password] または [Client Secret]

AppDynamics インスタンスへの接続に使用するアカウントのパスワード。OAuth の場合、これはクライアントの秘密鍵になります。

注:

ユーザー名とパスワードには、次の特殊文字を含めることはできません。

`\ / " [] : | < > + = ; , ? * , ' tab space @`

- [Collect Virtual Machine Metrics]

このターゲットから仮想マシンのメトリックを収集するかどうかを指定します。[Collect Virtual Machine Metrics] がオンになっている場合、Workload Optimization Manager は、このターゲットから収集する仮想マシンのメトリックを使用し、基本となる仮想マシンのハイパーバイザーまたはクラウド プロバイダー ターゲットから収集する一致したデータは使用しません。

- [Secure Connection]

オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由で接続します。必要な証明書がホストで使用できるように設定されていることを確認します。

- [Use API Client (OAuth)]

オンにすると、ターゲット接続に対して Open Authorization (OAuth) トークンベースの認証が有効になります。

- Proxy Host

このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で AppDynamics インスタンスに接続する場合にのみ、プロキシ情報を入力します。

- Proxy Port

上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。

- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシで使用するユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。
- [Secure Proxy Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由でプロキシに接続します。API クライアントユーザーの作成に関する詳細については、「[AppDynamics マニュアル](#)」を参照してください。

アクション

注:

Workload Optimization Manager が推奨する特定のアクションは、Workload Optimization Manager が検出するプロセスによって異なります。個々のターゲットとして追加できるエンティティの場合、関連するアクションのリストは、『Target Configuration Guide』のそのターゲットタイプのセクションで確認できます。

他のアプリケーション コンポーネントの場合、Workload Optimization Manager は、アプリケーションで検出できるリソースに基づいてアクションを推奨する場合があります。たとえば、Node.js® アプリケーションは CPU 使用率を報告するため、Workload Optimization Manager はそのアプリケーションタイプの vCPU を生成して、ユーザーインターフェイスに表示できます。

Workload Optimization Managerは、AppDynamics サプライチェーンのアクションを次のように推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ VM の一時停止の推奨のみ。 ■ VM のプロビジョニングの推奨のみ。

モニタ対象リソース

注:

実際にモニタされるリソースは、アプリケーションのタイプによって異なります。このリストには、表示されるすべてのリソースが含まれます。

Workload Optimization Managerは、AppDynamics サプライチェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ビジネスランザクション	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のビジネスランザクションに割り当てられた 1 秒あたりのランザクションの使用率 1 秒あたりのランザクション数で測定
ビジネスアプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions

エンティティ タイプ	コモディティ
	特定の仮想アプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のサービスに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
アプリケーション コン ポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 注: このコモディティは、Java、.NET、および Node.js アプリケーション用にのみ収集されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 注: このコモディティは、Java、.NET、および Node.js アプリケーション用にのみ収集されます。 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ Heap アプリケーション コンポーネントのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 注: このコモディティは、Java、.NET、および Node.js アプリケーション用にのみ収集されます。 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Connections 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ 残りのガベージコレクション容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバーの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%) ■ スレッド サーバーのスレッド容量の使用率 スレッド数で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
データベース	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) <p>ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定</p> <p>注: このコモディティでは、マシンエージェントが存在し、データベースハードウェアの監視が有効になっている必要があります。</p> ■ 仮想 CPU (VCPU) <p>ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 (メガヘルツ (MHz) 単位で測定)</p> <p>注: このコモディティでは、マシンエージェントが存在し、データベースハードウェアの監視が有効になっている必要があります。</p> ■ Transactions <p>特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定</p> ■ DBMem <p>データベースに割り当てられているメモリ容量のパーセンテージとしての、データベースによるメモリの使用率。このリソースは、ホスティング VM の VMem リソースよりも正確であることに注意してください。このリソースでは、Workload Optimization Manager は、VM が消費するメモリではなく、データベースが消費するメモリに基づいてサイズ変更および移動アクションを実行できます。</p> <p>注: このコモディティは、MS SQL および Mongo データベース用にのみ収集されます。</p> ■ Connections <p>接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定</p> <p>注: このコモディティは、Mongo データベース用にのみ収集されます。</p> ■ トランザクションログ <p>トランザクションログ専用のサーバ容量の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定</p> ■ DB キャッシュヒット率 <p>キャッシュ ヒットにつながるアクセスの割合。 ヒット率と試行回数の合計 (%) で測定</p>
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) <p>仮想マシンの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。</p> ■ 仮想メモリ (VMem) <p>仮想マシンの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。</p>

Application Insights

Workload Optimization Manager は、アプリケーションからホスティングサーバーまで、環境をフルスタックで表示する Workload Optimization Manager 統合を介して、Application Insights が監視するアプリケーション インフラストラクチャのワークロード管理をサポートします。Workload Optimization Manager は、Application Insights から取得した情報を使用し、個々のアプリケーションの要求を十分に把握した上で、パフォーマンスを保証し、効率を向上させるための推奨事項とアクションを実行できます。

前提条件

- [Microsoft Azure \(136 ページ\)](#) ターゲットで説明したものと同一アクセス許可を持つ、有効な Application Insights ユーザーアカウント。

エンティティ マッピング

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたエンティティを検出します。次の表は、ターゲットと Workload Optimization Manager の間のエンティティマッピングについて示しています。

Application Insights	Workload Optimization Manager
アプリケーション	アプリケーション、アプリケーションサーバー

Application Insights ターゲットの追加

注：

アプリケーションが Application Insights または Azure によって監視されている場合は、別の Workload Optimization Manager のアプリケーションターゲットとして追加しないでください。

Application Insights をターゲットとして追加するには、次の項目を指定します。

- [Unique Target Description]
Workload Optimization Manager UI に表示されるユーザーが作成した名前。
- テナント名
Application Insights に関連付けられた Azure サブスクリプションに関連するテナント。
- Azure サブスクリプション ID
Application Insights に関連付けられた Azure ターゲットへのアクセス権を持つ Azure サブスクリプションの ID。
- Client ID
Workload Optimization Manager が Azure サブスクリプションのリソースにアクセスできるようにするアプリケーション登録のクライアント ID。
- [Client Secret Key]
アプリケーション登録の秘密鍵。
- [Offer ID]
Azure サブスクリプションに関連する Azure オファー ID (該当する場合)。
- [Enrollment Number]
Azure EA アカウントの場合、Azure サブスクリプションに関連付けられた登録番号。
- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で AppDynamics インスタンスに接続する場合にのみ、プロキシ情報を入力します。

- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシで使用するユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。
- [Secure Proxy Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由でプロキシに接続します。

Application Insights アプリケーションの Workload Optimization Manager 環境への統合

Application Insights によって監視される各アプリケーションには、複数の関連付けられたアプリケーションが含まれる場合があります。これらのアプリケーションのそれぞれを異なるホスティングサーバーに展開できます。同様に、ホスティングサーバーは、複数のアプリケーションの複数のグループまたは部分的なグループをホストできます。

Application Insights からメトリックを正確に結合するには、ホスティングサーバーのホスト名または IP アドレスが Application Insights インスタンスを通じて検出可能である必要があります。ほとんどの監視対象のアプリケーション インスタンスでは、これは自動で行われます。ホスティングサーバーを検出できない場合は、アプリケーションの Azure タグを指定して、IP アドレスまたはホスト名を示すことができます。

Azure タグは次のような name : value の形式で指定できます。

```
CWOM-Host-Name : RoleInstance=hostname;RoleInstance=hostname;RoleInstance=hostname;
```

前の例では、RoleInstance はアプリケーション インスタンスの名前であり、hostname はホスティングサーバーです。

次に例を示します。CWOM-Host-Name : cluster-app-a=120.120.120.10;cluster-app-b=120.120.120.11;cluster-app-c=120.120.120.12;

注: これらのタグを指定すると、Application Insights API を介して検出された値が置き換えられます。

アクション

注:

Workload Optimization Manager が推奨する特定のアクションは、Workload Optimization Manager が検出するプロセスによって異なります。個々のターゲットとして追加できるエンティティの場合、関連するアクションのリストは、『Target Configuration Guide』のそのターゲットタイプのセクションで確認できます。

他のアプリケーション コンポーネントの場合、Workload Optimization Manager は、アプリケーションで検出できるリソースに基づいてアクションを推奨する場合があります。たとえば、Node.js® アプリケーションは CPU 使用率を報告するため、Workload Optimization Manager はそのアプリケーションタイプの vCPU を生成して、ユーザーインターフェイスに表示できます。

Workload Optimization Manager は、次のように Application Insights サプライチェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ VM の一時停止推奨のみ。 ■ VM のプロビジョニング推奨のみ。

モニタ対象リソース

注:

実際にモニタされるリソースは、アプリケーションのタイプによって異なります。このリストには、表示されるすべてのリソースが含まれます。

Workload Optimization Manager は、Application Insights サブライチェーンの次のリソースを監視します。

エンティティ タイプ	コモディティ
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

New Relic

Workload Optimization Manager は、アプリケーション インスタンスからホストまで、New Relic が監視するアプリケーション インフラストラクチャのワークロード管理をサポートします。Workload Optimization Manager は、New Relic から取得した情報を使用して、個々のアプリケーションの要求に対応するために、パフォーマンスを保証し、効率を促進するための推奨事項を示し、アクションを実行できます。Kubernetes 環境の場合、Workload Optimization Manager は、コンテナ化されたアプリケーション コンポーネントをサブライチェーンに結合して、アプリケーションの統一されたビューを提供します。

前提条件

- APM とインフラストラクチャの監視の両方を含む有効な New Relic ユーザーアカウント。

エンティティ マッピング

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたエンティティを検出します。次の表は、ターゲットと Workload Optimization Manager の間のエンティティマッピングについて示しています。

New Relic の用語	Workload Optimization Manager の用語
APM: Key Transactions	ビジネストランザクション
APM: Application / Service (New Relic One)	Service
APM: Application Instance	アプリケーション コンポーネント
Infra: Database	データベース サーバ
Infra: Host	仮想マシン

サポートされるアプリケーション

Workload Optimization Manager は、New Relic ターゲットを介して次のアプリケーションタイプ（および関連するコモディティ）を検出します。

アプリケーションタイプ	コモディティ
.NET	仮想 CPU、仮想メモリ、応答時間、トランザクション
GO	仮想 CPU、仮想メモリ、応答時間、トランザクション
Java	仮想 CPU、仮想メモリ、応答時間、トランザクション、ヒープ、収集時間、スレッド
Node.js	仮想 CPU、仮想メモリ、応答時間、トランザクション、ヒープ、収集時間
PHP	仮想 CPU、仮想メモリ、応答時間、トランザクション
Python	仮想 CPU、仮想メモリ、応答時間、トランザクション

サポートされるデータベース

Workload Optimization Manager は、次のデータベースタイプとコモディティをサポートしています。

注：データベースコモディティは、Workload Optimization Manager への接続に使用される New Relic アカウントに New Relic Infrastructure Pro のサブスクリプションがある場合にのみ公開されます。

データベース	コモディティ
MS SQL	キャッシュヒット率、仮想メモリ、トランザクション
MySQL	キャッシュヒット率 (Cache Hit Rate)
OracleDB	キャッシュヒット率、トランザクション、応答時間
MongoDB	仮想メモリ、接続

New Relic ターゲットの追加

注：

アプリケーションが New Relic によって監視されている場合は、別の Workload Optimization Manager のアプリケーションターゲットとして追加しないでください。

New Relic をターゲットとして追加するには、次を指定します。

- アカウント ID (Account ID)
New Relic アカウント ID。
- [REST API Key]
New Relic プラットフォームが提供する REST API キー。詳細については、「[New Relic API キー](#)」を参照してください。
- [GraphQL API Key]
GraphQL サービスによって提供される GraphQL API キー。これは、上記の REST API キーとは異なります。詳細については、「[Generate a new API key in the GraphQL Explorer](#)」を参照してください。
- [EU Region]
オンにすると、Workload Optimization Manager は EU API エンドポイントを使用します。

- [Collect Virtual Machine Metrics]
このターゲットから仮想マシンのメトリックを収集するかどうかを指定します。[Collect Virtual Machine Metrics] がオンになっている場合、Workload Optimization Manager は、このターゲットから収集する仮想マシンのメトリックを使用し、基本となる仮想マシンのハイパーバイザーまたはクラウド プロバイダー ターゲットから収集する一致したデータは使用しません。
- [Proxy Host] (任意)
プロキシホストの IP。
- [Proxy Port] (任意)
プロキシに必要なポート。
- [Proxy Username] (任意)
プロキシに必要なユーザー名。
- [Proxy Password] (任意)
プロキシに必要なパスワード。
- [Secure Proxy Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由でプロキシに接続します。

アクション

注:

Workload Optimization Manager が推奨する特定のアクションは、Workload Optimization Manager が検出するプロセスによって異なります。個々のターゲットとして追加できるエンティティの場合、関連するアクションのリストは、『Target Configuration Guide』のそのターゲットタイプのセクションで確認できます。

他のアプリケーション コンポーネントの場合、Workload Optimization Manager は、アプリケーションで検出できるリソースに基づいてアクションを推奨する場合があります。たとえば、Node.js® アプリケーションは CPU 使用率を報告するため、Workload Optimization Manager はそのアプリケーションタイプの vCPU を生成して、ユーザーインターフェイスに表示できます。

Workload Optimization Manager は、次のように New Relic サプライチェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ VM の一時停止推奨のみ。 ■ VM のプロビジョニング推奨のみ。

モニタ対象リソース

注:

実際にモニタされるリソースは、アプリケーションのタイプによって異なります。このリストには、表示されるすべてのリソースが含まれます。

Workload Optimization Manager は、New Relic サプライチェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想メモリ (VMem)

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Transactions Workload Optimization Manager は、キートランザクション (ユーザーがアプリケーションのキーとしてマークしたトランザクション) を検出します。 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Connections 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ 残りのガベージコレクション容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%) ■ スレッド サーバのスレッド容量の使用率 スレッド数で測定
データベース	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定。 ■ DBMem データベースに割り当てられているメモリ容量のパーセンテージとしての、データベースによるメモリの使用率。 このリソースは、ホスティング VM の VMem リソースよりも正確であることに注意してください。このリソースでは、Workload Optimization Manager は、VM が消費するメモリではなく、データベースが消費するメモリに基づいてサイズ変更および移動アクションを実行できます。 ■ Connections 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ DB キャッシュヒット率

エンティティ タイプ	コモディティ
	キャッシュ ヒットにつながるアクセスの割合。 ヒット率と試行回数の合計 (%) で測定
ビジネス トランザクション	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバーに割り当てられた応答時間の使用率。ミリ秒 (ms) 単位で測定。 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定。
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバーに割り当てられた応答時間の使用率。ミリ秒 (ms) 単位で測定。 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 仮想マシンの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) 仮想マシンの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。

Dynatrace

Workload Optimization Manager は、Dynatrace プラットフォームによって管理されるアプリケーションの検出をサポートします。Workload Optimization Manager は、VM アクションの計算に、これらのアプリケーションについて検出された情報を含めます。

前提条件

- Dynatrace サーバーインスタンス
このインスタンスは、環境で実行中のアプリケーションをモニタするように設定する必要があります。
Workload Optimization Manager は、SaaS とオンプレミス両方の Dynatrace サーバーのインストールをサポートします。
- Dynatrace によって管理されるアプリケーションをホストしている管理対象 VM。
Workload Optimization Manager が Dynatrace を介してアプリケーションを検出するには、アプリケーションが環境内の VM で実行されている必要があります。また、これらの VM は、ハイパーバイザやパブリック クラウド ターゲットなどの Workload Optimization Manager ターゲットで管理する必要があります。
- 有効な Dynatrace ユーザーアカウント。

アカウントは、Dynatrace サーバーが収集するアプリケーションデータへの読み取り専用アクセスを提供する必要があります。これは、Dynatrace API トークンのアクセス範囲に対して次のスイッチを有効にする必要があります。

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> - Dynatrace API V1 : <ul style="list-style-type: none"> • DataExport - Dynatrace API V2 : <ul style="list-style-type: none"> • metrics.read

注：

Kubernetes 環境の場合、Workload Optimization Manager は、NewRelic、AppDynamics、Instana、および Dynatrace のコンテナ化されたアプリケーション コンポーネントをサブライチェーンに結合して、アプリケーションの統一されたビューを提供します。

エンティティ マッピング

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたエンティティを検出します。Workload Optimization Manager がサブライチェーンに表示するエンティティ名は、Dynatrace がユーザーインターフェイスに表示するエンティティ名とは異なります。以下に例を示します。

Dynatrace の名称	Workload Optimization Manager エンティティ
アプリケーション	ビジネス アプリケーション 注： Dynatrace アプリケーションの場合、Workload Optimization Manager は、ビジネス アプリケーション エンティティが少なくとも 3 日間アクティブになっている場合に、そのエンティティをサブライチェーンに表示します。
Service	Service
Process	アプリケーション コンポーネント、データベースサーバー
該当なし	Container
ホスト	仮想マシン

Dynatrace ターゲットの追加

注：

特定のアプリケーションまたはデータベースサーバーを、Dynatrace と Workload Optimization Manager の両方で管理することができます。このような設定は、Workload Optimization Manager がマーケットで重複するエンティティを生成する可能性があるため、避けるべきです。

Dynatrace サーバーを介してアプリケーションを管理し、Workload Optimization Manager ターゲットとしてその Dynatrace サーバーを設定する場合は、Workload Optimization Manager 側でそのアプリケーションを別のアプリケーションターゲットとして追加していないことを確認してください。

ターゲットとして Dynatrace サーバ インスタンスを追加するには、次を指定します。

- [Hostname] または [IP Address]

DynaTrace のオンプレミスインストールの場合、ホスト名または IP とエンドポイントをスラッシュで区切って指定します。たとえば、10.10.10.10/e/b70e3eb2-e82b-4c13-a5a4-560d9865841r などです。

SaaS インストールの場合、パスに {IP_ADDRESS}/e/ ステートメントを含めずに URL を指定します。例：
ayz12745.live.dynatrace.com

- [API Token]
Workload Optimization Manager が Dynatrace API へのコールを認証するために使用するトークン。このトークンには、Dynatrace APIを介してGETメソッドを実行する権限が必要です。
- [Collect Virtual Machine Metrics]
このターゲットから仮想マシンのメトリックを収集するかどうかを指定します。[Collect Virtual Machine Metrics] がオンになっている場合、Workload Optimization Manager は、このターゲットから収集する仮想マシンのメトリックを使用し、基本となる仮想マシンのハイパーバイザーまたはクラウド プロバイダー ターゲットから収集する一致したデータは使用しません。
- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で Dynatrace サーバに接続する場合は、プロキシ情報のみを入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシにログインするためのアカウントのユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。
- [Secure Proxy Connection]
プロキシとの安全な接続を使用するかどうかを指定します。オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS を介してプロキシに接続します。

Dynatrace のアクセス許可

Workload Optimization Manager が Dynatrace ターゲットに接続するために使用するアカウントには、次のアクセス許可が含まれている必要があります。

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dynatrace API V1 : <ul style="list-style-type: none"> - DataExport ■ Dynatrace API V2 : <ul style="list-style-type: none"> - metrics.read

アクション

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更推奨のみ。

モニタ対象リソース

注:

Workload Optimization Manager がアプリケーションについて検出するリソースのサブセットは、アプリケーションのタイプによって異なります。このリストには、Workload Optimization Manager が Dynatrace アプリケーションのために検出できるリソースの完全なセットが含まれます。

データベース サーバー アプリケーションの場合、Workload Optimization Manager は MySQL および MSSQL データベースのみを検出します。

Workload Optimization Manager は、Dynatrace サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ビジネス アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 特定のエンティティの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) 特定のエンティティの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。 ■ 残りのガベージコレクション容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバーの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%) 注： このコモディティは Java アプリケーション専用です。 ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 注： このコモディティは Java アプリケーション用にのみ収集されます。
データベース サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 特定のエンティティの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) 特定のエンティティの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。 ■ DBMem Microsoft SQL および MySQL 専用。 データベースに割り当てられているメモリ容量のパーセンテージとしての、データベースによるメモリの使用

エンティティタイプ	コモディティ
	<p>率。このリソースは、ホスティング VM の VMem リソースよりも正確であることに注意してください。このリソースでは、Workload Optimization Manager は、VM が消費するメモリではなく、データベースが消費するメモリに基づいてサイズ変更および移動アクションを実行できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DB キャッシュヒット率 Microsoft SQL 専用。 キャッシュ ヒットにつながるアクセスの割合。 ヒット率と試行回数の合計 (%) で測定 ■ Transactions Microsoft SQL 専用。 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
Container	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 特定のエンティティの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) 特定のエンティティの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 特定のエンティティの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) ■ 特定のエンティティの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。

MySQL

MySQL データベースを管理するために、Workload Optimization Manager は、定義された範囲内の 1 つ以上のデータベース サーバに接続できます。

前提条件

- ユーザー権限が MySQL サーバで有効になっている。[MySQL でのユーザー権限の有効化 \(27 ページ\)](#) を参照してください。

MySQL データベース ターゲットの追加

特定の範囲内で一致するすべてのターゲットを追加できます。

データベース サーバをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- [Target ID]
Workload Optimization Manager UI に表示される名前
- ユーザ名
Workload Optimization Manager がターゲットへの接続に使用するアカウントのユーザー名。
- パスワード
Workload Optimization Manager がターゲットへの接続に使用するアカウントのパスワード。

■ スコープ

VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。

ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。

サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。範囲ごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットの範囲として設定する必要があります。

■ Port Number

MySQL リモートポート。空白の場合、Workload Optimization Manager は MySQL のデフォルトポートである 3306 を使用します。

■ [Full Validation]

選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバーを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバーを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サプライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
データベース サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ データベースメモリのサイズ変更 推奨のみ ■ 接続のサイズ変更 推奨のみ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
データベース サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ DBMem データベースに割り当てられているメモリ容量のパーセンテージとしての、データベースによるメモリの使用率。このリソースは、ホスティング VM の VMem リソースよりも正確であることに注意してください。このリソースでは、Workload Optimization Manager は、VM が消費するメモリではなく、データベースが消費するメモリに基づいてサイズ変更および移動アクションを実行できます。

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transactions 特定の仮想アプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Connections 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ キャッシュヒット率 (Cache Hit Rate) キャッシュ ヒットにつながるアクセスの割合。 ヒット率と試行回数の合計 (%) で測定
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

MySQL サーバーでのユーザー権限の有効化

MySQL サーバで適切なユーザー権限を有効にするには、次の手順に従います。

1. MySQL サーバーの設定ファイルを編集します。

ユーザー権限を付与するために、MySQL サーバーの `.conf` ファイルを編集する必要があります。サーバでセキュア シェル セッションを開き、ファイルを編集します。MySQL を実行しているプラットフォームに応じて、ファイルを別の場所に配置します。

- Debian Linux :
`/etc/mysql/my.cnf`

- Red Hat Linux (Fedora or Centos) :

/etc/my.cnf

- FreeBSD Linux :

/var/db/mysql/my.cnf にファイルを作成する必要があります。

エディタでファイルを開き、[mysqld] セクションを見つけます。次に、次の変更を行います。

- 次の行をコメントアウト :

skip-networking

この行をコメントアウトすると、TCP/ls 経由のリモート接続が有効になります。

- MySQL サーバーアドレスのバインド

構成ファイルに、次の行を追加します :

```
bind-address=<MySQL_IP_Address>
```

- トランザクションメトリックの収集の有効化 設定ファイルで、次の行を追加します。

```
innodb_monitor_enable = trx_rw_commits, trx_nl_ro_commits, trx_ro_commits,
trx_rollbacks
```

たとえば、MySQL サーバーにアドレス 123.45.66.77 がある場合、IP アドレスをバインドし、トランザクションメトリックを有効にすると、.conf ファイルのセクションは次のようになります。

```
[mysqld]

user                = mysql

pid-file            = /var/run/mysqld/mysqld.pid

socket              = /var/run/mysqld/mysqld.sock

port                = 3306

basedir             = /usr

datadir             = /var/lib/mysql

tmpdir              = /tmp

language            = /usr/share/mysql/English

bind-address        = 123.45.66.77

# skip-networking

# Uncomment the following line for MySQL versions 5.6+
innodb_monitor_enable = trx_rw_commits, trx_nl_ro_commits, trx_ro_commits, trx_rollbacks

....
```

完了したら、.conf ファイルを保存します。

注: 一部の MySQL インストールでは、複数の設定ファイルが使用されます。行った設定で目的の効果が得られない場合は、別の設定ファイルで値が上書きされていないことを確認してください。

2. 応答時間メトリックの収集を有効にします。

次のコマンドを実行して、MySQL サーバにログインします。

```
$mysql -u root -p mysql
```

次に、次の SQL コマンドを実行します。

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments SET ENABLED = 'YES' WHERE NAME LIKE 'statement/sql%';
```

```
UPDATE performance_schema.setup_instruments SET TIMED = 'YES' WHERE NAME LIKE 'statement/sql%';
```

注:

MySQL サーバを再起動するたびにこれらの変更を有効にするには、これらのステートメントをファイルに追加し、`--init-file` オプションを使用してサーバを起動します。たとえば、ファイル `MyInit.txt` に名前を付ける場合は、次のオプションで、MySQL サーバを起動します。

```
--init-file=MyInit.txt
```

3. Workload Optimization Manager サーバにデータベースへのリモート アクセスを許可します。

まだ MySQL サーバにログインしていない場合は、次のコマンドを実行します。

```
$mysql -u root -p mysql
```

次に、次のコマンドを実行します。

ユーザーの名前が `USER_NAME`、パスワードが `PWD_STRING` であると仮定します。次に、Workload Optimization Manager の IP アドレスが `10.10.123.45` であると仮定します。次のコマンドは、Workload Optimization Manager が指定したユーザーアカウントで接続した場合に、その Workload Optimization Manager に権限を付与します。

```
GRANT SELECT ON performance_schema.* TO 'USER_NAME'@'10.10.123.45' IDENTIFIED BY 'PWD_STRING';
```

```
GRANT PROCESS ON *.* TO 'USER_NAME'@'10.10.123.45' IDENTIFIED BY 'PWD_STRING';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

`FLUSH PRIVILEGES` コマンドを実行すると、MySQL は再起動時にこれらの設定を保持します。

これらの SQL コマンドの実行が終了したら、MySQL からログアウトします。

Oracle

Oracle データベースに接続するには、次の手順を実行します。

- 動的パフォーマンスビューを Oracle データベースに追加する
- Workload Optimization Manager がログオンに使用できるデータベースのサービスアカウントを設定する
- データベースのサービス名とポートを検索する

前提条件

- 特定のユーザーアカウントを介して Workload Optimization Manager へのアクセスを許可するユーザー権限。[Oracleでのサービスユーザーアカウントの作成 \(33 ページ\)](#) を参照してください。
- 動的パフォーマンスビュー (V\$) を有効にする必要があります。以下の「動的パフォーマンス ビューの追加」を参照してください。

- ファイアウォールを介した、Workload Optimization Manager ターゲット接続用に指定した Oracle データベースポートへのアクセス

動的パフォーマンス ビューの追加

Workload Optimization Manager は、Oracle データベースからデータを収集するために動的パフォーマンスビュー (V\$ と呼ばれる) を使用します。V\$ はデフォルトでは有効になっていません。V\$ を有効にするために必要なテーブルとビューを構築するには、スクリプトを実行する必要があります。一部の環境では、DBA のみがこのスクリプトを実行する権限を持ちます。

V\$ をイネーブルにするには、次の手順に従います。

- システムユーザーまたは sysdba ロールを持つユーザーとして、データベースホストでセキュアシェルセッション (ssh) を開きます。
- シェルセッションで、次のコマンドを入力します：

```
sqlplus /nolog
connect /as sysdba
CREATE USER My_Username IDENTIFIED BY My_Password container=all;
GRANT CONNECT TO My_Username container=all;
GRANT sysdba TO My_Username container=all;
```

注：

セキュリティまたはその他の慣例により、このユーザーに SYSDBA を割り当てるのが禁止されている場合は、次のコマンドを使用してすべての V\$ ビューへのアクセスを提供できます。

```
GRANT select any dictionary TO My_Username;
```

これにより、My_Username という名前のユーザーアカウントが作成され、V\$ 動的パフォーマンスビューにアクセスするためのフル権限が与えられます。

Workload Optimization Manager への Oracle データベースの追加

個々のデータベース サーバをターゲットとして追加することも、特定の範囲内で一致するすべてのターゲットを追加することもできます。データベースサーバをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- **[Target Name] :**
Workload Optimization Manager ユーザーインターフェイスに表示されるターゲット名。
- **[Username/Password] :**
データベースサーバの有効なクライアントログイン情報。Workload Optimization Manager がアクションを実行するには、アカウントに管理者権限が必要です。また、Workload Optimization Manager サーバからのリモート アクセスを含む、このユーザーアカウントに対するユーザー権限を有効にする必要があります。
- **[Scope (適用範囲)] :**
VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。
ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。
サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。スコープごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットの範囲として設定する必要があります。

注：

範囲内のすべてのデータベースサーバーは、同じサービス名、ログイン情報、およびポートを共有する必要があります。これらのいずれかの値が異なるデータベースについては、それらの値を使用して別のターゲットを作成する必要があります。

■ [Oracle Port]：

データベースに接続するポート。このポートを介したアクセスを許可するには、データベース サーバでファイアウォールを開く必要があります。詳細については、以下の「サービス名とポートの検索」を参照してください。

■ [Oracle Service Name]：

接続するデータベースのサービス名。

サービス名とポートの検索

Oracle ターゲットを指定するには、接続するサービス名とポートを指定する必要があります。データベースのサービス名を見つけるには、次の手順を実行します。

- システムユーザーまたは `sysdba` ロールを持つユーザーとして、データベースホストでセキュアシェルセッション (ssh) を開きます。
- シェルセッションで、コマンド `lsnrctl status` を入力します。
文字列 `PROTOCOL=tcp` を含む行を見つけ、ポート番号をメモします。
- シェルセッションで、次のコマンドを入力します：

```
sqlplus /nolog
connect /as sysdba
SELECT SYS_CONTEXT('userenv', 'db_name') FROM dual;
```

これらのコマンドの結果として表示されるサービス名をメモします。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サブライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
データベース サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ データベースメモリのサイズ変更 推奨のみ ■ トランザクションのサイズ変更 推奨のみ ■ 接続のサイズ変更 推奨のみ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
データベース サーバ	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="370 363 1518 541"> <p>■ DBMem データベースに割り当てられているメモリ容量の、データベースによって使用されているメモリ。このリソースは、ホスティング VM の VMem リソースよりも正確であることに注意してください。このリソースでは、Workload Optimization Manager は、VM が消費するメモリではなく、データベースが消費するメモリに基づいてサイズ変更および移動アクションを実行できます。</p> <li data-bbox="370 558 1518 667"> <p>■ Transactions 特定の仮想アプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定</p> <li data-bbox="370 684 1518 800"> <p>■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定</p> <li data-bbox="370 816 1518 932"> <p>■ Connections 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定</p> <li data-bbox="370 949 1518 1064"> <p>■ トランザクション ログ トランザクションログ専用のサーバ容量の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定</p> <li data-bbox="370 1081 1518 1203"> <p>■ キャッシュヒット率 (Cache Hit Rate) キャッシュ ヒットにつながるアクセスの割合。 ヒット率と試行回数の合計 (%) で測定</p>
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="370 1228 1518 1344"> <p>■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定</p> <li data-bbox="370 1360 1518 1476"> <p>■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定</p> <li data-bbox="370 1493 1518 1608"> <p>■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定</p> <li data-bbox="370 1625 1518 1740"> <p>■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定</p> <li data-bbox="370 1757 1518 1873"> <p>■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定</p>

Oracle でのサービスユーザーアカウントの作成

Oracle データベースからデータを収集するには、Workload Optimization Manager に、V\$ 動的パフォーマンスビューにアクセスする権限を持つサービスアカウントが必要です。このアカウントを作成するには、次の手順を実行します。

- システムユーザーまたは sysdba ロールを持つユーザーとして、データベースホストでセキュアシェルセッション (ssh) を開きます。
- シェルセッションで、次のコマンドを入力します：

```
sqlplus /nolog
connect /as sysdba

CREATE USER My_Username IDENTIFIED BY My_Password container=all;
GRANT CONNECT TO My_Username container=all;
GRANT sysdba TO My_Username container=all;
```

これにより、My_Username という名前のユーザーアカウントが作成され、V\$ 動的パフォーマンスビューにアクセスするためのフル権限が与えられます。

注:

上記の例では、架空のユーザー名を使用しています。Oracle 12C の標準に準拠するために、ユーザー名にはプレフィックス c## が含まれている必要があります。

一部の企業は、sysdba アクセスのあるアカウントを許可していません。Oracle のマニュアルに従って、sysdba を使用することを推奨します。ただし、Oracle DBA スタッフと連携して、Workload Optimization Manager に必要な次のビューへの読み取りアクセスを提供できます。

- V\$INSTANCE
- V\$LOG
- V\$LOGFILE
- V\$PARAMETER
- V\$PGASTAT
- V\$RESOURCE_LIMIT
- V\$SGASTAT
- V\$SYS_TIME_MODEL
- V\$SYSMETRIC
- V\$SYSSTAT

SQL Server

Workload Optimization Manager は、このターゲットの次のバージョンをサポートしています。

Microsoft SQL Server 2012、2014、2016、2017、および 2019

注:

SQL Server クラスタは、このバージョンの Workload Optimization Manager ではサポートされていません。

前提条件

- ユーザーアカウントにデータベースの `Connect SQL` および `View Server State` を含む SQL 権限がある
- 次のサービスが実行され、有効に設定されている必要があります：
 - `Net.Tcp` リスナーアダプタ
 - `Net.Tcp` ポート共有サービス
- `Workload Optimization Manager` の検出に使用されるポートで TCP/IP が有効になっている
- 動的ポート検出を有効にするには、ポートが SQL ブラウザサービスで使用されている

サービス ユーザー アカウントの作成

`Workload Optimization Manager` がサービス ログインに使用するユーザー アカウントには、次のものが含まれている必要があります。

- アカウントは、次のプロパティとともに、SQL Server オブジェクトエクスプローラ内のセキュリティフォルダに存在する必要があります。
 - **SQL サーバー認証**が有効
 - **パスワードポリシーの適用**が無効
- アカウントのセキュリティプロパティには、以下が含まれている必要があります。
 - SQL 経由でデータベースに接続する権限
 - サーバーの状態を表示する権限

Workload Optimization Manager への SQL Server データベースの追加

SQL Server ターゲットを追加するには、特定のスコープ内で一致するすべてのデータベースを追加します。

データベース サーバをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- **Target Name**
Workload Optimization Manager UI に表示される名前
- **Username**
アカウントのユーザー名。このユーザー名に AD ドメインを含めることはできません
- **パスワード**
アカウントのパスワード。このユーザー名に AD ドメインを含めることはできません
- **スコープ**
VM が個別の `Workload Optimization Manager` ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。
ターゲット範囲を設定すると、`Workload Optimization Manager` はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。`Workload Optimization Manager` は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。
サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。スコープごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットのスコープとして設定する必要があります。
- **ブラウジングサービスポート**
ブラウジング サービスとの通信に使用されるポート。`Workload Optimization Manager` は、スコープ内の各 VM で実行されている各インスタンスの `SQLServer` ポートを取得します。
- **SQLServer ポート**
SQL リモート ポート。参照サービス ポートが指定されていない場合、または検出中に参照サービスが使用できない場合、`Workload Optimization Manager` はこのポートを使用します。

注:

Workload Optimization Manager は、最初に SQL ブラウジング サービスに指定されたポートに接続します。接続に失敗すると、Workload Optimization Manager は、SQLServer ポートを使用して接続します。

■ Domain Name

Workload Optimization Manager が認証用のユーザー名とともに使用する Active Directory ドメイン。ローカル アカウントの場合は空白のままにします。

■ [Full Validation]

選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバーを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバーを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サプライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティタイプ	アクション
アプリケーション	ゲスト OS プロセスまたはアプリケーションサーバーを検出するための個別のターゲットがない場合、Workload Optimization Manager はアプリケーションに対してアクションを生成しません。代わりに、ホスト VM でサイズ変更アクションを生成します。オンプレミス環境で、アプリケーション VM を実行している物理マシンでホストの使用率が十分に高い場合は、Workload Optimization Manager は新しいホストのプロビジョニングも推奨することがあります。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティタイプ	コモディティ
データベースサーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ DBMem データベースに割り当てられているメモリ容量のパーセンテージとしての、データベースによるメモリの使用率。このリソースは、ホスティング VM の VMem リソースよりも正確であることに注意してください。このリソースでは、Workload Optimization Manager は、VM が消費するメモリではなく、データベースが消費するメモリに基づいてサイズ変更および移動アクションを実行できます。 ■ Transactions 特定の仮想アプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>ミリ秒 (ms) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Connections 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ トランザクション ログ トランザクションログ専用のサーバ容量の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ キャッシュヒット率 (Cache Hit Rate) キャッシュ ヒットにつながるアクセスの割合。 ヒット率と試行回数の合計 (%) で測定
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

JBoss

Workload Optimization Manager は、次の操作モードで実行されている JBoss ターゲットへの接続をサポートしています。

- 管理対象ドメイン

単一のドメイン コントローラ プロセスが中央管理コントロール ポイントとして機能する、ドメイン内の一連の JBoss サーバ。この場合、ドメイン コントローラをホストするVMがターゲットになります。ドメインコントローラは、JBossマシン上の `host.xml` ファイルの `domain-controller` エントリを使用して設定します。

- スタンドアロン

単一の JBoss サーバー。サーバーをホストする VM がターゲットです。

前提条件

- ターゲット VM が、操作モードに応じて、ドメインコントローラまたはスタンドアロンとして適切に設定されていること。
- Workload Optimization Manager が、VM または VM で展開されているコンテナで実行されている JBoss サーバーを検出すること。JBoss サーバーのターゲットを設定するには、最初にハイパーバイザターゲットを介してホスト VM を検出する必要があります。

ハイパーバイザターゲットの詳細については、「[ハイパーバイザターゲット](#)」 [\(92 ページ\)](#) を参照してください。

- Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバのスレッド リソースをモニタして、スレッド プール容量の使用率を追跡します。JBoss でスレッドをモニタするには、各 JBoss サーバがその設定ファイルでスレッド プールを定義する必要があります。スレッドプールを指定する手順については、JBoss のドキュメントを参照してください。
- JBoss が、ユーザーアカウントの一連のアクセス許可を指定する方法として、ロールベース アクセス コントロール (RBAC) をサポートすること。

JBoss はデフォルトで RBAC を無効にします。RBAC を有効にすると、Workload Optimization Manager は、JBoss サーバーを検出するために、ターゲット JBoss アカウントのモニターロールが必要です。

JBoss ターゲットの追加

個々の JBoss サーバをターゲットとして追加することも、特定の範囲内で一致するすべてのターゲットを追加することもできます。サーバをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- Target Name
Workload Optimization Manager のユーザーインターフェイスに表示される名前
- ユーザ名
必要な権限のあるロールを持つ JBoss アカウントのユーザー名。
- パスワード
使用する JBoss アカウントのパスワード。
- スコープ
VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合される JBoss サーバーのグループ。
ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。
サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視に遅延が発生する可能性があります。多数の VM をターゲットに設定する場合は、それらを複数のターゲットの小さなグループに分割することをお勧めします。
- [JBoss Webservice port]
JBoss サーバーへの接続用のポート。HTTP アクセスのデフォルトポートは 9990 です。
- [Full Validation]
オンにすると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべての JBoss サーバーを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内の JBoss サーバーを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。
- [Secure Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由で JBoss サーバーに接続します。必要な証明書がホストで使用できるように設定されていることを確認します。

■ [Proxy Information]

プロキシ経由で JBoss インスタンスに接続する場合にのみ、プロキシ情報を指定します。

- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で AppDynamics インスタンスに接続する場合にのみ、プロキシ情報を入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシで使用するユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。
- [Secure Proxy Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由でプロキシに接続します。

[Application Component Names]

Workload Optimization Manager は、検出された JBoss サーバをユーザー インターフェイスに表示します。これらの名前は、スタンドアロンか管理対象ドメインかを示します。

名前は 3 つのセクションに分かれています。

- ドメインコントローラ名または「STANDALONE」
- サーバー名
- JBoss サーバをホストする VM の名前または IP アドレス

次に例を示します。

STANDALONE:acm-jboss73 [ACM-JBoss7.3-171.47]

アクション

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更 推奨のみ。 ■ スレッドプールのサイズ変更 推奨のみ。 ■ 接続キャパシティのサイズ変更 推奨のみ。 ■ VM の一時停止 このアクションは、vCenter 環境でホストされているVMでのみ実行できます。他のハイパーバイザで実行されているアプリケーションには、推奨事項のみが表示されます。 ■ VM のプロビジョニング 推奨のみ。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率。 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率。 ■ Transactions 特定のアプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率。 ■ Heap アプリケーションサーバーのヒープの使用率。 ■ [Response Time] サーバーに割り当てられた応答時間の使用率。 ■ スレッド サーバーのスレッド容量の使用率。 ■ 接続 接続キャパシティの使用率。データベースサーバーにのみ適用されます。 ■ 残りの GC 容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバーの稼働時間の割合
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率

Apache Tomcat

Workload Optimization Manager は、個々の Tomcat ターゲットへの接続をサポートしています。Workload Optimization Manager は、リモート JMX アクセスを介してリモート クライアントとして Tomcat プロセスに接続します。ターゲット設定には、JMX/RMI レジストリで使用されるポートが含まれます。

前提条件

- Tomcat サーバーの有効な JMX ユーザーアカウント。
Tomcat セキュリティが有効な場合、これは `readonly` ロールを持つ Tomcat JMX ユーザーである必要があります。
- Tomcat は JVM バージョン 7 または 8 で実行する必要があります。
- VMware 環境の場合、Tomcat サーバーをホストする VM に VMware ツールをインストールする必要があります。
Hyper-V 環境では、Hyper-V 統合サービスをインストールする必要があります。
これにより、Tomcat サーバをホストする VM が IP アドレスを取得できるようになります。
- リモート JMX アクセスが、ファイアウォールに対して開かれたポートを介して有効であること。
- 検出されたインフラストラクチャ。

Workload Optimization Manager は、VM またはコンテナで実行されている Tomcat サーバを検出します。ホスティング VM またはコンテナは、Workload Optimization Manager のインベントリにすでに存在している必要があります。

VM で実行されているサーバのターゲットを設定するには、最初にハイパーバイザ ターゲットを介してホスト VM を検出する必要があります。コンテナで実行されているサーバのターゲットを設定するには、Tomcat アプリケーションのコンテナ検出を設定しておく必要があります。

- コンテナターゲットの詳細については、[「Kubernetes プラットフォームターゲット」 \(56 ページ\)](#) を参照してください。
- ハイパーバイザターゲットの詳細については、[「ハイパーバイザターゲット」 \(92 ページ\)](#) を参照してください。

JMX リモート アクセスの設定

Workload Optimization Manager は、JMX リモート アクセスを介して Tomcat サーバを監視および制御します。JMX リモート ポートを設定する必要があります。

ファイアウォールを使用するには、RMI サーバポートも設定する必要があります。RMI ポートを設定しない場合、JMX は任意のエフェメラルポートを設定しますので、このポートがファイアウォールに対して開いていることは保証できません。

Linux プラットフォームで JMX リモート ポートを設定するには、次の 2 つの方法があります。

■ ポートをシステムプロパティとして指定する

システムプロパティ、`com.sun.management.jmxremote.port` を使用してポートを設定できます。次に例を示します。

```
com.sun.management.jmxremote.port=8050
```

このプロパティを設定する一般的な方法は、`CATALINA_OPTS` システム変数で宣言することです。これは `setenv.sh` スクリプトで設定できます。次に例を示します。

```
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS
```

```
-Dcom.sun.management.jmxremote
```

```
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8050"
```

```
export CATALINA_OPTS
```

これにより JMX リモート ポートが設定されますが、RMI サーバ ポートは設定されません。Tomcat の起動では、RMI サーバのエフェメラルポートが指定されます。

■ ポートを JMX リモート ライフサイクル リスナーで指定する

このリスナー コンポーネントは、JMX / RMI サーバで使用されるポートを修正します。リスナーを設定するときは、JMX リモート ポートと RMI サーバ ポートの両方を指定します。これは、ファイアウォールを使用する場合に推奨される方法です。詳細については、Apache Tomcat のマニュアルを参照してください。

Windows の場合、Tomcat をサービスとしてインストールするのが一般的です。JMX リモート ポートを設定するには、次の 2 つの方法があります。

■ setenv.bat 経由

`CATALINA_OPTS` 環境変数にプロパティを追加します。

```
set "CATALINA_OPTS=%CATALINA_OPTS% -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8050"
```

■ Tomcat 設定ユーティリティ (tomcat7w または tomcat8w) を使用する 次のコマンドを使用してポートを設定します。

```
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8050"
```


すでに実行中の Tomcat に設定されている JMX ポートを検出するには、次の場所を確認します。

- Linux プラットフォームの場合は、設定ファイルを確認します。
 - `setenv.sh` : ポートを `CATALINA_OPTS` 環境変数に追加して設定した場合
 - `/$CATALINA_HOME/conf/server.xml` : このファイルで JMX リモート ライフサイクル リスナーを設定した場合
- Windows プラットフォームの場合、次の場所を確認します。
 - `setenv.bat` : ポートを `CATALINA_OPTS` 環境変数に追加して設定した場合
 - Windows レジストリ : Tomcat 設定ユーティリティを使用して Tomcat を Windows サービスとしてインストールした場合

Tomcat ターゲットの追加

個々の Tomcat サーバをターゲットとして追加することも、特定の範囲内で一致するすべてのサーバを追加することもできます。

サーバをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- Target Name
Workload Optimization Manager UI に表示される名前
- ユーザ名
管理者ロールを持つアカウントのユーザー名
- パスワード
管理者ロールを持つアカウントのパスワード
- スコープ
VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。
ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。
サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。スコープごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットのスコープとして設定する必要があります。
- JMX リモートポート
すでに実行中の Tomcat プロセスに設定されている JMX ポート。
- [Full Validation]
選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。
- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で AppDynamics インスタンスに接続する場合にのみ、プロキシ情報を入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシで使用するユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。

- [Secure Proxy Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由でプロキシに接続します。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サプライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント (Tomcat アプリケーション)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更 推奨のみ。 ■ スレッドプールのサイズ変更 推奨のみ。 ■ 接続キャパシティのサイズ変更 推奨のみ。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM から消費される VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM から消費される VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ Transactions 特定のアプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ スレッド サーバのスレッド容量の使用率 スレッドで測定 ■ 接続 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ 残りの GC 容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%)
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定

JVM アプリケーション

Workload Optimization Manager は、ターゲットとしての個々の JVM アプリケーションへの接続をサポートします。Workload Optimization Manager は、リモート JMX アクセスを介してリモートクライアントとして JVM プロセスに接続します。ターゲット設定には、JMX/RMI レジストリで使用されるポートが含まれます。

前提条件

- JVM アプリケーションの有効な JMX ユーザーアカウント
JMX セキュリティが有効になっている場合は、`readonly` ロールを持つ JMX ユーザーである必要があります。
- アプリケーションは、JVM バージョン 6.0 以降で実行する必要があります。
- VMware 環境では、アプリケーションをホストする VM に VMware ツールをインストールする必要があります。
これにより、アプリケーションをホストする VM がアプリケーションの IP アドレスを取得できるようになります。
- リモート JMX アクセスが、ファイアウォールに対して開かれたポートを介して有効であること。
- 検出されたインフラストラクチャ。

Workload Optimization Manager は、VM またはコンテナで実行されている JVM アプリケーションを検出します。ホスティング VM またはコンテナは、Workload Optimization Manager のインベントリにすでに存在している必要があります。

VM で実行されているサーバのターゲットを設定するには、最初にハイパーバイザ ターゲットを介してホスト VM を検出する必要があります。コンテナで実行されているサーバのターゲットを設定するには、JVM アプリケーションのコンテナ検出を設定しておく必要があります。

- コンテナターゲットの詳細については、[Kubernetes プラットフォームターゲット \(56 ページ\)](#) を参照してください。
- ハイパーバイザターゲットの詳細については、[「ハイパーバイザターゲット」 \(92 ページ\)](#) を参照してください。

JMX リモート アクセスの設定

Workload Optimization Manager は、JMX リモートアクセスを介して JVM アプリケーションをモニタおよび制御します。JMX リモート ポートを設定する必要があります。

ファイアウォールを使用するには、RMI サーバーポートも設定する必要があります。RMI ポートを設定しない場合、JMX は任意のエフェメラルポートを設定しますので、このポートがファイアウォールに対して開いていることは保証できません。

JMX リモート ポートを設定するには、アプリケーションの起動時にコマンドラインでポートを渡します。たとえば、8090 に設定するには、次のオプションを使用してアプリケーションを起動します。

```
-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8090
```

JVM アプリケーションターゲットの追加

JVM ターゲットを設定するときは、特定のスコープを宣言し、その特定のスコープ内に一致するすべてのアプリケーションを追加します。これを行うには、次のように指定します。

■ [Scope (適用範囲)] :

VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。

ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。

サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。スコープごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットのスコープとして設定する必要があります。

■ [Port Number] : JMX リモートポート

■ [Username/Password] : 管理者ロールを持つユーザーアカウントのログイン情報

指定するログイン情報は、アプリケーションの起動時に JMX ログイン設定に指定するログイン情報と一致する必要があります。

アプリケーションで認証を無効にしても、[Username] と [Password] には任意の値を指定する必要があります。JMX 認証を無効にするには、アプリケーションの起動時にコマンドラインで次のフラグを使用します。

```
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
```

```
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
```

単一 VM 上の複数の JVM ターゲット

異なるポートを持つターゲットを指定できますが、それらは同じ VM 上で実行されます (同じ IP アドレスを使用)。同じ範囲で異なるポートを使用してターゲットを指定することもできます—これは、同じ VM で実行されているアプリケーションを異なるポートに割り当てるためのもう一つの方法です。手順は、次のとおりです。

これを行うには、2 つの個別の手順でターゲットを追加します。たとえば、2 つの JVM アプリケーションターゲットを追加し、両方とも 10.10.123.45 の VM で実行するとします。1 つのアプリケーションはポート 123 上にあり、もう 1 つのアプリケーションはポート 456 上にあります。2 つのターゲットを指定するには:

■ 次のパラメータを使用して最初のターゲットを指定します。

- スコープ : VMs_myCluster.mycorp.com
- ポート番号 : 123

- ユーザー名 : AppUser
- パスワード : *****

次に、**[追加 (Add)]** をクリックします。

- 次のパラメータを使用して 2 番目のターゲットを指定します。

- スコープ : VMs_myCluster.mycorp.com
- ポート番号 : 456
- ユーザー名 : OtherAppUser
- パスワード : *****

次に、**[追加 (Add)]** をクリックします。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サプライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント (JVM アプリケーション)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更 推奨のみ。 ■ スレッドプールのサイズ変更 推奨のみ。 ■ 接続キャパシティのサイズ変更 推奨のみ。 ■ VM の一時停止 このアクションは、vCenter 環境でホストされているVMでのみ実行できます。他のハイパーバイザで実行されているアプリケーションには、推奨事項のみが表示されます。 ■ VM のプロビジョニング 推奨のみ。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
アプリケーション コンポーネント (JVM アプリケーション)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 残りの GC 容量

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>ガベージコレクションに費やされたサーバの稼働時間の割合。JVM プロファイラが有効のときに使用可能です。</p> <p>稼働時間のパーセンテージ (%) で測定</p>
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) <p>ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率</p> <p>キロバイト (KB) 単位で測定</p> ■ 仮想 CPU (VCPU) <p>ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率</p> <p>メガヘルツ (MHz) で測定</p>

Oracle WebLogic

一般的な WebLogic 展開は、ドメインの管理のために単一のエントリ ポイントを提供する1つの管理サーバを備えた管理対象ドメインです。ドメインには、管理対象サーバの他の WebLogic サーバを含めることができます。WebLogic Administration Serverを Workload Optimization Manager のターゲットとして設定します。

スタンドアロンの WebLogic 展開では、単一のサーバが独自の管理サーバとして機能します。スタンドアロンサーバを Workload Optimization Manager のターゲットとして設定できます。

WebLogic 展開には、複数の WebLogic サーバにワークロードを分散するクラスタを含めることができます。マネージャが推奨するアクションは、クラスタ アーキテクチャを尊重します。たとえば、WebLogic サーバの水平拡張を有効にしている場合、Workload Optimization Managerは、特定のクラスタに新しいサーバをプロビジョニングすることを推奨できます。

前提条件

- サービスユーザーアカウント。

アクションを実行するには、サービス アカウントに管理者ロールが必要です。読み取り専用のモニタリングと分析の場合は、ターゲットをより制限されたロールに設定できますが、推奨されるすべてのアクションを WebLogic インターフェイス経由で手動で実行する必要があります。
- WebLogic では、接続のローカルエンドとリモートエンドの両方が DNS によって解決可能である必要があります。Workload Optimization Manager の IP アドレスとすべての WebLogic サーバの IP アドレスは、ローカル DNS サーバで解決する必要があります。
- 検出されたインフラストラクチャ。

Workload Optimization Manager は、VM またはコンテナで実行されている WebLogic サーバを検出します。ホスティング VM またはコンテナは、Workload Optimization Manager のインベントリにすでに存在している必要があります。

VM で実行されているサーバのターゲットを設定するには、最初にハイパーバイザ ターゲットを介してホスト VM を検出する必要があります。コンテナで実行されているサーバのターゲットを設定するには、WebLogic アプリケーションのコンテナ検出を設定しておく必要があります。

- コンテナターゲットの詳細については、[Kubernetes プラットフォームターゲット \(56 ページ\)](#) を参照してください。
- ハイパーバイザターゲットの詳細については、[「ハイパーバイザターゲット」 \(92 ページ\)](#) を参照してください。

T3 リスポートの検索

WebLogic ターゲットを設定するには、サーバが管理通信をリスポートを知っている必要があります。WebLogic Administration Console を起動します。

- [Domain Structure] に移動し、対象のドメインを表示します。
- [Environment]> [Servers] に移動し、ターゲットとして設定しているドメイン管理サーバーを選択します。
コンソールには、T3 リスポートを含むサーバの構成情報が表示されます。

WebLogic ターゲットの追加

スタンドアロン サーバとドメイン マネージャの両方を含む、1 つ以上の WebLogic ターゲットを特定の範囲に追加できます。

このターゲットを追加するには、次を指定します。

- Target Name
Workload Optimization Manager UI に表示される名前
- ユーザ名
管理者ロールを持つアカウントのユーザー名
- パスワード
管理者ロールを持つアカウントのパスワード
- スコープ
VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。
ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。
サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。スコープごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットのスコープとして設定する必要があります。
- Port Number
WebLogic リモート ポート
- [Full Validation]
選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバーを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバーを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サーバー サプライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティタイプ	アクション
Service	Workload Optimization Manager はサービス自体で実行するアクションを推奨しませんが、アプリケーション コンポーネントおよびホスティング VM 上で実行するアクションを推奨します。たとえば、3 つの SQL データベースを管理するサービスがあるとした場合、要求の急増によって 3 つのデータベースすべてのパフォーマンスが低下した場合、Workload Optimization Manager は新しいアプリケーション コンポーネントを起動してデータベース アプリケーションの別のインスタンスを実行し、それをサービスにバインドできます。一方、SQL 要求がドロップされ、ロー

エンティティタイプ	アクション
	ドバランサが要求を 2 つのデータベースに転送するだけの場合、Workload Optimization Manager は休止データベースを一時停止してアンバインドできます。
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更 このアクションは、Workload Optimization Manager がドメイン コントローラで実行している場合にのみ実行できます。スタンドアロン アプリケーションには、推奨事項のみが表示されます。 ■ 接続キャパシティのサイズ変更 推奨のみ。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ VM の一時停止

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティタイプ	コモディティ
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transactions 特定のサービスに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM から消費される VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM から消費される VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ Transactions 特定のアプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ スレッド サーバのスレッド容量の使用率 スレッドで測定 ■ 接続

エンティティ タイプ	コモディティ
	接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 残りの GC 容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバーの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%)
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定

IBM WebSphere

一般的な Web サービスは、Deployment Manager によって制御される、Web サーバのセルです。セルは、管理対象アプリケーション サーバをホストする複数の VMS を組み込む管理対象ドメインを構成します。Deployment Manager は、管理対象ドメインに単一のエントリ ポイントを提供する、1つの WebSphere インスタンスです。

注:

ターゲットとして、IBM Deployment Manager を追加する場合は、各 Web ノードの名前が、Workload Optimization Manager インスタンスによって IP アドレスに解決可能であることを確認する必要があります。

DNS または Workload Optimization Manager インスタンスのファイル `/etc/resolv.conf` を変更して、環境で使用するドメイン名を認識させることが必要な場合があります。

WebSphere のインストールを設定するには、WebSphere Integrated Solutions Console を使用できます。これは、SOAP ポートや PMI 設定などの構成設定を公開するクライアントです。

インストール内のサーバを管理するために、IBM は Performance Monitoring Infrastructure (PMI) を使用します。各 WebSphere は、さまざまなアプリケーション サーバ コンポーネントからパフォーマンス データを収集する PMI サービスを実行します。Workload Optimization Manager は、PMIを使用して、インストールされている WebSphere のモニタリングと制御を行います。

前提条件

- 基本レベル以上でモニタするように設定された PMI サービス
- サービスユーザーアカウント
 アクションを実行するには、サービス アカウントに管理者ロールが必要です。読み取り専用のモニタリングおよび分析の場合は、ターゲットをより制限されたロール (モニタ) に設定できますが、その場合は、推奨されるすべてのアクションを手動で実行する必要があります。
- 検出されたインフラストラクチャ。
 Workload Optimization Manager は、VM またはコンテナで実行されている WebSphere サーバを検出します。ホスティング VM またはコンテナは、Workload Optimization Manager のインベントリにすでに存在している必要があります。

VM で実行されているサーバのターゲットを設定するには、最初にハイパーバイザ ターゲットを介してホスト VM を検出する必要があります。コンテナで実行されているサーバのターゲットを設定するには、WebSphere アプリケーションのコンテナ検出を設定しておく必要があります。

- ハイパーバイザターゲットの詳細については、[「Kubernetes プラットフォームターゲット」 \(56 ページ\)](#) を参照してください。
- コンテナターゲットの詳細については、[「ハイパーバイザターゲット」 \(92 ページ\)](#) を参照してください。

SOAP コネクタ アドレスの検索

WebSphere ターゲットを設定するには、サーバが管理通信をリッスンするポートを知っている必要があります。次のようにして、WebSphere 管理コンソールを起動します。

- [System Administration] > [Deployment Manager] に移動します。
- [Additional Properties] で、[Ports] をクリックします。

SOAP_CONNECTOR_ADDRESS のエントリは、現在設定されているポート番号を示します。

WebSphere ターゲットの追加

個々の WebLogic サーバをターゲットとして追加することも、特定の範囲内で一致するすべてのターゲットを追加することもできます。

サーバをターゲットとして追加するには、次のように指定します。

- Target Name
Workload Optimization Manager UI に表示される名前

- ユーザ名
管理者ロールを持つアカウントのユーザー名

- パスワード
管理者ロールを持つアカウントのパスワード

- スコープ
VM が個別の Workload Optimization Manager ターゲットの一部として検出されたときに、基礎となる VM に結合されるアプリケーションのグループ。

ターゲット範囲を設定すると、Workload Optimization Manager はそのグループまたはクラスタ内の各 VM をスキャンし、指定されたポートを介してターゲットへの接続を試みます。Workload Optimization Manager は、見つかったターゲットのインスタンスを、メトリックが取得されるエンティティとして追加します。

サポートされるグループの最大サイズは 500 VM で、推奨サイズは 250 VM です。それ以上の VM をグループに追加すると、検出と監視のパフォーマンスが低下する可能性があります。スコープごとに多数の VM をターゲットに設定するには、それらを小さなグループに分割し、各グループを個別のターゲットのスコープとして設定する必要があります。

- Port Number
WebSphere のリモート ポート

- [Full Validation]
選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。

アクション

Workload Optimization Manager は、次のようにアプリケーション サーバー サプライ チェーンのアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
Service	Workload Optimization Manager はサービス自体で実行するアクションを推奨しませんが、アプリケーション コンポーネントおよびホスティング VM 上で実行するアクションを推奨します。たとえば、3 つの SQL データベースを管理するサービスがあるとした場合、要求の急増によって 3 つのデータベースすべてのパフォーマンスが低下した場合、Workload Optimization Manager は新しいアプリケーション コンポーネントを起動してデータベース アプリケーションの別のインスタンスを実行し、それをサービスにバインドできます。一方、SQL 要求がドロップされ、ロードバランサが要求を 2 つのデータベースに転送するだけの場合、Workload Optimization Manager は休止データベースを一時停止してアンバインドできます。
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更 このアクションは、Workload Optimization Manager がドメイン コントローラで実行している場合にのみ実行できます。スタンドアロン アプリケーションには、推奨事項のみが表示されます。 ■ 接続キャパシティのサイズ変更 推奨のみ。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ VM の一時停止

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サーバ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transactions 特定のサービスに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM から消費される VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM から消費される VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ Transactions 特定のアプリケーションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定 ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ スレッド サーバのスレッド容量の使用率 スレッドで測定 ■ 接続 接続キャパシティの使用率。データベース サーバにのみ適用 接続で測定 ■ 残りの GC 容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバーの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%)
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定

Instana

Workload Optimization Manager は、Instana プラットフォームによって管理されるアプリケーションの検出をサポートします。Workload Optimization Manager は、環境の正常性の計算に、これらのアプリケーションについて検出された情報を含めます。

前提条件

- 自己ホスト型インスタンスまたは SaaS Instana インスタンス。
このインスタンスは、環境で実行中のアプリケーションをモニタするように設定する必要があります。
- Instana によって管理されるアプリケーションを実行している仮想マシンおよび/またはコンテナ。
Workload Optimization Manager が Instana を介してアプリケーションを検出するには、アプリケーションが環境内にある仮想マシンまたは Kubernetes コンテナで実行されている必要があります。また、これらのエンティティは、Workload Optimization Manager ハイパーバイザ、パブリッククラウド、または Kubernetes ターゲットで管理する必要があります。
- 有効な Instana API トークン。
これは、デフォルトの権限で作成された API トークンである必要があります。

注：

Kubernetes 環境の場合、Workload Optimization Manager は、NewRelic、AppDynamics、Instana、および Dynatrace のコンテナ化されたアプリケーション コンポーネントをサプライチェーンに結合して、アプリケーションの統一されたビューを提供します。

エンティティ マッピング

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたエンティティを検出し、サプライチェーンに追加します。次の表は、Instana の用語を、Workload Optimization Manager がサプライチェーンで作成するエンティティのタイプにマッピングしたものです。

Instana の用語	Workload Optimization Manager エンティティ
アプリケーション	ビジネス アプリケーション
エンドポイント	ビジネス トランザクション
Service	Service
Process	アプリケーション コンポーネント
Docker/Crio コンテナ	Container
ホスト	仮想マシン

Instana の権限

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ デフォルト Workload Optimization Manager は、アクセスを監視するためにデフォルトの API トークンを使用します。

Instana ターゲットの追加

注：

特定のアプリケーションまたはデータベースサーバーを、Instana と別の Workload Optimization Manager ターゲットの両方でモニタリングすることは可能です。このような設定は、Workload Optimization Manager がサプライチェーンで重複するエンティティを生成する原因となる可能性があるため、避けるべきです。

Instana サーバーを介してアプリケーションをモニタリングし、Workload Optimization Manager ターゲットとしてその Instana サーバーを設定する場合は、Workload Optimization Manager 側でそのアプリケーション用に別のアプリケーションターゲットを設定していないことを確認してください。

ターゲットとして Instana サーバーインスタンスを追加するには、次を指定します。

- [Hostname] または [IP Address]
Instana サーバーのホスト名または IP アドレス。
- [API Token]
Instana API トークン。
- [Collect Virtual Machine Metrics]
このターゲットから仮想マシンのメトリックを収集するかどうかを指定します。[Collect Virtual Machine Metrics] がオンになっている場合、Workload Optimization Manager は、このターゲットから収集する仮想マシンのメトリックを使用し、基本となる仮想マシンのハイパーバイザーまたはクラウド プロバイダー ターゲットから収集する一致したデータは使用しません。

- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で Instana サーバーに接続する場合は、プロキシ情報のみを入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシにログインするためのアカウントのユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。
- [Secure Proxy Connection]
オンにすると、Workload Optimization Manager は HTTPS 経由でプロキシに接続します。

アクション

Workload Optimization Manager は、Instana ビジネス アプリケーション、ビジネス トランザクション、またはサービスのアクションを推奨しません。ただし、基盤となる仮想マシンまたはコンテナのアクションを推奨する場合は、これらのアプリケーションによるリソース使用率が考慮されます。Workload Optimization Manager は、インフラストラクチャのリスクがビジネスアプリケーション、トランザクション、およびサービスに与える影響を示すために、この基礎となる情報をサプライチェーンの上流に伝達します。

さらに、Workload Optimization Manager は、次に対するアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒープのサイズ変更 推奨のみ。

モニタ対象リソース

注:

実際にモニタされるリソースは、アプリケーションのタイプによって異なります。このリストには、表示されるすべてのリソースが含まれます。

Workload Optimization Manager は、Instana サプライチェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ビジネス アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
ビジネス トランザクション	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のビジネス トランザクションに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率

エンティティ タイプ	コモディティ
	1 秒あたりのトランザクション数で測定
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Response Time] サーバに割り当てられた応答時間の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定 ■ Transactions 特定のエンティティに割り当てられた 1 秒あたりのトランザクションの使用率 1 秒あたりのトランザクション数で測定
アプリケーション コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 特定のエンティティの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) 特定のエンティティの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。 ■ 残りのガベージコレクション容量 ガベージコレクションに費やされていないサーバーの稼働時間の割合 稼働時間で測定 (%) <p>注： このコモディティは Java アプリケーション専用です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Heap アプリケーション サーバのヒープの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 <p>注： このコモディティは Java アプリケーション用にのみ収集されます。</p>
Container	<ul style="list-style-type: none"> ■ VMem コンテナが使用するメモリ キャパシティ メガバイト (MB) 単位で測定 <p>注：VMem は、Docker コンテナに対してのみ収集されます。</p>
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (vCPU) 特定のエンティティの VCPU の使用率。% 単位で測定されます。 ■ 仮想メモリ (VMem) 特定のエンティティの VMEM の使用率。キロバイト (KB) 単位で測定されます。



クラウド ネイティブ ターゲット

コンテナは、仮想マシンと同様の方法で懸念事項の区分けをサポートしますが、より高い柔軟性が提供され、使用するオーバーヘッドを大幅に削減します。コンテナは、単独で展開することも（一般的ではありません）、複数のノードを含むクラスタ内に展開することもできます。1つのコンテナで完全なアプリケーションを実装することも、1つのコンテナで1つのプロセスを実装してより大きな分散アプリケーションに貢献することもできます。

コンテナターゲットを使用すると、Workload Optimization Manager では、環境内のコンテナプラットフォームに関連するエンティティを検出できます。アプリケーションリソース管理 (ARM) をサポートするために、Workload Optimization Manager は、サイズ変更、配置、およびスケーリングのアクションを推奨し、検出されたエンティティを表示します。

前提条件

- Kubernetes 1.8 以降のクラスタを実行していること

Kubernetes ターゲットの追加

Kubernetes ターゲットを追加するための詳細な手順については、[KubeTurbo Wiki](#) をご参照してください。

サプライチェーン

Workload Optimization Manager は、サービス、コンテナ、コンテナポッド、コンテナ仕様、ワークロードコントローラ、名前空間、ボリューム、および仮想マシンなど、いくつかのエンティティをサプライチェーンに追加します。各エンティティは、Kubernetes で実行されるコンテナ化されたアプリケーションの主要なコンポーネントを表します。

アクション

Workload Optimization Manager は、Kubernetes コンテナ プラットフォーム サプライ チェーンに対して次のようなアクションを推奨します。

エンティティ	操作
Service	<p>なし</p> <p>サプライチェーンのこのレベルでは、推奨されるアクションはありません。代わりに、サービスに影響を与えるアクションが生成され、基盤となるエンティティで実行されます。</p>
アプリケーション コンポーネント	<p>一時停止</p> <p>ノード（仮想マシン）の一時停止により、アプリケーション コンポーネントが一時停止します。</p> <p>APM アクション</p> <p>アプリケーション コンポーネントは、これらのユースケースに関連する APM 統合の一部として、他のアクションを受け取る場合もあります。たとえば、基盤となる AppDynamics 統合からのヒープのサイズ変更アクションなどです。使用可能なアクションを確認するには、該当するテクノロジーについてターゲット構成ガイドドキュメントを参照してください。</p>
Container	<p>コンテナサイズ増減</p> <p>[Merged Actions] を有効にすると、個々のコンテナアクションは推奨のみ行われ、サイズ変更はワークロード コントローラ エンティティのアクションとして反映されます。</p> <p>一時停止</p> <p>ノード（仮想マシン）の一時停止によりコンテナが一時停止します。</p>
コンテナポッド	<p>ポッドを移動</p> <p>ポッドはノード（仮想マシン）間で移動されます。</p> <p>一時停止</p> <p>ノード（仮想マシン）の一時停止によりコンテナポッドが一時停止します。</p>
コンテナ仕様	<p>なし</p> <p>サプライチェーンのこのレベルでは、推奨されるアクションはありません。このエンティティは、このコンテナ仕様のすべてのレプリカまたはポッドのインスタンスの履歴を保持します。</p>
ワークロードコントローラ	<p>コンテナのサイズ変更</p> <p>[Merged Actions] が有効になっている場合、これは、特定のワークロードコントローラに関連するコンテナのすべてのサイズ変更アクションを表す単一のサイズ変更アクションです。</p>
名前空間	<p>なし</p> <p>サプライチェーンのこのレベルでは、推奨されるアクションはありません。名前空間クォータは、コンテナのサイズ変更アクションに対する制約です。</p>

エンティティ	操作		
仮想マシン (ノード)	<p>追加リソースのプロビジョニング</p> <p>次のリソースをプロビジョニングできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ VMem ■ VCPU ■ VMem 要求 ■ VCPU 要求 ■ コンシューマの数 <p>一時停止</p> <p>ノード (仮想マシン) を一時停止できます。</p> <p>インフラストラクチャに依存するアクション</p> <p>基盤となるインフラストラクチャに対応するためにノードに結合されているテクノロジーに応じて、追加のアクションがある場合があります。</p> <table border="1" data-bbox="354 800 1230 978"> <tr> <td data-bbox="354 800 602 978">オンプレミスの VMware :</td> <td data-bbox="602 800 1230 978"> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 </td> </tr> </table>	オンプレミスの VMware :	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定
オンプレミスの VMware :	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 		
音量	<p>なし</p> <p>サプライチェーンのこのレベルでは、推奨されるアクションはありません。これらのエンティティは、パブリッククラウドのストレージボリュームに結合されます。</p>		

モニター対象リソース

Workload Optimization Manager は、Kubernetes コンテナ プラットフォーム サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ	コモディティ
Service	<p>[Response Time]</p> <p>サービスの応答時間 (ミリ秒単位)。</p> <p>このコモディティは、APM または DIF 統合を介して入力されます。</p> <p>Transactions</p> <p>トランザクション使用率 (1 秒あたりのトランザクション数で測定)。</p> <p>このコモディティは、APM または DIF 統合を介して入力されます。</p>
アプリケーション コンポーネント	<p>各種コモディティ</p> <p>アプリケーション コンポーネント レベルで監視されるコモディティとそれらのコモディティに対して受信する値は、使用される APM 統合に応じて異なります。どのデータがレポートされるかを調べるには、該当するテクノロジーについてのターゲット構成ガイドドキュメントを参照してください。</p>
Container	<p>VMem</p> <p>メモリ制限に対する、コンテナによって使用されている仮想メモリ (制限が設定されていない場合、ノード容量が使用されます)。メガバイト (MB) 単位で測定</p>

エンティティ	コモディティ
	<p>VMem 要求 メモリー要求に対する、コンテナによって使用されている仮想メモリ（該当する場合）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU CPU 制限に対する、コンテナによって使用されている CPU（制限が設定されていない場合、ノード容量が使用されます）。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VCPU 要求 CPU 要求に対する、コンテナによって使用されている仮想 CPU（該当する場合）。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VCPU スロットリング 応答時間に影響を与える可能性のあるコンテナ vCPU のスロットリング。コンテナ仕様に関連付けられたすべてのコンテナのスロットリングのパーセンテージとして表されます。コンテナの [Capacity and Usage] チャートでは、<i>使用済みの値</i>と<i>使用率の値</i>は実際のスロットリング パーセンテージを反映しますが、<i>容量の値</i>は常に 100% です。</p>
コンテナポッド	<p>VMem ノードの物理容量に対して、ポッドによって使用されている仮想メモリ。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU ノードの物理容量に対して、ポッドによって使用されている仮想 CPU。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VMem 要求 ノードの割り当て可能な容量に対する、ポッドによって割り当てられた仮想メモリ要求。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 要求 ノードの割り当て可能な容量に対する、ポッドによって割り当てられた仮想 CPU 要求。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VMem 要求クォータ 名前空間クォータに対する、ポッドが割り当てた仮想メモリ要求の量（該当する場合）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 要求クォータ 名前空間クォータに対する、ポッドが割り当てた仮想 CPU 要求の量（該当する場合）。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VMem 制限クォータ 名前空間クォータに対する、ポッドが割り当てた仮想メモリ制限の量（該当する場合）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 制限クォータ 名前空間クォータに対する、ポッドが割り当てた仮想 CPU 制限の量（該当する場合）。ミリコア（mCores）で測定。</p>

エンティティ	コモディティ
コンテナ仕様	<p>VMem メモリ制限に対する、このワークロードに対して実行した任意のコンテナによって今まで使用された仮想メモリ（制限が設定されていない場合、ノード容量が使用されます）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU CPU 制限に対する、このワークロードに対して実行した任意のコンテナによって今まで使用された仮想 CPU（制限が設定されていない場合、ノード容量が使用されます）。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VMem 要求 メモリ要求に対する、このワークロードに対して実行した任意のコンテナによって今まで使用された仮想メモリ（該当する場合）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 要求 CPU 要求に対する、このワークロードに対して実行した任意のコンテナによって今まで使用された仮想 CPU（該当する場合）。ミリコア（mCores）で測定。</p>
ワークロードコントローラ	<p>VMem 要求クォータ 名前空間クォータに対する、このワークロードに対してポッドが今まで割り当てた仮想メモリ要求の量（該当する場合）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 要求クォータ 名前空間クォータに対する、このワークロードに対してポッドが今まで割り当てた仮想 CPU 要求の量（該当する場合）。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VMem 制限クォータ 名前空間クォータに対する、このワークロードに対してポッドが今まで割り当てた仮想メモリ制限の量（該当する場合）。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 制限クォータ 名前空間クォータに対する、このワークロードに対してポッドが今まで割り当てた仮想 CPU 制限の量（該当する場合）。ミリコア（mCores）で測定。</p>
名前空間	<p>VMem 要求クォータ 名前空間クォータに対する、名前空間に割り当てられたすべてのポッドの仮想メモリ要求の合計量。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 要求クォータ 名前空間クォータに対する、名前空間に割り当てられたすべてのポッドの仮想 CPU 要求の合計量。ミリコア（mCores）で測定。</p> <p>VMem 制限クォータ 名前空間クォータに対する、名前空間に割り当てられたすべてのポッドの仮想メモリ制限の合計量。メガバイト（MB）単位で測定</p> <p>VCPU 制限クォータ 名前空間クォータに対する、名前空間に割り当てられたすべてのポッドの仮想 CPU 制限の合計量。ミリコア（mCores）で測定。</p>

エンティティ	コモディティ
仮想マシン (ノード)	<p>VMem ホスト仮想マシンに割り当てられたメモリに対する、ノードによって使用されている仮想メモリ。メガバイト (MB) 単位で測定</p> <p>VCPU ホスト仮想マシンに割り当てられた CPU に対する、ノードによって使用されている仮想 CPU。メガヘルツ (MHz) で測定</p> <p>VMem 要求 ノードの割り当て可能な容量に対する、メモリ要求によりポッドに割り当てられた仮想メモリの合計量。メガバイト (MB) 単位で測定</p> <p>VCPU 要求 ノードの割り当て可能な容量に対する、CPU 要求によりポッドに割り当てられた仮想 CPU の合計量。メガヘルツ (MHz) で測定</p> <p>コンシューマの数 ポッドの許容最大数に対する、ノードで実行されているポッドの総数。ポッド数 (#) で測定</p> <p>インフラストラクチャ依存コモディティ 基盤となるインフラストラクチャに対応するためにノードに結合されているテクノロジーに応じて、追加のコモディティがある場合があります。または、より粒度の高いデータが既存のコモディティにレポートされる場合があります。どのデータがレポートされるかを調べるには、該当するテクノロジーについてのターゲット構成ガイドドキュメントを参照してください。</p>



ファブリック ターゲット

ファブリックターゲットは、コンピューティング、ネットワーク、およびストレージへのアクセスを統合システムに統合するサービスです。Workload Optimization Manager をファブリックターゲットに接続すると、ファブリック インターコネクト、IO モジュール、シャーシ、および物理サーバーのパフォーマンスとリソース消費がモニタされ、アプリケーションのパフォーマンスが確保されるとともに、リソースが可能な限り効率的に使用されます。

接続されると、Workload Optimization Manager は、VM をホストするブレードサーバー、ブレードサーバーにリソースを提供するシャーシとデータストア、ネットワーク リソースを提供する IO モジュールとファブリック インターコネクト、および VM にストレージリソースを提供する仮想データストアを検出します。

このプロセスの一部として、Workload Optimization Manager は、ファブリックターゲットおよび接続されたハイパーバイザーターゲットからの情報をつなぎ合わせて、ハードウェアの状態と、ハイパーバイザが接続されたブレードサーバーで実行されているアプリケーションとVMに関連する情報をより高い粒度で把握できるようにします。この情報を他のターゲットと組み合わせると、環境を管理するためのトップダウン式のアプリケーション主導アプローチがサポートされます。

次に例を示します。

Workload Optimization Manager が、特定のシャーシに収容されているブレードサーバーが vCenter ホストとして指定されていることを検出すると、サプライチェーンはブレードサーバーとシャーシを対応する vCenter データセンターと結合して関係を確立します。スコープをそのデータセンターに設定し、正常性チャートを表示すると、ホストのリストにブレードサーバーが表示されます。さらに、データセンターがマージポリシー (VM の配置を目的としてデータセンターをマージするポリシー) に含まれている場合、ブレードサーバーの VM はポリシーを適用し、必要に応じてデータセンター間を移動できるようにします。

アプリケーション サーバー ターゲットを追加すると、アプリケーションおよびそのアプリケーションの個々のコンポーネントとサービスが検出され、個々のアプリケーションサービスから物理ハードウェアまで、インフラストラクチャを表示できるようになります。パブリック クラウド ターゲットを追加すると、コストや利用可能なリソースに基づいて、ワークロードを UCS インフラストラクチャからクラウドに移行できる可能性もあります。

サプライチェーン

ファブリック ターゲットは、IO モジュール、ファブリック インターコネクト、ドメイン、およびシャーシ エンティティをサプライチェーンに追加します。シャーシ エンティティは物理マシン (ブレード サーバ) をホストします。物理マシンはIO モジュールからのネットワーク接続製品も消費します。ファブリック インターコネクトは、ネットワーク全体への接続を提供し、UCS ターゲットの UCS Manager をホストします。ドメインは、ファブリック リソースを提供するネットワーク リソースの最下位プールとして機能します。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、ファブリック サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティタイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ブレード	<ul style="list-style-type: none"> ■ Net ブレードのネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ 基盤となるハイパーバイザの物理マシンとして処理 (以下を参照) CPU、Mem など
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率

エンティティタイプ	コモディティ
	<p>キロバイト (KB) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ メガヘルツ (MHz) で測定
I/O モジュール	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート (メガビット/秒 (Mb/s) で測定)
スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート Mb/s で測定 ■ PortChannel 共有ネットスループットと使用率を持つポートの統合 Mb/s で測定

Cisco UCS Manager

Cisco Unified Computing System (UCS) マネージャは、サーバ、ファブリック、およびストレージのプロビジョニング、デバイス検出、インベントリ、設定、診断、モニタリング、障害検出、監査、および統計情報収集を行うための管理ソリューションです。

Workload Optimization Manager は、UCS Manager 2.2 以降をサポートしています。

UCS は、これらすべてのリソースをスケーラブルなマルチシャーシプラットフォームに統合し、管理を 1 つのポイントに集約します。Workload Optimization Manager を使用してネットワーク ファブリック上のこれらのさまざまなエンティティを管理すると、ホストの自動プロビジョニングを含むハードウェア レベルでの自動化が可能になります。

前提条件

- Workload Optimization Manager が UCS Manager に接続するために使用できるサービスアカウント

エンティティ マッピング

Workload Optimization Manager のマッピング	UCS
ホスト	サーバ/ブレード/ラック ユニット
シャーシ	シャーシ
データセンター	データセンター
IO モジュール	IO モジュール
スイッチ	ファブリック インターコネ

Workload Optimization Manager のマッピング	UCS
	クト
ネットワーク	ネットワーク

UCS ターゲットの追加

UCS ターゲットを追加するには、[Fabric and Network] カテゴリを選択し、管理する UCS のバージョンに合わせて [UCS Fabric] オプションのいずれかを選択します。次の情報を入力します。

- **[Address]** : UCS Manager の IP アドレス

これにより、インターコネクต์にある Fabric Manager にアクセスできます。

Workload Optimization Manager は、デフォルトで HTTP プロトコルを介して UCS Manager に接続します。

- **[Username/Password]** : Workload Optimization Manager が UCS Central への接続に使用するアカウントのログイン情報。

UCS Manager の IP アドレスとログイン情報を指定します。Workload Optimization Manager は、そのマネージャに関連付けられているファブリック インターフェイスを検出します。

注:

ユーザー名を指定する場合、アカウントが Active Directory で管理されている場合は、大文字と小文字を区別してドメインを含める必要があります。たとえば、MyDomain\john は mydomain\john と同じではありません。ローカル ユーザー アカウントの場合は、ユーザー名のみをします。

- **[Port Number]** : Workload Optimization Manager がターゲットへの接続に使用するポート。

- **[Secure Connection]** : オンにすると、Workload Optimization Manager は SSL 経由で接続します。

サプライ チェーン

ファブリックターゲットは、IO モジュール、ファブリック インターコネクต์（スイッチ）、およびシャーシエンティティをサプライチェーンに追加します。シャーシエンティティはホストをホストします。ホストは、IO モジュールからのネットワーク接続コモディティも消費します。ファブリック インターコネクต์は、ネットワーク全体への接続を提供し、UCS Manager をホストします。ドメインは、ファブリック リソースを提供するネットワーク リソースの最下位プールとして機能します。

アクション

Workload Optimization Manager は、UCS ファブリック ネットワークのさまざまなエンティティに対するアクションを次のように推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
物理マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理マシンの起動 ■ 物理マシンのプロビジョニング ■ 物理マシンの一時停止
シャーシ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新しいシャーシのプロビジョニング
ファブリック インターコネクต์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ポートチャネルへのポートの追加 ■ ポートチャネルからポートを削除 ■ ポートの追加
DPod (ネットワーク フロー ターゲットが存在する場合)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新しい DPod のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、UCS ターゲットの次の品目をモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ メガヘルツ (MHz) で測定
シャーシ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源 シャーシで消費される電力 ワット (W) で測定 ■ 冷却 このシャーシで使用される許容温度範囲の割合。シャーシの温度が、実行中の温度の上限または下限に近づく、この割合が増加します。
I/O モジュール	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート メガビット/秒 (Mb/s) で測定
スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート Mb/s で測定 ■ PortChannel 共有ネットスループットと使用率を持つポートの統合

エンティティ タイプ	コモディティ
	Mb/s で測定
DPod (ネットワーク フロー ターゲットが 存在する場合)	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約済みまたは使用中の DPod のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の DPod の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ DPod に接続されたストレージの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ フロー DPod によって使用されるネットワーク フロー キャパシティの使用率。これは、フロー 1 (低コスト) およびフロー 2 (中コスト) の使用率に分けられます。 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定

HPE OneView

HPE OneView は、コンピューティング、ストレージ、およびファブリック全体のプロビジョニングとライフサイクル管理を合理化する管理ソリューションです。統合された API を通じて、インフラストラクチャを設定、監視、更新、再利用することができます。

HPE OneView は、これらすべてのリソースをスケーラブルなマルチエンクロージャ プラットフォームに統合し、管理を 1 つのポイントに集約します。Workload Optimization Manager を使用してネットワーク ファブリック上のこれらのさまざまなエンティティを管理すると、ホストの自動プロビジョニングを含むハードウェア レベルでの自動化が可能になります。

前提条件

- Workload Optimization Manager が HPE OneView に接続するために使用できるサービスアカウント。
- HPE OneView 2.0 および互換性のあるハードウェア。
- HPE OneView ユーザーインターフェイスで、ユーザーアカウントの [Banner Page] オプションを無効にする必要があります。
- HPE OneView ユーザーインターフェイスで、ユーザーアカウントの [Require Acknowledgment] を無効にする必要があります。

HPE OneView ターゲットの追加

HPE OneView をターゲットとして追加するには、[Fabric] カテゴリを選択し、[HPE OneView] ラジオボタンを選択します。次の情報を入力します。

■ Address:

HPE OneView ターゲットの IP アドレス

これにより、VM にある Fabric Manager にアクセスできます。

Workload Optimization Manager は、デフォルトで HTTPS プロトコルを使用します。HTTP プロトコルを強制するには、2 つの方法のいずれかでアドレスを入力する必要があります。たとえば、8.8.8.8 の IP は、http://8.8.8.8 として入力するか、8.8.8.8:80 などの特定の HTTP ポートを使用して入力する必要があります。

■ **[Username/Password] :**

Workload Optimization Manager が HPE OneView ターゲットへの接続に使用するアカウントのログイン情報。

HPE OneView の IP アドレスとログイン情報を指定します。Workload Optimization Manager は、そのインスタンスに関連付けられているファブリック インターフェイスを検出します。

注:

ユーザー名を指定する場合、アカウントが Active Directory で管理されている場合は、大文字と小文字を区別してドメインを含める必要があります。たとえば、MyDomain@john は mydomain@john と同じではありません。ローカル ユーザー アカウントの場合では、ユーザー名のみをします。

サプライ チェーン

ファブリック ターゲットは、IO モジュール、ファブリック インターコネクト (スイッチ)、ドメイン、およびシャーシ エンティティをサプライ チェーンに追加します。シャーシ エンティティは物理マシンをホストします。物理マシンは、IO モジュールからのネットワーク接続製品も使用します。ファブリック インターコネクトは、ネットワーク全体への接続を提供します。ドメインは、ファブリック リソースを提供するネットワーク リソースの最下位プールとして機能します。

注:

HPE OneView ターゲットの場合、「Fabric Interconnect」エンティティは偽の「Switch」として存在し、ネットワーク リソースのパススルーとしてのみ存在します。UCSなどの他のファブリック ターゲットとは異なり、この機能を提供する物理ハードウェアはありません。

アクション

Workload Optimization Manager は、HPE OneViewファブリック ネットワークのさまざまなエンティティに対して次のアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング
物理マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理マシンの起動 ■ 物理マシンのプロビジョニング ■ 物理マシンの一時停止
ファブリック インターコネクト	<ul style="list-style-type: none"> ■ ポートチャネルへのポートの追加 ■ ポートチャネルからポートを削除 ■ ポートの追加
DPod (ネットワーク フロー ターゲットが存在する場合)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新しい DPod のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、HPE OneView ターゲットの次の品目をモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキュー キャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ

エンティティ タイプ	コモディティ
	メガヘルツ (MHz) で測定
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
I/O モジュール	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート メガビット/秒 (Mb/s) で測定
スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート Mb/s で測定 ■ PortChannel 共有ネットスループットと使用率を持つポートの統合 Mb/s で測定
DPod(ネットワーク フロー ターゲットが存在する場合)	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約済みまたは使用中の DPod のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の DPod の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ DPod に接続されたストレージの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ フロー DPod によって使用されるネットワーク フロー キャパシティの使用率。これは、フロー 1 (低コスト) およびフロー 2 (中コスト) の使用率に分けられます。 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定



ゲスト OS プロセスターゲット

Workload Optimization Manager は、WMI (Windows Management Instrumentation) または SNMP を使用して、VM で実行されている OS プロセスを検出できます。分析では、プロセスごとにアプリケーション コンポーネント エンティティが作成されます。

Workload Optimization Manager は、これらの検出されたアプリケーション コンポーネントのアクションを生成しません。多くのタイプのアプリケーションでは、そのアプリケーション専用のターゲットを設定できます。アプリケーションに使用できるターゲットが他にない場合は、ゲスト OS プロセスターゲットを使用する必要があります。詳細については、[「アプリケーションとデータベースのターゲット」 \(9 ページ\)](#) を参照してください。

WMI

Workload Optimization Manager は、範囲に基づいて、環境全体または環境の一部で、WMI (Windows Management Instrumentation) を使用してアプリケーションおよびオペレーティング システム リソースを検出します。

前提条件

- 基盤となる VM ホスタターゲットを Workload Optimization Manager に追加していること (検出目的)
- Workload Optimization Manager が WMI ターゲットに接続するために使用できる WMI ユーザーアカウント。このアカウントは、管理者ユーザー、または特定のローカル ユーザー グループに属する非管理者のいずれかです。要件の完全なリストについては、[「WMI ユーザーアカウントの作成」 \(74 ページ\)](#) を参照してください。
- ターゲット VM で WMI が有効化されていること。WMI の有効化については、[「WMIの有効化」 \(75 ページ\)](#) を参照してください。

注:

Hyper-V ホストの場合は、データベースをホストするターゲット VM に Hyper-V 統合サービスをインストールする必要があります。詳細については、次の統合サービス TechNet の記事を参照してください。

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn798297%28v=ws.11%29.aspx>

VMware ホストの場合は、ターゲット VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

WMI ターゲットの追加

WMI ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Guest OS Processes] > [WMI] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Target Name
ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。
- ユーザ名
Workload Optimization Manager がアプリケーションをホストする仮想マシン上の WinRM サービスに接続するために使用するユーザー名。これには Active Directory ドメインを含めないでください。
- パスワード
アプリケーションをホストする仮想マシン上の WinRM サービスに接続するために、Workload Optimization Manager が使用するパスワード。
- スコープ
Workload Optimization Manager は、設定された範囲内で見つかった VM 上の Windows アプリケーションを検索します。この範囲は、環境全体、単一または複数のクラスタ、または特定の仮想マシンに設定できます。このオプションを選択し、アプリケーション検出の範囲を選択します。
注：
単一のスコープ (ターゲット) に 500 を超える仮想マシンを含めることはできません。この制限を超える環境では、複数の WMI ターゲットを使用することが推奨されます。複数の WMI ターゲットの使用方法についてのサポートは、Workload Optimization Manager のサポートにお問い合わせください。
- Domain Name
Workload Optimization Manager が認証用のユーザー名とともに使用する Active Directory ドメイン。ローカル アカウントの場合は空白のままにします。
- [Full Validation]
選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバーを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバーを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。

ゲスト負荷メトリックの有効化

注：
WMI または SNMP プローブを使用する環境では、ゲスト負荷メトリックを有効にするように Workload Optimization Manager のインストールを設定する必要があります。この設定を行わないと、WMI および SNMP プローブでは、検出されたゲスト負荷データが表示されません。

ゲスト負荷メトリックを有効にするには、CR ファイルを編集してプラットフォームを再起動する必要があります。

1. /opt/turbonomic/kubernetes/operator/deploy/crds/charts_v1alpha1_xl_cr.yaml を開いて編集します。
2. ファイルの properties セクションでゲストメトリックを有効にします。

```
properties:  
  repository:  
    showGuestLoad: true
```


3. 変更をファイルに保存します。

4. 変更を適用します。

コマンドを実行します:

```
kubectl apply -f /opt/turbonomic/kubernetes/operator/deploy/crds/charts_v1alpha1_xl_cr.yaml
```

5. コンポーネントを再起動するには、リポジトリポッドを削除します。

コマンドを実行します (**{POD_ID}** は、`get pods` リストでポッドに追加される ID です)。

```
kubectl delete pod -n cwom repository-{POD_ID}
```

サポートされるアクション

注:

Workload Optimization Manager が推奨する特定のアクションは、Workload Optimization Manager が検出するプロセスによって異なります。個々のターゲットとして追加できるエンティティの場合、関連するアクションのリストは、『Target Configuration Guide』のそのターゲットタイプのセクションで確認できます。

他のアプリケーション コンポーネントの場合、Workload Optimization Manager は、アプリケーションで検出できるリソースに基づいてアクションを推奨する場合があります。たとえば、Node.js® アプリケーションは CPU 使用率を報告するため、Workload Optimization Manager はそのアプリケーションタイプの vCPU を生成して、ユーザーインターフェイスに表示できます。

アプリケーション サプライ チェーン内で検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション	ゲスト OS プロセスまたはアプリケーションサーバーを検出するための個別のターゲットがない場合、Workload Optimization Manager はアプリケーションに対してアクションを生成しません。代わりに、ホスト VM でサイズ変更アクションを生成します。オンプレミス環境で、アプリケーション VM を実行している物理マシンでホストの使用率が十分に高い場合は、Workload Optimization Manager は新しいホストのプロビジョニングも推奨することがあります。
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、コンテナ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
WMI/SNMP アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU)

エンティティ タイプ	コモディティ
	ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

WMI ユーザーアカウントの作成

Workload Optimization Manager が WMI への接続に使用するサービス アカウントは、Active Directoryドメイン アカウントである必要があります。

一部の企業では、サービス アカウントには完全な管理者権限を付与しないことが求められます。その場合、WMI の制限付きサービス アカウントを作成できます。

1. 次の各ローカル グループにアカウントを追加します。
 - WinRMRemoteWMIUsers (or Remote Management Users)
 - Performance Monitor Users

注：

これらのグループは、標準的な Windows Server 2012 のセキュリティ グループです。以前のバージョンの Windows Server を使用していて、これらのグループが表示されない場合は、シスコのサポートにお問い合わせください。

2. アカウントに権限を付与します。

WMI 管理コンソールで、高度なセキュリティ権限である Enable Account および Remote Enable をサービスアカウントに付与します。

- WMI 管理コンソールを開きます (wmimgmt)。
- [WMI Control (Local)] を右クリックし、[Properties] を選択します。
- [Security] タブに移動し、[Security] をクリックして [Security for Root] ダイアログを表示します。
- [Advanced] をクリックし、サービスアカウントを選択して [Edit] をクリックします。

- [This namespace and subnamespace] が選択されていることを確認します。
- [Enable Account] および [Remote Enable] を選択し、[OK] をクリックします。

WMI の有効化

ディスクバリの有効化

Windows ベースのゲスト プロセスの Workload Optimization Manager の検出を有効にするには、AD ドメインのグループ ポリシーを使用して、WMI を WinRM を構成して有効する必要があります。

ローカル ログイン情報が Workload Optimization Manager に提供される場合、NTLM が認証メカニズムになります。ドメイン ログイン情報を指定する場合は、NTLM または Kerberos のいずれかを指定できます。

注:
Kerberos が指定されている場合、ターゲットの IP アドレスは DNS を使用してホスト名に解決できる必要があります。

これらの手順は Windows Server のバージョンによって若干異なりますが、一般的な手順は次のとおりです。

1. WMI ターゲットとして検出される仮想マシンで、昇格された PowerShell プロンプトを開きます。
2. WS-Management プロトコルを有効にし、リモート管理のデフォルト設定を設定します。
`winrm quickconfig` を実行します。
3. WinRM *Negotiate* 認証方式を有効にします。
このポリシーはデフォルトで有効になっています。このポリシーが無効になっている場合、有効にするには、`winrm set winrm/config/service/auth '@{Negotiate="true"}'` を実行します。
4. 非 SSL 接続が優先される場合は、WinRM の AllowUnencrypted プロパティを true に設定します。
このプロパティは、サーバとクライアントの両方で設定する必要があります。この値を true に設定しても、WMI が機密データを暗号化されていない形式で渡すことはないことに注意してください。SOAP メッセージの内容のみをプレーン テキストとして送信します。
 - サーバー設定 :
`winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'`
 - クライアント設定 :
`winrm set winrm/config/client '@{AllowUnencrypted="true"}'`
5. リモート レジストリ サービスを再起動します。
リモート レジストリ サービスを再起動すると、Workload Optimization Manager は WMI ターゲットを検出します。

SSL Connections

SSL を使用して接続するには、証明書を WinRM に割り当て、SSL リスニング ソケットを有効にする必要があります。Workload Optimization Manager は、自己署名証明書を受け入れます。詳細については、公式の WinRM ドキュメントを参照してください。

SSL 関連のコマンドの例を次に示します。

- システム上の証明書を一覧表示します :
`ls cert://localmachine/my`
- デフォルト証明書のサムプリントの検索 :
`7B56C33F029E7605D5C58E5597D0A077FE1D7F1C CN=winsql-server1.corp.mycorp.com`

- SSL リスナーを有効にします :

```
winrm create winrm/config/listener?Address=*&Transport=HTTPS
@{Hostname="winsql-server1.corp.mycorp.com";CertificateThumbprint="7B56C33F029E7605D5
C58E5597D0A077FE1D7F1C";Po
```

SNMP

Workload Optimization Manager は、指定した環境範囲内の Linux ホストで、SNMP (Simple Network Management Protocol) を使用してアプリケーションおよびオペレーティング システムのリソースを検出します。

前提条件

- 基盤となる VM ホストターゲットを Workload Optimization Manager に追加していること (検出目的)
- 必要な OID へのアクセスを許可するために、ターゲット VM で SNMP サービスが有効化/構成されていること。使用するログイン情報は、次の OID へのアクセスを許可するものである必要があります。
 - 1.3.6.1.2.1.1.1 - sysDescr
 - 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 - hrSWRunName
 - 1.3.6.1.2.1.25.5.1.1 - hrSWRunPerfEntry
 - 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 - hrProcessorLoad
 - 1.3.6.1.4.1.2021.4.5 - memTotalReal
 - 1.3.6.1.4.1.2021.4.6 - memAvailReal
 - 1.3.6.1.4.1.2021.4.11 - memTotalFree
 - 1.3.6.1.4.1.2021.4.14 - memBuffer
 - 1.3.6.1.4.1.2021.4.15 - memCached

注 :

SNMP ターゲットを含む環境の場合、Workload Optimization Manager が Linux システムで誤ったメモリ値を検出することがあります。これは、net-snmp パッケージのバージョン 5.7.2-43.el7 を使用するシステムで発生する可能性があります。バージョン 5.7.2-43.el7 未満、または 5.7.2-47.el7 以上を使用する必要があります。

Hyper-V ホストの場合は、データベースをホストするターゲット VM に Hyper-V 統合サービスをインストールする必要があります。詳細については、次の統合サービス TechNet の記事を参照してください。

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn798297%28v=ws.11%29.aspx>

VMware ホストの場合は、ターゲット VM に VMware ツールをインストールする必要があります。

SNMP ターゲットの追加

SNMP ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Guest OS Processes] > [SNMP] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Target Name
ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。

- スコープ

Workload Optimization Manager は、設定された範囲内で見つかった VM 上の SNMP アプリケーションを検索します。この範囲は、環境全体、単一または複数のクラスタ、または特定の仮想マシンに設定できます。このオプションを選択し、アプリケーション検出の範囲を選択します。

注：

単一のスコープ (ターゲット) に 500 を超える仮想マシンを含めることはできません。この制限を超える環境では、複数の WMI ターゲットを使用することが推奨されます。

- コミュニティ

Workload Optimization Manager が VM 上の SNMP エージェントへの接続に使用する SNMP v2c コミュニティ文字列

- ポート番号

Workload Optimization Manager が VM 上の SNMP エージェントへの接続に使用するポート番号

- [Full Validation]

選択すると、Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の VM でホストされているすべてのデータベースサーバーを有効なターゲットにする必要があります。Workload Optimization Manager が範囲内のデータベースサーバーを認証できない場合、ターゲットは検証されず、データは収集されません。

- [Enable SNMPv3]

オンにすると、Workload Optimization Manager は SNMPv3 を使用して、選択した範囲内の仮想マシンに接続します

- [SNMPv3 Username/SecurityName]

アプリケーションをホストする仮想マシンに接続するために Workload Optimization Manager が使用するユーザー名/セキュリティ名

- [SNMPv3 Enable Privacy]

オンにすると、Workload Optimization Manager は接続をプライベートに保つためにプライバシー パスワードを使用して暗号化します。

- [SNMPv3 Authentication Password]

認証パスワード Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の仮想マシンに接続するために使用します。これにより、リクエストが認証され、送信者の ID が確認されます。

- [SNMPv3 Privacy Password]

プライバシー パスワード Workload Optimization Manager は、選択した範囲内の仮想マシンへの接続に使用します。リクエストを暗号化するには、SNMP マネージャと SNMP エージェントが、ユーザー名に関連付けられたプライバシー パスワードに関する情報を共有する必要があります。

- [SHA-1 For Authentication]

オンにすると、Workload Optimization Manager は SHA-1 認証を使用して、選択した範囲内の仮想マシンに接続します。オフにすると、Workload Optimization Manager は MD5 を使用します。

- [AES For Privacy]

オンにすると、Workload Optimization Manager は AES 128 を使用して、選択した範囲内の仮想マシンに接続します。オフにすると、Workload Optimization Manager は DES を使用します。

注:

Workload Optimization Manager は、SNMP ターゲットの AES 192 または 256 をサポートしていません。

ゲスト負荷メトリックの有効化

注:

WMI または SNMP プローブを使用する環境では、ゲスト負荷メトリックを有効にするように Workload Optimization Manager のインストールを設定する必要があります。この設定を行わないと、WMI および SNMP プローブでは、検出されたゲスト負荷データが表示されません。

ゲスト負荷メトリックを有効にするには、CR ファイルを編集してプラットフォームを再起動する必要があります。

1. /opt/turbonomic/kubernetes/operator/deploy/crds/charts_v1alpha1_xl_cr.yaml を開いて編集します。
2. ファイルの properties セクションでゲストメトリックを有効にします。

```
properties:
  repository:
    showGuestLoad: true
```

3. 変更をファイルに保存します。
4. 変更を適用します。

コマンドを実行します:

```
kubectl apply -f /opt/turbonomic/kubernetes/operator/deploy/crds/charts_v1alpha1_xl_cr.yaml
```

5. コンポーネントを再起動するには、リポジトリポッドを削除します。
コマンドを実行します (**{POD_ID}** は、get pods リストでポッドに追加される ID です)。

```
kubectl delete pod -n cwom repository-{POD_ID}
```

サポートされるアクション

注:

Workload Optimization Manager が推奨する特定のアクションは、Workload Optimization Manager が検出するプロセスによって異なります。個々のターゲットとして追加できるエンティティの場合、関連するアクションのリストは、『Target Configuraton Guide』のそのターゲットタイプのセクションで確認できます。

他のアプリケーション コンポーネントの場合、Workload Optimization Manager は、アプリケーションで検出できるリソースに基づいてアクションを推奨する場合があります。たとえば、Node.js® アプリケーションは CPU 使用率を報告するため、Workload Optimization Manager はそのアプリケーションタイプの vCPU を生成して、ユーザーインターフェイスに表示できます。

アプリケーション サプライ チェーン内で検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	アクション
アプリケーション	ゲスト OS プロセスまたはアプリケーションサーバーを検出するための個別のターゲットがない場合、Workload Optimization Manager はアプリケーションに対してアクションを生成しません。代わりに、ホスト VM でサイズ変更アクションを生成します。オンプレミス環境で、アプリケーション VM を実行している物理マシンでホストの使用率が十分に高い場合は、Workload Optimization Manager は新しいホストのプロビジョニングも推奨することがあります。

エンティティ タイプ	アクション
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、アプリケーション サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
WMI/SNMP アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

SNMP のイネーブル化

Workload Optimization Manager では、ゲスト プロセスを検出するために SNMP が有効になっており、設定されている必要があります。これらの手順は OS のバージョンによって若干異なりますが、このトピックでは一般的な手順を示します。

SNMP v2 の有効化

1. ご使用の Linux のディストリビューションおよびバージョンの SNMP サーバーパッケージを取得してインストールします。これは、ほとんどのパッケージマネージャで一般的に `net-snmp` と呼ばれています。使用可能な場合は `net-snmp-utils` パッケージもインストールします。
2. 次のことを確認するには、コマンドラインで `/etc/snmp/snmpd.conf` を編集するか、`snmpconf -i` を実行して SNMP デーモンを設定します。
 - SNMP が有効である。
 - 読み取り専用コミュニティ名が設定されている。このコミュニティ名は、VM 上の SNMP エージェントと通信するために Workload Optimization Manager によって使用されます。

注:

選択するコミュニティ名には、システム内のすべての OID への読み取り専用アクセス権が必要です。

3. パブリック インターフェイスでリッスンするようにデーモンを設定します。ほとんどのデフォルトのインストールでは、`127.0.0.1` のみでリッスンします。
4. SNMP デーモン プロセスを開始します。

これらの長い形式と短い形式のサンプル `snmp.conf` ファイルは、必要な変更を示しています。

長い形式のVACM:

```
# First, map the community name "mycommunity1" into a "security name"
# sec.name source          community
   com2sec notConfigUser default      mycommunity1
# Second, map the security name into a group name:
# groupName securityModel securityName
   group  notConfigGroup v2c          notConfigUser
# Finally, grant the group read-only access to any UUID.
# group context sec.model sec.level prefix read  write  notif
   access notConfigGroup ""          any      noauth
   exact  all none none
```

短い形式の古い構文:

```
rocommunity mycommunity1 default system
```

SNMP 設定の確認

リモート マシンから次のコマンドを使用して、コミュニティ文字列と IP アドレスを置き換えて、SNMP 設定が成功したことを確認します。

```
snmpwalk -Os -v 2c -c COMMUNITY_STRING IP_ADDRESS iso.3.6.1.2.1.1.1
```

正常に実行された場合、コマンドはマシンのカーネルバージョンを返します (`uname -a` の出力と同様)

Enabling SNMP v

1. ご使用の Linux のディストリビューションおよびバージョンの SNMP サーバーパッケージを取得してインストールします。
ほとんどのパッケージマネージャで、このパッケージは `net-snmp` と呼ばれます。次の手順 5 で設定を確認するには、Workload Optimization Manager VM にも `net-snmp-utils` パッケージをインストールする必要があります。
2. SNMP サービスを停止します。
3. SNMPv3 ユーザーを作成します。次のコマンドを実行します。

```
net-snmp-config --create-snmpv3-user [-ro] [-A authpass] [-X privpass] [-a MD5|SHA] [-x DES|AES] [username]
```

 たとえば、次のコマンドを使用します。
 i. `net-snmp-create-v3-user -ro -A snmpv3authPass -a SHA -X snmpv3encPass -x AES snmpv3user`
 結果は次のような出力になります。

```
adding the following line to /var/lib/net-snmp/snmpd.conf:
createUser snmpv3user SHA "snmpv3authPass" AES snmpv3encPass adding the following line
to /etc/snmp/snmpd.conf:
rouser snmpv3user
```
4. SNMP 設定を確認します。
設定を確認するには、Workload Optimization Manager VM で次のコマンドを実行します：

```
snmpwalk -Os -v 2c -c COMMUNITY_STRING IP_ADDRESS iso.3.6.1.2.1.1.1
```



ハイパーコンバージド ターゲット

ハイパーコンバージド ターゲットは、コンピューティング、ネットワーク、およびストレージのアクセスを統合システムに統合するサービスです。Workload Optimization Manager をハイパーコンバージド ターゲットに接続すると、統合インフラストラクチャのパフォーマンスとリソース消費がモニタされ、アプリケーションのパフォーマンスを維持するためのハイパーコンバージド インフラストラクチャのパフォーマンスおよびリソース消費量がモニタされると同時に、リソースが可能な限り効率的に使用されます。

このプロセスの一環として、Workload Optimization Manager は、ハイパーコンバージド ターゲットと関連するハイパーバイザおよびファブリックターゲットからの情報をつなぎ合わせて、アプリケーション パフォーマンス管理 (ARM) をサポートし、ハードウェアの状態とサプライチェーン内のエンティティに関連する情報をより深く把握します。この情報をアプリケーション サーバー ターゲットと組み合わせることで、環境を管理するためのトップダウンのアプリケーション主導のアプローチがサポートされます。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、ハイパーコンバージド サプライ チェーンの次のリソースを監視します。これらのリソースは、ハイパーバイザやその他の関連するターゲットに接続されます。

注： サプライチェーンで表示されるエンティティは、ハイパーコンバージド ターゲットに加えて、どのような補助ターゲットを追加したかによって異なります。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none">■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS)

エンティティ タイプ	コモディティ
	VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ブレード	<ul style="list-style-type: none"> ■ Net ブレードのネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ 基盤となるハイパーバイザの物理マシンとして処理 (以下を参照) CPU、Mem など
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ メガヘルツ (MHz) で測定
I/O モジュール	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート メガビット/秒 (Mb/s) で測定
スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ■ NetThroughput ポートを介したメッセージ配信のレート Mb/s で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ PortChannel 共有ネットスループットと使用率を持つポートの統合 Mb/s で測定
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定

Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex は、HyperFlex HX Data Platform のストレージ機能と UCS のネットワーキングおよびコンピューティング能力を組み合わせたハイパーコンバージド プラットフォームを提供します。

HyperFlexによって提供される追加の洗練されたストレージ情報を使用して、Workload Optimization Manager は、望ましい状態を絞り込み、コンピューティングとストレージの情報を組み合わせて使用するアクションを推奨します。これにより、環境の相互接続性に関する貴重な情報が得られます。

Workload Optimization Manager が十分な情報に基づいて意思決定を行うには、コンピューティングノードと関連するハイパーバイザも追加する必要があります。HyperFlex 環境には通常、次のものが含まれます。

- コンバージド (HX) ノード
クラスタのストレージ デバイスを単一の多層オブジェクトベース データストアに組み合わせたもの。
- コンピューティング ノード
クラスタのコンピューティング リソースを構成し、通常はハイパーバイザによって管理される Cisco B または C シリーズ サーバ。
- Controller VM
各 HyperFlex ノードには、関連付けられた仮想マシンからのすべての I/O をインターセプトして処理する Controller VM が含まれています。Workload Optimization Manager は、これらの VM に対するアクションを推奨しません。

前提条件

- Workload Optimization Manager が HyperFlex 環境に接続するために使用できる Controller VM のサービスアカウント

HyperFlex ターゲットの追加

HyperFlex ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Hyperconverged] > [HyperFlex] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
HyperFlex Controller VM の名前または IP アドレス。ポートが IP アドレスに追加される場合は、セキュア (HTTPS) ポートである必要があります。
- [ユーザ名/パスワード (Username/Password)]
Workload Optimization Manager が Controller VM への接続に使用するユーザー アカウントのログイン情報。
ターゲットのルートユーザーを指定するには、名前を `local/root` として指定してください。以前のバージョンの Workload Optimization Manager では、ユーザー名 `root` を使用できたことに注意してください。Workload Optimization Manager をアップグレードした後、既存の HyperFlex ターゲットの検証に失敗した場合は、ルートアカウントのユーザー名が `local/root` に正しく設定されていることを確認します。
HyperFlex ターゲットへの認証に vSphere SSO を使用する場合は、ユーザー名の先頭に `vc-` を追加する必要があります。たとえば、ユーザー名が `Administrator@vsphere.local` の場合、`vc- Administrator@vsphere.local` と入力します。
- Port Number
Workload Optimization Manager が Controller VM への接続に使用するポート番号。

サプライ チェーン

HyperFlex ターゲットは、サプライ チェーンにディスク アレイ エンティティを追加し、環境内のコンピューティング リソースからより詳細な情報を受け取ります。

エンティティの比較

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、HyperFlex で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

HyperFlex 名	Workload Optimization Manager エンティティ
音量	ストレージ
HX Cluster	ディスク アレイ

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ		移動、プロビジョニング、サイズ変更
ディスク アレイ		プロビジョニング、一時停止、サイズ変更

注:

このターゲットでは、Workload Optimization Manager が HX クラスタをディスク アレイとして検出します。このエンティティでプロビジョニング アクションが表示された場合は、環境に基づいて、次のうち最も関連性の高いものを判断する必要があります。

- 統合ノードへのディスクの追加
- 新しいコンバージドノードの追加
- 新しい HX クラスタの追加

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定

Nutanix

Nutanix 製品は、VM ホスティングと分散ストレージ ファブリックを含むハイパーコンバージド プラットフォームを提供します。このプラットフォームは2層のストレージを提供—ローカル HDD ストレージとサーバ接続フラッシュ (ホットストレージ) です。

Nutanix 環境には次のものが含まれます。

- 1 つ以上の Nutanix アプライアンス
アプライアンスには、最大 4 つのサーバ ノードが含まれます。
- Nutanix ノード
コンピューティング リソースとストレージ リソースを公開するサーバ。各ノードは、ローカル HDD とホット ストレージを提供します。ノードを組み合わせて、リソースをプールの統合クラスタを形成します。
- Controller VM
各ノードには、クラスタ プール内のノードのリソースを管理する Controller VM が含まれています。ストレージの遅延を最小限に抑えるために、Controller VMは最も頻繁にアクセスされるデータをホット ストレージに保持します。

Workload Optimization Manager は、サプライ チェーンがNutanixストレージ プールをディスク アレイとして扱う Nutanix ファブリックの管理をサポートします。VM と VStorage の配置を計算するときに、Workload Optimization Manager は Nutanix ストレージ階層を認識します。また、Workload Optimization Manager は、クラスタにホストを追加するか、ホストにフラッシュドライブを追加することで、フラッシュ容量を拡大または縮小するアクションを推奨できます。

Nutanix ターゲットを指定するには、クラスタ外部 IP アドレスを指定します。これは、クラスタ内のアクティブな Controller VM のいずれかに常に接続する論理 IP アドレスです。このようにすると、明示的な Controller VMを指定しなくても、Nutanix ターゲットを指定できます。

注:

Controller VM はホストマシンにピン留めしたままにする必要があります。Controller VM を別のホストに移動しないでください。Nutanix クラスタは Nutanix Acropolis OS を使用して VM を管理し、Workload Optimization Manager が Controller VM を自動的にピン留めします。ただし、vCenter Server または Hyper-V を使用してホスト上の VM を管理する場合は、Controller VM をピン留めするために、グループを設定する必要があります。詳細については、[「汎用ハイパーバイザモードでの Nutanix Controller VM のピン接続」 \(91 ページ\)](#) を参照してください。

前提条件

- Nutanix クラスタでアクションを実行するためのクラスタ管理者権限を持つサービスアカウント。エンティティの検出には、少なくとも読み取りアクセス権が必要です。

クラスタの外部 IP アドレスの検索

Nutanix ターゲットを設定するには、特定の Nutanix クラスタのクラスタ外部 IP アドレスを指定します。

クラスタ外部 IP アドレスは、クラスタの Prism Element Leader に解決される論理 IP です。Prism Element Leader が失敗すると、クラスタの外部 IP アドレスは新しく選択された Prism Element Leader に解決されます。

この IP アドレスを見つけるには、クラスタの Web コンソール (Prism Element) を開き、[Cluster Details] ビューに移動します。このビューには、クラスタの外部 IP アドレスが表示されます。IP アドレスが指定されていない場合は、この時点でアドレスを指定できません。詳細については、Nutanix のマニュアルを参照してください。

操作モード

Nutanix ノードは、VM をホストするサーバです—この意味で、ノードはハイパーバイザとして機能します。ノードのクラスタは、次のハイパーバイザ テクノロジーを使用して VM をホストできます。

- Nutanix Acropolis
ソフトウェア定義型ストレージと組み込みの仮想化を組み合わせた、ネイティブの Nutanix ホスト プラットフォーム。
- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V

Workload Optimization Manager は、汎用ハイパーバイザモード (ESXi または Hyper-V) での Nutanix クラスタ管理をサポートしません。このモードでは、次の操作を実行します。

- 各 Hyper-V ホストまたは vCenter をハイパーバイザターゲットとして追加: これにより、それぞれのハイパーバイザテクノロジーの VM ワークロード制御が可能になります。
- ターゲットアドレスとして Nutanix クラスタの外部 IP アドレスを指定: これにより、ストレージ コントローラ ターゲットとしてクラスタが追加され、Workload Optimization Manager のストレージ制御が有効になります。

Controller VM のピン留め

各 Nutanix ノードは、Nutanix ソフトウェアを実行する Controller VM をホストし、ホストで実行されているハイパーバイザとすべての VM の I/O を管理します。各 Controller VM はそのホストノードにとどまる必要があります—Controller VM はそのホストにピン留めする必要があり、他のホストに移動しないでください。

Controller VM をピンニングする方法の詳細については、「[汎用ハイパーバイザ モードの Nutanix Controller VM のピン留め](#)」 ([78 ページ](#)) を参照してください。

Nutanix ターゲットの追加

注:

ここでは、Nutanix クラスタを Workload Optimization Manager にターゲットとして追加する方法について説明します。クラスタをターゲットとして追加する前に、目的の操作モードを把握しておく必要があります。スタンドアロン モードが必要な場合は、クラスタの追加後にその操作モードを有効にする必要があります。汎用ハイパーバイザ モードが必要な場合は、ターゲットとして Nutanix クラスタを追加した後に、ハイパーバイザをターゲットとして追加する必要があります。詳細については、「[ハイパーバイザターゲット](#)」 ([80 ページ](#)) を参照してください。

Nutanix ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Hyperconverged] > [Nutanix] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
Nutanix クラスタのクラスタ外部 IP アドレス。

- Port Number
クラスタのリスニングポート。
- [Secure Connection]
Workload Optimization Manager が安全な接続を使用する場合。
- [ユーザ名/パスワード (Username/Password)]
十分な権限を持つ Nutanix クラスタのアカウントのログイン情報。

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、Nutanix で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

Nutanix 名	Workload Optimization Manager エンティティ
コンテナ	ストレージ
ストレージ プール	ディスク アレイ
Nutanix クラスタ	の名前

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
VM (Nutanix VM)	移動 (ホスト)、サイズ変更 サイズ変更アクションでは、VM の電源を切り、再度電源を入れる必要があります。 注： Workload Optimization Manager は、ホストへの VMotion を自動化できますが、Nutanix Workload Optimization Manager でのストレージの移動については、推奨アクションモードのみをサポートします。	
データストア (「ストレージ」)	プロビジョニング、サイズ拡大、サイズ縮小、一時停止	[Move]
ディスク アレイ		
の名前		[Provision]

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量
	データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 <ul style="list-style-type: none"> ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>メガバイト (MB) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定
の名前	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用中のストレージ コントローラの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。ストレージ コントローラに割り当てられるストレージは、そのストレージ コントローラによって管理されるアグリゲートで使用可能なすべての物理スペースの合計です。 メガバイト (MB) 単位で測定

汎用ハイパーバイザモードでの Nutanix Controller VM のピン接続

各 Nutanix ノードは、Nutanix ソフトウェアを実行する Controller VM をホストし、ホストで実行されているハイパーバイザとすべての VM の I/O を管理します。各 Controller VM はそのホストノードにとどまる必要があります- Controller VM はそのホストにピン留めする必要があり、他のホストに移動しないでください。

汎用ハイパーバイザ モードのクラスタの場合 (vCenterまたはHyper-Vハイパーバイザを使用)、Workload Optimization Manager ポリシーを使用して、Controller VM をそれぞれのノードにピンニングする必要があります。これを行うには、Nutanix Controller VM の動的グループを作成し、このグループのすべてのメンバーの移動アクションを無効にします。

Controller VM をピンニングするには、次の手順を実行します。

1. Controller VM のグループを作成します。

Workload Optimization Manager では、VM 名に基づいてダイナミックグループを作成できます-名前が一致するすべての VM は自動的にグループに属します。Nutanix は、Control VM に次の命名規則を使用します。

`NTNX-<SerialNumber> -A-CVM: <SerialNumber>` は Controller VM のシリアル番号です。

これらの Nutanix Controller VM を自動的に含む動的グループを作成できます (グループの作成手順については、『ユーザーガイド』の「グループの作成」を参照してください)。

- 新規グループの作成

Workload Optimization Manager で、[Settings] > [Groups] に移動し、新しいグループを作成します。

- グループの種類を [Dynamic] に設定します。

- 名前で VM を照合するフィルタを追加します。

正規表現 `NTNX.*CVM` を使用するフィルタを追加します。この正規表現は Nutanix Controller VM に一致します。

必ずグループを保存してください。すべての Nutanix Controller VM が自動的にこのグループのメンバーになります。

2. このグループのすべての VM の移動を無効にします。

これを行うには、グループの自動化ポリシーを作成し、アクションを無効にします (これらのポリシーを作成する手順については、『ユーザーガイド』の「スコープ指定された自動化ポリシーの作成」を参照してください)。

- Workload Optimization Manager で、[Policy] > [Action] > [VM view] に移動します。

- 作成したグループに範囲を設定します。

[Scope] 列で、[My Groups] を展開し、作成したグループを選択します。

- このグループの移動を無効にします。

[Action Mode Settings] の [Parameter] 列で、値を [Disabled] に設定します。これにより、グローバル アクション モードが上書きされます。

- アクションモード設定を保存します。

必ず **[設定変更の適用]** をクリックしてください。



ハイパーバイザ ターゲット

ハイパーバイザとは、仮想マシン (VM) またはコンテナ、あるいはその両方を作成して実行し、これらのエンティティにコンピューティングリソースとストレージリソースを提供するサービスです。Workload Optimization Manager を環境内のハイパーバイザターゲットに接続すると、これらのリソースを可能な限り効率的に使用することによって、アプリケーションのパフォーマンスが保証されます。

ハイパーバイザターゲットに接続されると、Workload Optimization Manager は VM、コンテナ、VM またはコンテナをホストする物理マシン、物理マシンにストレージリソースを提供するデータストア、および VM にストレージリソースを提供する仮想データストアを検出します。

追加のターゲットが追加されると、Workload Optimization Manager は、物理および仮想インフラストラクチャに属するリソースを検出します。たとえば、基盤となるハードウェアを UCS および/またはストレージ ターゲットの一部として追加すると、環境の物理インフラストラクチャの可視性が向上します。仮想インフラストラクチャを拡張するために、アプリケーションサーバーまたはゲストオペレーティング プロセスのターゲットを追加できます。

Workload Optimization Manager では、環境全体がリソースの購入者と販売者のサプライチェーンとして表現され、すべてが連携してアプリケーションの需要に対応します。購入者 (VM、インスタンス、コンテナ、サービス) は、アプリケーションの実行に必要なリソースを予算内で探すことができるようになり、販売者は、リアルタイムの使用率に基づいて利用可能なリソース (CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク) の価格を設定できるようになります。それによって、Workload Optimization Manager は、環境を望ましい状態に維持します。

詳細については、『ユーザー ガイド』の「アプリケーションリソース管理」を参照してください。

サプライチェーン

各ハイパーバイザには、コンピューティングリソースとストレージリソースを提供するための物理マシン (ホスト) と 1 つ以上のデータストアが必要です。仮想マシン (VM) またはコンテナはこれらの物理リソースで実行され、VM はアプリケーションにリソースを提供します。

サプライチェーンの下部では、物理マシンがデータセンターのリソースを消費します。

環境にディスク アレイなどの SAN テクノロジーが含まれている場合、ストレージは基盤となるテクノロジーのリソースを消費します。これらのストレージターゲットを追加すると、Workload Optimization Manager は、ディスク アレイを構成するコンポーネントにサプライチェーン分析を拡張します。詳細については、[「ストレージ マネージャ ターゲット」 \(149 ページ\)](#) を参照してください。

Actions

Workload Optimization Manager は、ハイパーバイザ サプライ チェーンのために次のようなアクションを推奨します。

注:

これは、ハイパーバイザで検出されたエンティティに対する一般的なアクションのリストです。ターゲットごとの詳細なアクションについては、各ターゲットのセクションで説明します。

エンティティ タイプ	アクション
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング
物理マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理マシンの起動 ■ 物理マシンのプロビジョニング ■ 物理マシンの一時停止
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの開始 ■ ストレージのプロビジョニング ■ ストレージの一時停止 ■ 移動 (ストレージターゲットが設定されている場合のみ) ■ サイズ変更 (ストレージターゲットが設定されている場合のみ)
コンシューマ仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ コンシューマ vDC のサイズ変更 ■ コンシューマ vDC のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、ハイパーバイザ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ メガヘルツ (MHz) で測定
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延

エンティティ タイプ	コモディティ
	データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
データセンター (Data center)	<p>注：データセンターエンティティの場合、Workload Optimization Manager は、データセンターから直接リソースをモニタするのではなく、データセンター内の物理マシンからモニタします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定
プロバイダー仮想 データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの使用率。 キロバイト (KB) 単位で測定
コンシューマ仮想 データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの使用率。 キロバイト (KB) 単位で測定

Microsoft Hyper-V

ご使用の環境に少数の Hyper-V ホストがある場合は、それらを個別に Workload Optimization Manager のターゲットとして追加できます。また、Hyper-V ホストをクラスタ化されたドメインに (たとえば、フェールオーバー クラスタとして) 展開している場合には、1 つの Hyper-V ホストをターゲットとして指定すれば、Workload Optimization Manager はそのクラスタの他のメンバーを自動的に追加します。

大規模な Hyper-V 環境では、System Center Virtual Machine Manager (VMM) を使用してホストを管理するのが一般的です。VMM サーバをターゲットとして指定すると、Workload Optimization Manager は、その VMM サーバを使用して、子である Hyper-V ホストを検出し、管理します。VMM を使用する場合は、個々の Hyper-V ホストをターゲットとして追加しないでください。VMM ターゲットの追加については、[「Virtual Machine Manager ターゲットの追加」 \(119 ページ\)](#) を参照してください。

注:

VMM ターゲットを使用して Hyper-V を管理する場合でも、各 Hyper-V サーバでリモート管理を設定する必要があります。この Hyper-V のトピックには、リモート管理を設定する手順が含まれています。[「Windows リモート管理の有効化」 \(181 ページ\)](#) を参照してください。

SMB ストレージの正確な計算のため、Workload Optimization Manager には VMM ターゲットが必要です。

前提条件

- Workload Optimization Manager が Hyper-V サーバへの接続に使用できるユーザーアカウントを作成します。[「Hyper-V で サービスユーザーアカウントの作成」 \(99 ページ\)](#) を参照してください。
- 各 Hyper-V サーバでリモート管理を設定します。[「Windows リモート管理の有効化」 \(181 ページ\)](#) を参照してください。
- 各 Hyper-V ホストの時刻は、管理対象の Hyper-V 環境の残りの部分と同期している必要があります。
- Hyper-V 環境では、サーバメッセージブロック (SMB) ストレージを使用しないでください。

SMB ストレージを管理する場合、Workload Optimization Manager は VMM ターゲットを必要とします。そして、その VMM インスタンスは、Hyper-V ハイパーバイザとそれらが使用する SMB ストレージを管理する必要があります。

Hyper-V および SMB 環境を Hyper-V ターゲット経由で管理すると、SMB ストレージのデータ収集が不正になります。

Hyper-V ターゲットの追加

リモート管理を有効にしたら、Hyper-V ホストをターゲットとして追加できます。Hyper-V ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Hypervisors] > [Hyper-V] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
Hyper-V ホストの FQDN。以下の「ホスト クラスタの検出」を使用してクラスタ全体を追加する場合は、クラスタ内のいずれかの Hyper-V ホストの名前を入力します。

ホストの IP アドレスを入力することもできますが、まずホストで SPN を設定する必要があります。このフィールドでは FQDN を使用することを推奨します。

- ポート番号
リモート管理接続のポート番号。デフォルトの HTTP ポートは 5985 です。デフォルトの HTTPS ポートは 5986 です。
- セキュア接続
セキュア接続 (HTTPS) を使用するには、このオプションを選択します。必要な証明書がホストで使用できるように設定されていることを確認します。
- 完全ドメイン名
ホストが属するクラスタの完全なドメイン名。
- ホストクラスタの検出
このオプションがオンの場合、Workload Optimization Manager は、名前付きクラスタ内のすべての Hyper-V ホストを検出して追加します。各サーバで、リモート管理を許可するように設定する必要があることに注意してください。新しいサーバが自動的に設定されるように、GPO を使用して WinRM を設定すると役立つ場合があります ([「GPO による WinRM の有効化」 \(182 ページ\)](#) を参照してください)。
- ユーザ名
Workload Optimization Manager が Hyper-V ホストに接続するために使用できるユーザー アカウントのユーザー名です。上記のフィールドで [Discover Host Cluster] をオンにする場合は、そのクラスタ内のすべての Hyper-V ホストで有効なアカウントを使用します。
- パスワード
使用するアカウントのパスワード。

注:

Hyper-V ホストを Nutanix 環境で実行している場合は、Nutanix コントローラ VM のピン接続を理解する必要があります。詳細については、[「汎用ハイパーバイザモードでのコントローラ VM のピン接続」 \(88 ページ\)](#) を参照してください。

Hyper-V 仮想マシンのエクスポート

Hyper-V 環境では、すべての VM がそれぞれ一意の ID を持っていることを確認する必要があります。

Hyper-V は VM のエクスポートをサポートしているため、エクスポートされたファイルをインポートすることで、VM の正確なコピーを作成できます。Copy インポートタイプは、インポートされた VM に新しい一意の ID を作成します。お使いの環境に VM をインポートする場合は、常に Copy インポートタイプを使用する必要があります。

Workload Optimization Manager は、一意の ID を使用して VM を検出し、追跡します。環境に同じ ID を持つ複数の VM が存在している場合、検出機能はそれらを同じ VM であると見なします。その結果、VM の数は正しくなくなります。

サポートされるアクション

ハイパーバイザ サプライ チェーン内で検出された各エンティティに対して、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
仮想マシン	開始、移動、一時停止、サイズ変更 (縮小)、サイズ変更 (拡大)	終了、プロビジョニング、再設定
物理マシン	開始、一時停止	終了、プロビジョニング
ストレージ		[Provision]

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、ハイパーバイザ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>メガバイト (MB) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
データセンター (Data center)	<p>注: データセンターエンティティの場合、Workload Optimization Manager は、データセンターから直接リソースをモニタするのではなく、データセンター内の物理マシンからモニタします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定

サービス ユーザ アカウントの作成

Hyper-V ホストに接続するために Workload Optimization Manager が使用するサービス アカウントは、Active Directory ドメインのアカウントである必要があります。アカウントには、クラスタへのフルアクセス権が必要です。このようなアカウントを作成するには、PowerShell プロンプトで次のコマンドを実行します。

```
Grant-ClusterAccess <domain>\<service_account> -Full
```

また、サービス アカウントには、各ホストに対する特定のローカル アクセス権が必要です。Workload Optimization Manager に必要なアクセス権を付与する最も簡単な方法は、各 Hyper-V サーバーの Local Administrators グループに、ドメインアカウントを追加することです。

一部の企業では、サービス アカウントには完全な管理者権限を付与しないことが求められます。その場合、すべての Hyper-V ホストで制限付きサービスアカウントを作成できます。

注:

Workload Optimization Manager は、Windows 2012 Hyper-V ノードの制限付きユーザー アカウントをサポートしていません。

すべての Hyper-V ホストで制限付きサービスアカウントを作成するには、次の手順を実行します。

1. 次の各ローカル グループにサービス アカウントを追加します。
 - WinRMRemoteWMIUsers (or Remote Management Users)
 - Hyper-V Administrators
 - Performance Monitor Users

注:

これらのグループはあくまで例にすぎません。お使いの Windows Server のバージョンにこれらのグループが含まれない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. サービス アカウントに権限を付与します。

WMI 管理コンソールで、次の権限をサービスアカウントに付与します。

- アカウントの有効化
- リモートの有効化
- オペレーティングシステムとして機能する (Windows 2016 の場合)

3. サービス アカウントによるアクセスを許可するように WinRM セキュリティ記述子を設定します。

- PowerShell プロンプトで、`winrm configSDDL default` を実行します。
- [Permissions for Default] ダイアログボックスで、サービスアカウントに読み取りおよび実行アクセス権を付与します。

vCenter Server

VMware vCenter Serverは、VMware ハイパーバイザの集中管理プラットフォームを提供します。VMware 環境をWorkload Optimization Manager で管理するには、vCenter Server インスタンスをターゲットとして指定します。Workload Optimization Manager は、ターゲットが管理するインフラストラクチャを検出し、それをサプライチェーンにリンクして、アプリケーションのパフォーマンス管理を提供します。

前提条件

- ターゲット ユーザー アカウント

Workload Optimization Manager がユーザーアカウントを使用して vCenter に接続してアクションを実行できること。このアカウントの権限を設定する方法については、[「vCenter でのユーザーアカウントの作成」 \(105 ページ\)](#) を参照してください。

全体的な考慮事項

vCenter Server ターゲットを設定する前に、次の点を考慮する必要があります。

- **リンクされた vCenter :**

リンクされた vCenter の場合、各 vCenter を個別に追加して、Workload Optimization Manager が個別の API エンドポイントを介して各 vCenter と通信できるようにする必要があります。

■ Workload Optimization Manager が特定のクラスタにアクセスすることを制限する：

vCenter ターゲットを追加すると、Workload Optimization Manager は、vCenter ターゲットに接続するために使用しているターゲットアカウントに基づいて、表示できるすべての接続済みエンティティを検出します。クラスタまたはその他のエンティティを検出から除外する場合は、vSphere 管理クライアントを使用して、指定されたエンティティに対する Workload Optimization Manager アカウントのロールを No access に設定することができます。

■ 共有データストア：

同じデータストアを管理する複数の vCenter ターゲットを追加すると、データストアの参照を有効または無効にして、共有データストア上の無駄なファイルを検出できます。

– データストア参照

参照を適切に有効にするには、共有データストアを管理する各 vCenter ターゲットのターゲット設定で、[Enable Datastore Browsing] オプションをオンにする必要があります。

– データストア参照の無効化

共有データストアを介してデータストアを参照したくない場合は、共有データストアを管理する各 vCenter ターゲットのターゲット設定で、[Enable Datastore Browsing] オプションをオフにする必要があります。

[Enable Datastore Browsing] の設定が同じデータストアを管理する個別のターゲットで異なる場合、データストア参照が、アクティブなファイルと無駄なファイルについて一貫性のない結果を示す可能性があります。

■ VSAN の権限：

VSAN サポートを有効にし、ストレージプロファイルに基づいてグループを検出する場合には、Workload Optimization Manager に割り当てられているユーザーロールで Profile-driven storage view 権限が有効になっていることを確認する必要があります。この権限は組み込み readonly ロールでは無効になっています。

■ ゲストメトリック：

vCenter Server 環境で、ターゲット設定の [Enable Guest Metrics] をオンにすると、VM で実行している vCenter Server および VMware Tools のバージョンによっては、vCenter が Workload Optimization Manager に返すメトリックが不正確になる可能性があります。

このターゲットオプションは、各 VM にインストールされている VMTools を使用して、各仮想マシンから拡張メモリメトリックの収集とレポートを開始するよう、Workload Optimization Manager が VC インスタンスから要求するように指示します。このオプションを使用しない場合、Workload Optimization Manager は、各仮想マシンの「アクティブ」メモリにのみアクセスできます。この場合、VM が実際に使用しているメモリの表示が不正確になります。

正確なメトリックを得るには、ゲスト VM で vCenter Server 6.5U3 以降と VMware Tools バージョン 10.3.2 以降を使用します。vCenter Server バージョン 7.0 以降を実行している場合、ユーザーインターフェイスを介して VMware Tools を自動的に更新できます。他のバージョンの vCenter Server では、VMware Tools の展開を手動で更新する必要があります。

ゲストメトリックに必要な権限については、[「vCenter の権限」 \(106 ページ\)](#) を参照してください。

vCenter ターゲットの追加

vCenter ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Hypervisors] > [vCenter] オプションを選択し、次の情報を入力します。

■ Address

vCenter サーバの名前または IP アドレス。

■ [ユーザー名/パスワード (Username/Password)]

Workload Optimization Manager が vCenter Server への接続に使用できるユーザー アカウントのログイン情報。必要に応じて、ドメインを含めます (<domain>\<username>)。

■ データストア参照の有効化

データストア参照を有効にすると、Workload Optimization Manager は無駄なストレージを検出できます。

■ ゲストメトリックの有効化

高度なゲストメモリメトリックを収集すると、Workload Optimization Manager が仮想マシンの分析に使用する VMEM データの精度を高めることができます。ゲストメトリックを有効にするには、次のことを確認してください。

- ターゲット VM に VMware Tools がインストールされ、実行されていること
- ターゲットによって検出された VM に対して、vCenter オプション [Hypervisor VMEM for Resize] がアクティブになっていること
- ユーザーアカウントに [Performance.Modify Intervals] 実行権限があること

詳細については、『ユーザーガイド』の「Hypervisor VMEM for Resize」および「[vCenter Performance Privileges](#)」を参照してください。

vCenter のインポートされた設定

ハイパーバイザによって管理されるエンティティの検出に加えて、Workload Optimization Manager は、ホスト DRS ルール、注釈、リソースプール、DRS HA 設定などのさまざまな vSphere 設定もインポートします（「[vCenterからインポートされるその他の情報](#)」[\(107 ページ\)](#)を参照してください）。

注： Workload Optimization Manager は、現時点では Storage DRS ルールをインポートしません。

VMware vSphere 6.0では、vCenter 間で VM を移動する機能が導入されました。VMware 環境でこの機能を有効にする場合は、クロス vCenter vMotion を推奨事項に含めるように Workload Optimization Manager を設定できます。

クロス vCenter vMotion の推奨をサポートするように Workload Optimization Manager を設定するには、異なる vCenter 上のデータセンターをマージするワークロード配置ポリシーを作成し、次に別のポリシーを使用して特定のクラスタをマージする必要があります。また、マージされたクラスタは、異なるデータセンターでも同じネットワーク名を使用する必要があることに注意してください。マージポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

1. [Policy Management] タブで、[Placement Policy] を選択します。
2. `policy type` には [Merge] を選択します。
3. MERGE にはマージタイプを選択し、[Select] をクリックします。
データセンターをマージするには [データセンター (Datacenter)] を選択し、ホスト クラスタをマージするには [クラスタ (Cluster)] を選択し、ストレージについては [ストレージ クラスタ (StorageCluster)] を選択します。
4. このポリシーでマージする特定のデータセンターまたはクラスタを選択し、[Select] をクリックします。
5. [Save Policy] をクリックします。

注:

Workload Optimization Manager は、同じスイッチタイプ (VSS または VDS) を使用するクラスタ間でのみ vMotion を実行できるため、マージするすべてのクラスタで同じスイッチタイプを使用するようにしてください。Workload Optimization Manager は VSS → VDS vMotionを開始しませんが、vSphere が開始することがあります。この場合、Workload Optimization Manager はコンプライアンス違反通知を報告します。

サポートされるアクション

ハイパーバイザ サプライ チェーン内で検出されたエンティティごとに、Operations Managerは、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

注：

管理者以外のユーザーとしてクロス VC 移行を実行するには、元の vCenter と接続先の vCenter の両方で、ユーザーアカウントで次の権限が有効になっている必要があります。

- 仮想マシン：インベントリの編集、既存から作成（移動、登録、削除、登録解除のサブオプション）、新規作成
- データセンター：データセンターの再設定
- ネットワーク：ネットワークの割り当て

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
仮想マシン	開始、異動、一時停止、ストレージの移動、サイズ変更（縮小）、サイズ変更（拡大）	終了、プロビジョニング、再設定
物理マシン	開始、一時停止	終了、プロビジョニング
ストレージ		[Provision]

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、ハイパーバイザ サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ホスト	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ メガヘルツ (MHz) で測定
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバプロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
データセンター (Data center)	<p>注: データセンターエンティティの場合、Workload Optimization Manager は、データセンターから直接リソースをモニタするのではなく、データセンター内の物理マシンからモニタします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定
プロバイダー仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの使用率。 キロバイト (KB) 単位で測定
コンシューマ仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの使用率。 キロバイト (KB) 単位で測定

vCenter でのサービス ユーザ アカウントの作成

使用するサービス アカウントは、vCenter に対する特定の権限を必要とします。Workload Optimization Manager に必要なアクセス権を付与する最も簡単な方法は、完全な管理者権限を付与することです。

一部の企業では、サービス アカウントには完全な管理者権限を付与しないことが求められます。その場合、必要な Workload Optimization Manager アクティビティを有効にできるよう、次の権限を付与する制限付きサービス アカウントを作成できます。

vCenter の権限

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ すべてのエンティティタイプの読み取り専用ロール グローバル権限または特定の vCenter Server インスタンスの権限をターゲットユーザーまたはユーザーグループに割り当てます。
推奨措置:	<ul style="list-style-type: none"> ■ すべてのエンティティタイプの読み取り専用ロール グローバル権限または特定の vCenter Server インスタンスの権限をターゲットユーザーまたはユーザーグループに割り当てます。
無駄なストレージのレポート	<ul style="list-style-type: none"> ■ データストア > データストアの参照
VM 移動の実行	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Resources] > [Assign VM to Resource Pool] ■ [Resources] > [Migrate Powered Off VMs] ■ [Resources] > [Migrate Powered On VMs] ■ [Resources] > [Modify Resource Pool] ■ [Resources] > [Query Vmotion]
VM ストレージの移動の実行	<ul style="list-style-type: none"> ■ [データストア (Datastore)] > [スペースの割り当て (Allocate Space)] ■ データストア > データストアの参照 ■ [Resources] > [Assign VM to Resource Pool] ■ [Resources] > [Migrate] ■ [Resources] > [Modify Resource Pool] ■ [Resources] > [Move Resource Pool] ■ [Resources] > [Query VMotion] ■ [Virtual Machine] > [Change Configuration] > [Change resource] ■ [Virtual Machine] > [Change Configuration] > [Change Swapfile placement]
VM サイズ変更の実行	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Virtual Machine] > [Change Configuration] > [Change CPU count] ■ [Virtual Machine] > [Change Configuration] > [Change Memory] ■ [Virtual Machine] > [Change Configuration] > [Change resource] ■ [仮想マシン (Virtual Machine)] > [連携動作 (Interaction)] > [リセット (Reset)] ■ [仮想マシン (Virtual Machine)] > [連携動作 (Interaction)] > [電源オフ (Power Off)] ■ [仮想マシン (Virtual Machine)] > [連携動作 (Interaction)] > [電源オン (Power On)]
タグの検出	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Global] > [Global tag] ターゲットサーバーのポート 10443 と 7443 も開く必要があります。
ゲストメトリック	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Performance] > [Modify Intervals]

vCenter からインポートされるその他の情報

vSphere ハイパーバイザによって管理されるエンティティとそのリソースの検出に加えて、Workload Optimization Manager は次のことを行います。

- DRS が有効になっている場合、vSphere ホスト DRS ルールをインポートし、[Policy] > [Workload Placement] ビュー ([Imported Placement Policies] の下) に表示します。インポートされたルールはデフォルトで有効になっていますが、Workload Optimization Manager で無効にすることができます。

注:

vCenter 環境では、DRS がハイパーバイザで無効になっている場合、Workload Optimization Manager は DRS ルールをインポートしません。さらに、Workload Optimization Manager が有効な DRS ルールをインポートし、その後で誰かがその DRS ルールを無効にした場合は、そのルールが無効になったことを Workload Optimization Manager が検出し、インポートされた配置ポリシーを削除します。

- カスタム注釈があればインポートして、[Inventory] > [Groups] ツリー ビューの [VC Annotations] に、関連するグループを表示します。サービスアカウントは [Global] > [Global tag] 権限を有効にする必要があり、ターゲットサーバーはポート 10443 と 7443 を開く必要があります。
- vCenter Server バージョン 5.5 以降の場合、仮想マシンのストレージプロファイルを検出し、スコープを設定できる任意の場所にグループとして表示します。グループは **[VCストレージプロファイル (VC Storage Profiles)]** の下に表示されます。これらの検出されたストレージ プロファイルは、他のグループと同じように使用できます。たとえば、ダッシュボードのスコープを設定したり、特定のアクション ポリシーのスコープを設定したりできます。
- リソースプールを検出し、それらをインベントリツリーのフォルダ、およびサプライチェーンナビゲータのコンポーネントとして表示します。クラウド制御モジュールのライセンスがある場合、Workload Optimization Manager は、リソース プールを仮想データセンター (VDC) として管理し、サイズ変更アクションを推奨できます。ルート リソース プールはサプライチェーンではプロバイダー VDC として表示されますが、子リソース プールはコンシューマ VDC として表示されます。
- vSphere HA クラスタ設定をインポートし、CPU およびメモリ使用率の制約に変換します。これらは、[Policy] > [Analysis] > [Host] ビューの [Folders] の下に、クラスタレベルのオーバーライドとして表示されます。



Orchestrator ターゲット

Workload Optimization Manager は、ActionScript と ServiceNow オーケストレータターゲットをサポートします。

オーケストレータターゲットを使用すると、Workload Optimization Manager のアクションをオーケストレータのアプリケーション管理プロセスと統合できます。たとえば、Workload Optimization Manager を変更要求システムに渡して承認することができ、システムはアクションを Workload Optimization Manager に戻して実行することができます。

注：

Workload Optimization Manager は、リモートサーバーを使用して ActionScript のオーケストレーションを実行します。プロセスをリモートで管理するということは、Workload Optimization Manager サーバーにカスタムコードをインストールしないことを意味します。これにより、その時点で関連するセキュリティリスクが排除されます。ただし、アクション スクリプト サーバーのセキュリティを維持し、カスタムコードの整合性を確保する責任はユーザーにあります。

ActionScript サーバー

サーバーのリソース要件

リモートサーバーは、VM またはコンテナとすることができます。サーバーに設定するキャパシティは、サーバーで実行するプロセスに完全に依存します。Workload Optimization Manager は、サーバーに特別なリソース要件を課しません。

コマンド実行の設定

スクリプトの実行をサポートするには、スクリプトの実行に必要なソフトウェアをインストールする必要があります。これには、スクリプトが呼び出すライブラリ、言語プロセッサ、またはその他のプロセスが含まれます。

Workload Optimization Manager は、サーバー上のコマンドとしてスクリプトを呼び出します。サーバーは、コマンド実行と SFTP 操作をサポートするように設定した SSH サービスを実行する必要があります。現時点で、シスコは OpenSSH sshd デーモンを使用してアクションスクリプトをテストしています。

SSH の標準ポートは 22 です。別のポートを設定して、サーバーを ActionScript ターゲットとして設定する管理者に提供できます。

アクションスクリプトは、リモートサーバーに展開した任意のプロセスを呼び出すことができることに注意してください。スクリプト自体を実行する必要はありません。ただし、コマンドラインからプロセスを呼び出せることが必要です。スクリプトマニフェストは、各スクリプトのコマンドラインの呼び出しを構築するために必要な詳細情報を Workload Optimization Manager に提供します。

ActionScript ユーザーアカウントの設定

サーバーでスクリプトを実行するには、コマンドラインからのスクリプトの実行が許可されているユーザーアカウントを使用して、Workload Optimization Manager がログオンします。ActionScript ターゲットを設定するときに、ユーザーの資格情報を提供します。このやり取りをサポートするには、ユーザーアカウントが次の要件を満たしている必要があります。

- 公開キー (3Public Key)

ユーザーは、`.ssh/authorized_keys` ファイルに公開キーを持っている必要があります。ActionScript ターゲットを設定するときに、これをターゲットのプライベートトークンとして提供します。

注：

ActionScript ターゲットを検証するには、`authorized_keys` ファイルのアクセス許可を 600 に設定する必要があります。

- `.ssh` ディレクトリのセキュリティ

ActionScript ユーザーは、アクセスが許可されている唯一のユーザーである必要があります。ファイルのアクセス許可を 700 に設定する必要があります。

- サポートされているシェル

ActionScript ユーザーシェルは、Bourne シェル(通常は `/bin/sh` にあります)または Bourne-Again シェル(通常は `/bin/bash` にあります) のいずれかです。Workload Optimization Manager は、スクリプトを呼び出すときにパラメータを渡します。現時点では、これらのシェルを介したスクリプトの実行のみがサポートされています。

ActionScript タイムアウトの処理

Workload Optimization Manager は、スクリプトの実行を 30 分に制限します。スクリプトがこの制限を超えると、Workload Optimization Manager は SIGTERM を送信してプロセスの実行を終了します。

Workload Optimization Manager は、プロセスを終了する他の試みを行わないことに注意してください。たとえば、SIGTERM をトラップして実行を継続するスクリプトを実装できます。プロセスは、できるだけ早い安全なタイミングで終了します。ただし、プロセスが終了しない場合は、Workload Optimization Manager の外部でプロセスを終了する何らかの方法を実装する必要があります。暴走したプロセスは、その実行スレッドを使用し続けることに注意してください。これにより、プールにスレッドがなくなった場合、他のプロセス (アクションスクリプトまたはプライマリプロセス) がブロックされる可能性があります。

秘密キー文字列の取得

秘密キーを文字列として渡すには、JSON 形式では必要な改行が保持されないため、`\n` 文字を使用して改行を適切に挿入する必要があります。これらの行を `*nix` システムに挿入する 1 つの方法として、`awk` コマンドがあります。このコマンドは、`awk 'ORS=""\n" path/to/keyfile > path/to/modified/ keyfile` 形式に従う必要があります。たとえば、`awk 'ORS=""\n" ~/.ssh/id_rsa > /tmp/privkey.txt` などです。その後、ファイルで `cat` または `vi/vim` を実行してテキストをコピーし、API 呼び出しに挿入できます。

変更前の秘密キーファイルの例：

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIJKQIBAAKCAgEAxeKUK6WLFmf8seI2KztL4DoKKw0d6AG/39SH6or5SiNbAGkM
Umv8ABA0aCQqMF01j9V3kzGn71DIWWTxLOMBH06I01dvd9XYFVRJotGjpxus+xmV
GbeXxJsdHfXrbtMeLnpkwGC7gIu6W2o5Ez6YuLDKf+CeFZhGMOtVLiB2Nwtzn33D
KBh96tIom9EqKseovtQAj5VYDwPeuTaWX1RGMT11tsNGyezEc4Z2sppT4VFVhsUV
```

```
L+voDZzrtMfFiHUIgJPH4pK9c/iPj0um7YzmyMyARfTyCsUg7iUZH4N1NLpikXVy
xKiRo6Quu7SZ4kcvr3ZF3970CON0hHzC3mFsvZvRFgYKzgc8/BcZ8ZzEUFfQbQY4
dejCU+jo86dYFL2Q8RfF2zsJenG0WbVRLtLGkc7RbMdBGjtt5roV5VAp+TyR9Hdd
Dc5FYvt4fAAMJtcmTIZdEAPsbVzDhkSajxRhOXvezJn+2Ddr34/9ZvFE7nJNgP/8
KOGJ5H1dgG5mc7H+Ly3x5dXzPhcVNSUdNGgKnEvzFgMJaGBYAg5AZc5HomiIwFKs
KSE/m8dSRoHrHmenGGmk1IMUnvCC1mKkbUEJ2V6R17x8zmM4DYNRSTwcSL
SZ7U/yDuwpHwzeozNeoeKGeC23+jgyzr9/mzgmPF08q5F+wVg/7n1DRSxsCAwEA
AQKCAgBPHMPbt25AM6gCEfcoF3/BOFMCXS8cpz5npRdlnIQHsNTb+CN1/Df2aoQZ
MoQva8RTKbuxfEOweLJwktuc33B+bK51F+q31SXrdvwtfPSZhYFqXeJnXOupXjh
loS2f07vE/2dr86mmLY7f98ro3X5OKzsrQdmiMdfHWajl1TLdJdgJy5TpF8K91RG
3zuleMcs66MBxGo9LoXntDwwBog9e8Rk+fMeHwt46EQiKXLPfNPdmoNa8kyGzLqr
PsbpRCjPrRX3rkTRzYjPeCZXiGJn2uJZmCpCxbhTrGZmLVofC+WCCeFeg2M0cHh
R1XSUjVtR7KtyvvzZcQah6p8r6SCASQFeVbb13FJVkBd0J8Hzk5e4N5Qk3bv9V4W
F7CC8dRV66kAkf68ytLGXkQAsgo5RPBDYSp8E2JDLF4m+9w6aouPlg//QxG5+XA
wgGJseTipiHbiAlcIGsCpc5QCqab2SNddaDtIIPnp2Zmo5E1OjutGeUAE3k+cnJ1
JIFCkRL0vsPk0xODSxbV2PmaUjMT65ue7uBkDqCtgHiSBXTk6DiWBjduDnoZlAmC
I8M4o42mSPs2uoKcngJ2fboY5iSsXLQ8VT5Tix8fk7VzBFmOvchBUSFlyx6o3/01
0SV3Qrqz7tb1Xx+axQapIUEVbLV140kOjepvxF3HVELXRQd2eQKCAQEAE8EzXro5j
N/VgDQJ9pGphUyQ9mNBC1c1jviAHHskh8gwa4BxbBlzZ+aUuoIx0/mAYK0rihN+
QJLl84c9tA62Au6Tq+Ct60ad4SwxQ5m9mQZjQ888T3dRssmY+f+5kYBzmaPHv18I
Sohh2tHqNh68T1KmLbCABahc0ppqJTjP0oI0kR7XUk5gEeDNNb65oDotuNytiVd4
cNEq/cO8rqk2rTupLlJhVzkzP9lgVXL/SBw/HBjpMyJ3DMrcPXH84JeMshJay/OnW
eY3Y+hsghw37zRxeUtn5to0wVYayAmEhyXVing7EVV5wsyUaJQE25ZZWLjjiBHP
ZpLsSRc++uugnwKCAQEAE0tBSQRdOH+O6Ydu9Tno1IUeilTQ8+VGx3esFlKtiDTW
cSEZsfzKbf/GQgHKbxLVXjCLhbfPbCvCcojbmGSmtWRWxlySYPSW4tBiYJSk6Fo8
J2hEYW3HQzyj23RjXIGHCUqY5wNWj1brU4CRxHtMyV1eYJWGMtABfDm8VoBghu9g
FAyPkJs4WZUKUI7Sbg2vcJyLLP4XETPlfACMptLrPs8RCyUjJAJYxpSdaSjLC7r9
9gBusQ0lIGpClrx+/86NYhdKDWmnd0lyjXNvMVwPIpoSVblXTZK7xRBgcNTsd2eh
h1HLuhLXZ76SplvtNH6MQP46WoblounEx7ONnsddpQKCAQEAl1VD339DQktLo+7/
0CHPFZHMjueSwaHEtMQzyLORrsbBYXGMTqh0kM0aqM1V1mNpvVFYt2z5pHEIaibL
w4mHk0/pqVndtgwjka9R1aEQeeg3SKysd5jOtzCXkQ0mIIC5G2X5KHUtOQWSepHX
XPRnND1c2c3fMqysNnDiklatDgIx5GrklZXwnKGth+2ZNipCHmw/IQxy8fWvae8n
oYZurW9Ugv5YhaUqT0jeDP9PP1s0QvrHN/13eQnM2szicPDC6XRdK7cKxRrfWJ3P
kobHfHh8iLuYblFc0sGRW7EZk04MvNhmxxlYXoGOY01FBNz1+45jEmOe0g7Fypz
021NswKCAQAHx/6xTxvs4PByeDhFPuz0IzG8Y2MPDZBuPmGQtV6IX4LmzBT140xg
YQd9WjmRnfl1YK6yKs/0o/fiAZ8LLPjPVEC4Pxxkz03TJQJuaCsBniJaqAvd2ARyAK
wEtAB2y/dprZj/JS3JGUwSp24hd/UpnD+PlJ0VsVfqiK4EquWrC1alJ+ivQln0UW
MWYUvyDPRRwLqQUodpblYKgAyrhmU/Sw7c2wPp+sbZW/Rq8Euae8+Br1oJB1YjAP
ITzx+WUqpgIb88Yc9qBiy8g5pmAdT0uTuGIi3eN2Dot1u6QDpihQQ/f3WbKOXLGS
t6EMGOqJfH5Ky9d1jFmd70j/IgaBLNstAoIBAQCkqJNuH7FSta/KQ5fJzFrD/Mil
Q6yfB9D92UEabBlEt22Zr7Ry5WAv4DRcYwV1HrBJQBOw4Gc5WZcEnE1HvhkX519w
hccp1P+tyRf+h6ppYqdl/Yaw2vEMTR1gvvtV8+2aMYTNRQJutJJIsklvWvX42IhQ
xqKM9xqmKGEsw+6e7UheaXY8afkjf20/euGgzTuEPoy+IA8vKrSAnLLWm4xDYjMV
i9PFbuSyRV6tJqQZxZ58ds2ykL5YpTLM+ZFYzmhAqSJWULpsKAXxE2fnmniXOYVF
E4VxEPsgNYH1k2eqtGRQwYR0ML/fihHbJl1QnMr6o7/tK1jx+3PCZeRaVR4/
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

上記のコマンドを実行した後の同じ秘密キー :

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n
MIiJKQIBAAKCAgEAXeKuk6WLFmF8seI2KztL4DoKKw0d6AG/39SH6or5SiNBAGkM\n
Umv8ABA0aCQQMF01j9V3kzGn71DIWWTxLOMBH06I01dvd9XYFVRJotGjpxus+xmV\n
GbeXxJsDhFhXrbtMeLnpkwGC7gIu6W2o5Ez6YuLDKf+CeFZhGMotVLiB2Nwtzn33D\n
KBh96tIom9EqKseovtQaj5VYDwPeuTaWX1RGMTl1tsNGyezEc4Z2sppT4VFVhsUV\n
L+voDZzrtMfFiHUIgJPH4pK9c/iPj0um7YzmyMyARfTyCsUg7iUZH4N1NLpikXVy\n
xKiRo6Quu7SZ4kcvr3ZF3970CON0hHzC3mFsvZvRFgYKzgc8/BcZ8ZzEUFfQbQY4\n
```

```

dejCU+j086dYFL2Q8RfF2zsJenG0WbVRLtLGkc7RbMdBGjtt5roV5VAp+TyR9Hdd\n
Dc5FYvt4fAAMJtcmTIZdEAPSBVzDhkSajxRhOXvezJn+2Ddr34/9ZvFE7nJNgP/8\n
KOGJ5H1dgG5mc7H+Ly3x5dXzPhcVNSUdNgGknEvzFgMJaGByAg5AZc5H0miIwFKs\n
KSE/m8dsR0rHmenGmk1IMUnvCC1mKkbUEJ2V6R17x8zmM4DYNRSTwCSL\n
SZ7U/yDuwpHwzeozNeoekGKeC23+jgyzr9/mzgmPF08q5F+wVg/7n1DRSXsCAwEA\n
AQKCAgBPHMPbt25AM6gCEfcoF3/BOFMCXS8cpz5npRdlnIQHsNTb+CN1/Df2aoQZ\n
MoQva8RTKbuxfEOwELJwktuc33B+bK51F+q31SXrdvwtfPSZhYYFqXeJnXOupXjh\n
loS2f07vE/2dr86mmLY7f98ro3X5OKzsrQdmiMdfHWajl1TLdJdgy5TpF8K91RG\n
3zuleMcs66MBxGo9LoXntDwwBog9e8Rk+fMeHWt46EQiKXLPfNPdmoNa8kyGzLqr\n
PsbpRCjPrRX3rkTRzYjPeCZXiGJn2uJZmCpCxbhTrGZmLVoFC+WCceFeg2M0cHh\n
R1XSUjVtR7KtyvzvZcQah6p8r6SCASQFeVbb13FJVkBd0J8Hzk5e4N5Qk3bv9V4W\n
F7CC8dRV66kAkf68ytLGXkQASgo5RPBDYSp8E2JDLF4m+9w6aouPlg//QxG5+XA\n
wqGJseTipiHbiALcIGsCpc5QCqab2SNddaDtIIPnp2Zmo5E1OjutGeUAE3k+cnJ1\n
JIFCKRL0vsPk0xODSxbV2PmaUjMT65ue7uBkDqCtgHiSBXTk6DiWBjduDnoZlAmC\n
I8M4o42mSPs2uoKcngJ2fboY5iSsXLQ8VT5Tix8fk7VzBFmOvchBUSFlyx6o3/01\n
0SV3Qrqz7tb1Xx+axQapIUEVbLV140kOjepvxF3HVELXRQd2eQKCAQEAE8EzXro5j\n
N/VgDQJ9pGphwUyQ9mNBC1c1jviAHHskh8gwa4BxbLzZ+auUoIx0/mAYK0rihN+\n
QJLI84c9tA62Au6Tq+CT60ad4SwxQ5m9mQZjq888T3dRssmY+f+5kyBzmaPHv18I\n
Sohh2tHqNh68T1KmLbCABahc0ppqJtJpOoi0kR7XUk5gEeDNNb65oDotuNytiVd4\n
cNEq/co8rqk2rTupLJhVKh9P9lgVXL/SBw/HBjpMyJ3DMrcPXH84JemshJay/OnW\n
eY3Y+hsghw37zRxeUtn5to0wVYayAmEhyXVing7EVV5wsyUaJQE25ZZWLjjiBHP\n
ZpLsSRc++uugnwKCAQEAE0tBSQRdOH+O6Ydu9Tno1IUeilTQ8+VGx3esFlKtiDTW\n
cSEZSfzKbf/GQgHKbxLVXjCLhbfPbCvCcojbmGSmtWRWxlySYPSW4tBiYJSk6Fo8\n
J2hEYW3HQzyj23RjXIGHCUqY5wNWj1brU4CRxHtMyV1eYJWGMtaBfDm8VoBghu9g\n
FAyPkJs4WZUKUI7Sbg2vcJyLLP4XETPlfACMptLrPs8RCyUjJAJYxpSdaSjLC7r9\n
9gBusQ01IGpC1rx+/86NYhdKDWmnd0lyjXNvMVwPIpoSVb1XTZK7xRBgcNTsd2eh\n
h1HLuhLXZ76SplvtNH6MQP46WoblounEx7ONnsddpQKCAQEAl1VD339DQktLo+7/\n
0CHPFZHMjueSwaHETMQzyLORrsbBYXGMTqh0kM0aqM1V1mNpvVFYt2z5pHEIaibL\n
w4mHko/pqVnDtgwjka9R1aEQeqg3SKysd5jOtzCXkQ0mIIC5G2X5KHUtoQWSepHX\n
XPRnND1c2c3fMqysNnDiklatDgIx5GrklZXwnKGth+2ZNipCHmw/IQxy8fWvae8n\n
oYzurW9Ugv5YhaUqTojeDP9PP1s0QvrHN/13eQnM2szicPDC6XRdK7cKxRrfWJ3P\n
kobHfHh8iLuYblFc0sGRW7EzK04MvNhmxxlYXoGOY01FBNz1+45jEmOe0g7Fypz\n
021NswKCAQAHx/6xTXvs4PByeDhFPuz0IzG8Y2MPDZBuPmGQtV6IX4LmzBT140xg\n
YQd9WjmRnfl1YK6yKs/Oo/fiAZ8LLPjPVEC4Pxxkz03TJQjuaCsBniJaQAvd2ARYAK\n
wEtAB2y/dprZj/JS3JGuWsp24hd/UpnD+PlJ0VsVfqiK4EquWRc1alJ+ivQln0UW\n
MWYUvyDPRRwLqQuODpblYKgAyrhmU/Sw7c2wPp+sbZW/Rq8Euae8+Br1oJB1YjAP\n
ITzx+WUqpgIb88Yc9qBiy8g5pmAdT0uTuGIi3eN2Dotlu6QDpihQQ/f3WbKoxLGS\n
t6EMGOqJfH5Ky9d1jfmD70j/IgaBLNstAoIBAQCkqJNuH7FSta/KQ5fJzFrD/Mil\n
Q6yfb9D92UEabBlEt22Zr7Ry5WAv4DRcYwV1HrBJQBoW4Gc5WZcEnE1HvhkX519w\n
hccp1P+tyRf+h6ppYqdl/YaW2vEMTR1gvvtV8+2aMYTNRQJuTjJIsklvWvX42IhQ\n
xqKM9xqmKGEsw+6e7UheaXY8afkjf20/euGgzTuEPoy+IA8vKrsAnLLWm4xDYjMV\n
i9PFbuSyRv6tJqQZx58ds2ykL5YpTLM+ZFYzMHAgSJWULpsKAxxE2fnmniXOYVF\n
E4VxEPsgNYH1k2eqtGRQwYROML/fihHbJl1QnMr6o7/tK1jx+3PCZeRaVR4/\n
-----END RSA PRIVATE KEY-----\n

```

Workload Optimization Manager への ActionScript ターゲットの追加

注: 現時点では、API を使用して ActionScript ターゲットを追加する必要があります。選択肢として ActionScript ターゲットが UI に表示されますが、使用しないでください。Workload Optimization Manager API と、それを使用してターゲットを追加する方法について詳しくは、Workload Optimization Manager API ガイドを参照してください。

このターゲットの TargetApilnputDTO には、次のパラメータがあります。

nameOrAddress

スクリプト実行サーバーの IP または FQDN。

port

スクリプト実行サーバーへの接続に使用するポート。

userid

スクリプト実行サーバーへの接続に使用するユーザー名。

privateKeyString

スクリプト実行サーバーへの接続に使用される、ユーザーに対応する SSH プライベートトークンへのパス。

manifestPath

スクリプト実行サーバー上の ActionScript マニフェストファイルへのパス。

POST <https://10.10.10.10/api/v3/targets> リクエストを使用して、このターゲットを追加します。構築された TargetApilnputDTO をリクエストの本文として送信します。

入力例 :

```
{
  "category": "Orchestrator",
  "inputFields": [
    {
      "name": "nameOrAddress",
      "value": "10.10.10.10"
    },
    {
      "name": "port",
      "value": "22"
    },
    {
      "name": "userid",
      "value": "shepp"
    },
    {
      "name": "privateKeyString",
      "value": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMIIEKQIBAAKCAgEAxeKUK6WLFMf8seI2KztL4DoKKw0d6AG/39SH6or5S
iNbAGkM\nUmv8ABA0aCQqMF01j9V3kzGn71DIWWTxLOMBH06I01dvd9XYPVRJotGjpxus+xmV\nnGbeXxJsdHfXrbtMeLnpkwG
C7gIu6W2o5Ez6YuLDFk+CeFZhGMotVLib2Nwtzn33D\nKBh96tIom9EqKseovtQAj5VYDwPeuTaWX1RGMt11tsNGyezEc4Z2sppT4VfV
hsUV\nL+voDZzrtMfFiHUIgJPH4pK9c/iPj0um7YzmyMyARftyCsUg7iUZH4N1NLpkXVy\nnxKiro6Quu7S24kcvr3ZF3970CON0hHz
C3mFsvZrVfGkZgc8/BcZ8ZzEUFfqbqY4\ndeJCU+jo86dYFL2Q8RfF2zsjenG0WbVRLtLGkc7RbMdBGjtt5roV5VAp+TyR9Hdd\nDc5F
Yvt4fAAMJtcmTiZdEAPsbVzDhkSajxRhOXvezJn+2Ddr34/9ZvFE7nJNgP/8\nKOGJ5H1dgG5mc7H+Ly3x5dXzPhcVNSUdNgKnEzv
FgMJaGByAg5AZc5H0miIwFKs\nKSE/m8dSRoHrHmenGGm5TtA4lu1IMUnvCC1mKkbUEJ2V6R17x8zmM4DYNRSTwcSL\nnSZ7U/yDuwp
HwzeozNeoekGKeC23+jgyzr9/mzgmPF08q5F+wVg/7n1DRSxSCAwEA\nAQKCAgBPHMPbt25AM6gCEfcoF3/BOFMCXS8cpz5npRdlNI
QHsNTb+CN1/Df2aoQZ\nmOQva8RTKbuxfEOwELJwktuc33B+bK51F+q31SxrdvwtfPSZhYfQXejnXOupXjh\nnloS2f07vE/2dr86m
mLY7f98ro3X50KzsrQdmiMdfHWajl1TLdJdgJy5TpF8K91RG\nn3zuleMcs66MBxGo9LoXntDwwBog9e8Rk+fMeHwt46EQiKXLPfNPdmo
Na8kyGzLqr\nPsbpRcjPrRX3rkTrZyJPeCZXiGJn2uJzMcPcxgbhTrGZmLVofc+WcCefeg2M0cHh\nnR1XSUjVtR7KtyvzvZcQah6p8r6S
CASQFeVbb13FJVkBd0J8Hzk5e4N5Qk3bv9V4W\nf7CC8dRV66cAkf68ytLGXkQAsgo5RBPBdYSp8E2JDLF4m+9w6aouPlg//QxG5+XA\n
wqGJseTipiHbiAlcIGsCpc5QCqab2SNddaDtIIPnp2Zmo5E10jutGeUAE3k+cnJ1\nnJIFCKRL0vsPk0xODSXBV2PmaUjMT65ue7uBk
DqCtgHiSBXtk6DiWBjduDnoZ1Amc\nnI8M4o42mSPs2uoKcngJ2fboY5iSsXLQ8VT5Tix8fk7VzBFmOvchBUSFlyx6o3/0l\nn0SV3Qrq
z7tb1Xx+axQapIUEVbLV140kOjepvxF3HVELXRQd2eQKCAQEAEzXro5j\nn/VgDQJ9pGphwUyQ9mNBC1c1jviAHHskh8gwa4BxbBL
zZ+aUuoIx0/mAYK0rihN+\nqQLI84c9tA62Au6Tq+CT60ad4SwxQ5m9mQZjQ888T3dRssmY+f+5kYBzmaPHv18I\nnSohh2tHqNh68T1K
mLbCABahc0ppqJTjP00i0kR7XUk5gEeDNNb65oD0tuNytivd4\ncNEq/c08rqq2rTupLLjhVKzP9lgVXL/SBw/HBjPMyJ3DMrcPXH84J
eMshJay/OnW\nneY3Y+hsghw37zRxeuUtn5to0wVYayAmEhyXVing7Evv5wsyUaJQE25ZWLjjiBHP\nnZpLsRrc++uugnkCAQEA0t
```



```

BSQRdDOH+O6Ydu9Tno1IUeilTQ8+VGx3esF1KtiDTW\ncSEZSfZKbf/GQgHKbxLVXjCLhbfPbCvCcojbmGSmtWRWxlySYPSW4tBiYJ
Sk6Fo8\nJ2hEYW3HQzyj23RjXlGhCUqY5wNWj1brU4CRxHtMyV1eYJWGMtAbfDm8VoBghu9g\nFAyPkJs4WZUkUI7Sbg2vcJyLLP4XET
PlfACMptLrPs8RCyUjJAJYxpSdaSjLc7r9\n9gBusQO1IGpClrx+/86NYhdKDWmnd01yjXNvMVwPIpoSVblXTZK7xRBgcNTsd2eh\nnh1H
LuhLXZ76Sp1vtNH6MQP46WoblounEx7ONnsddpQKCAQEAl1VD339DQktLo+7/\n0CHPFZHMjueSwaHEtMQzyLORrsbBYXGMTqh0kM0a
qm1V1mNpvVFYT2z5pHEIaibL\nw4mHkO/pqVnDtGwjka9R1aEQeeg3SKysd5jOtzCXkQ0mIIC5G2X5KHUtOQWsePHX\nXPRnND1c2c3f
MqysNnDiklatDgIx5Grk1ZXwnKGth+2ZNipCHmw/IQxy8fWvae8n\noYZurW9Ugv5YhaUqTOjeDP9PP1s0QvrHN/13eQnM2szicPDC6X
RdK7cKxRrFWJ3P\nkobHfHh8iLuYb1Fc0sGRW7EZk04MvNhmxx1YXoGOY01FBNz1+45jEmOe0g7Fypz\nn021NswKCAQAHx/6xTXvs4P
ByeDhFPuz0IzG8Y2MPDZBuPmGQtV6IX4LmzBT14Oxg\nYQd9Wjmrnf1YK6yKs/0o/fiAZ8LLPjPVEC4Pxxz03TJQjuaCsBniJaqAvd2A
RyAK\nwEtAB2y/dprZj/JS3JGuWsP24hd/UpnD+PlJ0VsVfqiK4EquWrClalJ+ivQln0UW\nmWYUvyDPRRwLqQuODpblYKGAyrhmU/
Sw7c2wPp+sbZW/Rq8Euae8+Br1oJB1YjAP\nITzx+WUqpgIb88Yc9gBiy8g5pmAdT0uTuGIi3eN2Dot1u6QDpihQQ/f3WbK0XLGs\nt6E
MGOqJfH5Ky9d1jfmD70j/IgaBLNstAoIBAQCkqJNuH7FSta/KQ5fJzFrD/Mil\nnQ6yfb9D92UEab1Et22Zr7Ry5WAv4DRcYwV1HrBJ
QBOW4Gc5WZcEnElHvhkX519w\nnhccp1P+tyRf+h6ppYqdl/YaW2vEMTR1gvvtV8+2aMYTNRQJuTjJIsklvWvX42IhQ\nnxqKM9xqmKGEsW
+6e7UheaXY8afkjf20/euGgzTuEPoy+IA8vKrSAnLLWm4xDYjMV\nni9PFbuSyRV6tJqQZxZ58ds2ykL5YpTLM+ZFYZmhAqSJWULpsKAXX
E2fnmniXOYVF\nE4VxEPsgNYH1k2eqtGRQwYR0ML/fihHbJi1QnMr6o7/tKlJx+3PCZeRaVR4/\n-----END RSA PRIVATE KEY-----
\n"
    },
    {
        "name": "manifestPath",
        "value": "/home/shepp/action-script/manifest.json"
    }
    ],
    "type": "ActionScript"
}
    
```

API は、成功すると ActionScript ターゲットの TargetApiDTO を返し、失敗するとエラーメッセージを返します。

応答例 :

```

{
  "uuid": "73356329749216",
  "displayName": "10.10.10.10-/home/shepp/action-script/manifest.json",
  "category": "Orchestrator",
  "inputFields": [
    {
      "displayName": "Name or Address",
      "name": "nameOrAddress",
      "value": "10.10.10.10",
      "isMandatory": true,
      "isSecret": false,
      "isTargetDisplayName": false,
      "valueType": "STRING",
      "description": "IP or FQDNS for the Script Execution Server",
      "verificationRegex": ".*"
    },
    {
      "displayName": "Port",
      "name": "port",
      "value": "22",
      "defaultValue": "22",
      "isMandatory": false,
      "isSecret": false,
      "isTargetDisplayName": false,
      "valueType": "STRING",
    }
  ]
}
    
```

```

    "description": "Port to use for the Script Execution Server",
    "verificationRegex": ".*"
  },
  {
    "displayName": "User ID",
    "name": "userid",
    "value": "shepp",
    "isMandatory": true,
    "isSecret": false,
    "isTargetDisplayName": false,
    "valueType": "STRING",
    "description": "Userid to use to execute command on the Script Execution Server",
    "verificationRegex": ".*"
  },
  {
    "displayName": "Private Token",
    "name": "privateKeyString",
    "isMandatory": true,
    "isSecret": true,
    "isTargetDisplayName": false,
    "valueType": "STRING",
    "description": "SSH Private Token corresponding to the Userid",
    "verificationRegex": ".*"
  },
  {
    "displayName": "Script Path",
    "name": "manifestPath",
    "value": "/home/shepp/action-script/manifest.json",
    "isMandatory": true,
    "isSecret": false,
    "isTargetDisplayName": false,
    "valueType": "STRING",
    "description": "File Path to the ActionScript manifest file on the Execution Server",
    "verificationRegex": ".*"
  },
  {
    "displayName": "Public Host Key",
    "name": "hostKey",
    "isMandatory": false,
    "isSecret": false,
    "isTargetDisplayName": false,
    "valueType": "STRING",
    "description": "Public key presented by the SSH server for host authentication; if not provided, the
presented key will be accepted and integrated into the target definition for future operations",
    "verificationRegex": ".*"
  }
],
"lastValidated": "2020-07-28T20:46:22Z",
"status": "Validated",
"type": "ActionScript",
"readonly": false
}

```

Response headers

```
cache-control: no-cache, no-store, max-age=
```

成功の応答を受信したら、ターゲットが検証済みで使用できる状態です。

ServiceNow

ServiceNow インスタンス内の Workload Optimization Manager のアクションをログに記録し、ServiceNow ワークフロー内で承認を得るためにアクションを送信する Workload Optimization Manager ポリシーを設定することができます。

オーケストレーションの詳細については、『ユーザーガイド』の「アクションのオーケストレーション」を参照してください。

注：

上記のセクションで説明したようなアクションのオーケストレーション ポリシーを作成する場合、ポリシーのスコープは ServiceNow ターゲットのスコープと一致する必要があります。

前提条件

- `web_service_admin` ロール、およびインストール中に作成されたカスタムロール `x_turbo_turbonomic.user` を持ち、REST API を介して Workload Optimization Manager と通信できる ServiceNow ユーザー。

ServiceNow ターゲットの追加

ServiceNow ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Orchestration] > [UCS Director] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
http または https プロトコルを使用しない ServiceNow インスタンスのホスト名。たとえば、`dev-env-266.service-now.com` などです。
- ユーザ名
Workload Optimization Manager が ServiceNow インスタンスへの接続に使用するアカウントのユーザー名
- パスワード
Workload Optimization Manager が ServiceNow インスタンスへの接続に使用するアカウントのパスワード
- Client ID
Use `oAuth` がオンの場合に Workload Optimization Manager が使用するクライアント ID
- クライアントのシークレット (Client Secret)]
Use `oAuth` がオンの場合に Workload Optimization Manager が使用するパスワード
- ポート
ServiceNow インスタンスにアクセスするために使用するポート
- Use `oAuth`
オンにすると、Workload Optimization Manager は `oAuth` 認証を使用して、ServiceNow ターゲットに接続します。
- Proxy Host
プロキシサーバーの IP アドレス
- Proxy Port
プロキシへのアクセスに使用するポート

- [Proxy User]
Workload Optimization Manager がプロキシへの接続に使用するアカウントのユーザー名
- ポート
ServiceNow インスタンスにアクセスするために使用するポート

ServiceNow との統合

ターゲットの追加を完了するには、「[Workload Optimization Manager Actions for ServiceNow](#)」ドキュメントを参照してください。



プライベート クラウド

プライベート クラウドは、プール内のリソースを管理して、仮想ワークロードのマルチテナントおよびセルフサービス プロビジョニングをサポートします。Workload Optimization Manager は、需要の変動に応じてこれらのリソース プールをリアルタイムで管理します。これには、リソース プール、仮想データセンター (VDC) 、およびテナント全体の需要が含まれます。

Workload Optimization Manager にプライベート クラウド ターゲットを追加すると、管理対象エンティティ内および管理対象エンティティ間のボトルネックの防止、仮想マシンとコンテナのサイズ変更、管理対象ワークロードの優先順位付け、およびプライベートクラウド全体でのストレージの待機時間の短縮により、アプリケーションリソース管理 (ARM) の目標達成を支援することになり、プライベートクラウドで実行されているアプリケーションが、実行する必要があるときに必要なリソースを常に利用できるようになります。

プライベート クラウドでは、Workload Optimization Manager を使用して次のことができます。

- プライベートクラウドまたはサービスプロバイダー シナリオのチャージバックとショーバックのセットアップ
- サービスプロバイダーの場合、顧客ベースへのエクスポージャーを制限するスコープビューのセットアップ
- ハードウェア要件の計画。計画シナリオにおいて、クラウドアーキテクチャを考慮に入れます。

サプライ チェーン

プライベートクラウドの場合、Workload Optimization Manager は、クラウドマネージャによって管理されるリソースパーティション、これらのパーティションで実行されるワークロード (VM とアプリケーション) 、およびワークロードをホストするサプライ (物理マシンとストレージ) を検出します。Workload Optimization Manager は、これらのパーティションを次のタイプの仮想データセンター (VDC) として表します。

■ プロバイダ VDC

プライベート クラウド内の物理リソース (PMおよびデータストア) のコレクション。クラウド管理者は、これらのリソースにアクセスして、データセンターのメンバーを定義します。管理者は、1 つ以上のコンシューマ VDCを 通じて外部顧客に割り当てられるリソースを管理するために、プロバイダ VDC を割り当てます。

■ コンシューマ VDC

クラウドを介してワークロードのセルフサービス管理を実行するために顧客が使用できるリソースのコレクション。これは、顧客が仮想システムの保存、展開、運用を行うために使用できる環境です。コンシューマ VDC は、プロバイダ VDC によって提供されるリソースを使用します。

注:

異なるターゲットごとに、仮想データセンターを参照するための異なる名前を使用します。Workload Optimization Manager のサプライチェーンでは、これらのエンティティはすべてコンシューマおよびプロバイダ VDC によって次のように表されます。

Workload Optimization Manager	vCloud Director	vCenter Server	VMM
コンシューマ VDC	オーガニゼーション VDC	リソースプール (子)	テナントまたはテナントクォータ
プロバイダ VDC	プロバイダ VDC	リソースプール (ルート)	クラウド

Actions

Workload Optimization Manager は、次のようなプライベート クラウド インフラストラクチャに対して、アクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
プロバイダー仮想データセンター	Workload Optimization Manager は、プロバイダー vDC で実行するアクションを推奨しません。代わりに、プロバイダー vDC で実行されているエンティティに対して実行するアクションを推奨します。
コンシューマ仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ コンシューマ vDC のサイズ変更 ■ コンシューマ vDC のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のプライベート クラウド インフラストラクチャ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
プロバイダー仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの使用率。 キロバイト (KB) 単位で測定
コンシューマ仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの使用率。 キロバイト (KB) 単位で測定

Virtual Machine Manager

VMM 環境では、VMM 管理サーバがコマンドを処理し、Hyper-V ホストとの通信を制御します。VMM を管理するには、管理サーバをターゲットとして設定します。Workload Optimization Manager は、そのターゲットと通信し、VMM サーバが管理する Hyper-V ホストとも通信します。このため、VMM ターゲットを追加する場合は、個々の Hyper-V ホストをターゲットとして追加しないでください。Workload Optimization Manager には、VMM 管理サーバと、関連付けられているすべての Hyper-V マシンへのアクセスを付与する必要があります。

前提条件

- [VMM Dynamic Optimization] が無効（推奨）であるか、[Low Aggressiveness] に設定されており、間隔は少なくとも 60 分であること。
- VMM 管理 Hyper-V サーバでリモート管理を設定していること。[「Windows リモート管理の有効化」 \(181 ページ\)](#) を参照してください。
- Workload Optimization Manager が管理するクラスタ内のすべてのホストで、次の WMI 名前空間とサブスペースへのアクセスを許可します。
 - root/virtualization
 - root/virtualization/v2
 - root/microsoft/windows/storage
 - root/microsoft/windows/smb
 - root/wmi
 - root/cimv2
 - root/mscluster
- 必要なホットフィックスを VMM ホストに適用していること

たとえば、Windows Server 2012 R2 より前のバージョンの Windows Server で VMM サーバを実行している場合は、Microsoft のナレッジベースの記事 #2842230 (<http://support.microsoft.com/kb/2842230>) で参照されているホットフィックスを適用する必要があります。
- 時刻同期を適用していること

Workload Optimization Manager をホストする VM は、各ターゲットの VMM 管理サーバと同期する必要があります。『Workload Optimization Manager 同期ガイド』には、Workload Optimization Manager サーバのクロックを同期する手順が記載されています。
- VMM 管理サーバで PowerShell の実行を有効にしていること。
- ポートアクセスを設定していること

WinRM は、標準通信とセキュア通信にそれぞれポート 5985 と 5986 を使用します。VMM サーバのファイアウォールは、これらのポートを開く必要があります。
- 既存の Hyper-V ターゲット

VMM ターゲットを構成するホストのいずれかが Hyper-V ターゲットとして個別に追加されていた場合（これらのホストを除外する予定がない場合）、これらのターゲットを削除する必要があります。そうしないと、重複するエンティティがマーケットに作成され、Workload Optimization Manager のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

VMM ターゲットの追加

Workload Optimization Manager は、指定されたアドレスとログイン情報を使用して VMM ターゲットを検出します。Workload Optimization Manager は、管理対象の Hyper-V インスタンスのリストを VMM ターゲットから取得します。次に、そのリストを使用して各 Hyper-V インスタンスを検出します。指定する Hyper-V のログイン情報は、これらすべてのマシンで有効である必要があります。

また、Workload Optimization Manager は可用性セットをインポートし、影響を受けるインフラストラクチャの配置ポリシーとして提示します。

VMM ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Cloud Management] > [VMM] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- VMM 管理サーバーの IP アドレスまたはホスト名
- WSMAN 接続に使用するポート
標準接続 (HTTP) の場合は 5985 を使用します。セキュア接続 (HTTPS) の場合は 5986 を使用します。
- セキュア接続の有効化または無効化
セキュア接続を有効にする場合は、証明書を設定し、Workload Optimization Manager を HTTPS 経由で通信するように設定する必要があります。詳細については、[「WSMAN のセキュアなセットアップ」 \(184 ページ\)](#) を参照してください。
VMM のセキュア接続を設定しても、基盤となる Hyper-V ホストのセキュア接続は設定されないことに注意してください。Workload Optimization Manager と VMM 間の通信はすべてセキュアになります。基盤となる Hyper-V ホストへのセキュア接続を設定するには、それぞれについてセキュア接続を指定する必要があります。
- ユーザーアカウントの完全ドメイン名
このドメイン名は、Active Directory 認証のユーザー アカウントを識別します。
- VMM ターゲットによって管理される Hyper-V サーバーのログイン情報 (オプション)
Workload Optimization Manager は、VMM サーバが管理する Hyper-V サーバにログインする必要があります。Hyper-V のログイン情報を空白のままにすると、VMM が使用するものと同じログイン情報が使用されます。Hyper-V のログイン情報を入力すると、そのサービス アカウントを使用して、VMM によって管理されるすべての Hyper-V にログインします。
Workload Optimization Manager が Hyper-V ホストへのログインのために使用するサービス アカウントは、特定の要件を満たす必要があることに注意してください。詳細については、[「Hyper-V でのサービスユーザーアカウントの作成」 \(99 ページ\)](#) を参照してください。
- Workload Optimization Manager から除外する VMM ターゲット内のホスト。
Workload Optimization Manager は、このフィールドに入力されたホストは検出または管理しません。これらのホストはマーケットに参加せず、Workload Optimization Manager はこれらのホストを含むアクションを生成しません。複数のホストをカンマ区切りのリストで入力します。このフィールドは、ホスト名と FQDN (完全修飾ドメイン名) の両方を受け入れ、ワイルドカード文字 * と ? を使用できます。

Microsoft VMM および Hyper-V VLAN

Windows Server Hyper-V は、ホストおよび VM パーティション上の VLAN をサポートします。Hyper-V 環境がこの VLAN サポートを使用する場合、VM の移動先は、定義された VM ネットワークへのネットワーク アクセスを提供しているホストに依存します。VM が特定の VM ネットワークのメンバーである場合、その VM の移動先は、同じネットワークにアクセスできるホストである必要があります。

VMM 環境の Hyper-V ターゲットの場合、クラウド制御モジュールは VM ネットワークを認識し、特定の VM ネットワークを介して接続を提供するホストに移動できることを保証します。たとえば、ホスト 1 と 2 が VM ネットワーク A への接続を提供し、ホスト 3 と 4 が VM ネットワーク B への接続を提供している場合、Workload Optimization Manager は、ホスト 1 にあり、ネットワーク A にアクセスできる VM がホスト 3 に移動することを推奨しません。VM がネットワーク A で通信できなくなるからです。

SMB 3.0 ファイル共有検出の設定

VMM を使用すると、Workload Optimization Manager は SMB 3.0 共有をデータストアとして検出できます。ただし、これらの共有が VMM サービス センターに適切に追加されていることを前提としています。VMM 環境に共有を追加する場合は、次の点に注意してください。

- ファイルサーバーの完全修飾ドメイン名を使用する

VMM 環境に関連付けられたファイル サーバを ([ストレージ デバイスの追加 (Add Storage Devices)] ウィザードを介して) 使用する場合は、ウィザードの [検出範囲の指定 (Specify Discovery Scope)] ページでファイルサーバの FQDN を指定してください。ファイル サーバの IP アドレスは使用しないでください。

- ファイルサーバー名が一意であることを確認する

異なるドメインに属している場合でも、同じ名前のファイル サーバを指定しないでください。Workload Optimization Manager は、ファイル サーバ名が一意であることを必要とします。

SMB 3.0 共有のセットアップについては、Microsoft のドキュメントを参照してください。たとえば、「[SMB 3.0 ファイル共有を VMM の Hyper-V ホストおよびクラスタに割り当てる方法](#)」を参照してください。

Actions

Workload Optimization Manager は、クラウド ターゲット サプライ チェーンには次のようなアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 追加リソース (VMem、VCPU) のプロビジョニング ■ 仮想マシンの移動 ■ 仮想マシン ストレージの移動 ■ [Reconfigure Storage] ■ 仮想マシンの再設定 ■ VM の一時停止 ■ VM のプロビジョニング
物理マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理マシンの起動 ■ 物理マシンのプロビジョニング ■ 物理マシンの一時停止
コンシューマ仮想データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ コンシューマ vDC のサイズ変更 ■ コンシューマ vDC のプロビジョニング

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、クラウド ターゲット サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ 仮想ストレージ (VStorage) VM に割り当てられた仮想ストレージ キャパシティの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS)

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
<p>ホスト</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net PM のネットワーク アダプタを介したデータの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ スワップ PM のスワップ領域の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの使用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの使用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ メガヘルツ (MHz) で測定
<p>データセンター (Data center)</p>	<p>注: データセンターエンティティの場合、Workload Optimization Manager は、データセンターから直接リソースをモニタするのではなく、データセンター内の物理マシンからモニタします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中の PM のメモリの使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約済みまたは使用中の PM の CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ IO PM の IO アダプタの使用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定 ■ Net

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>PM のネットワーク アダプタを介したデータの利用率 キロバイト/秒 (KB/s) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ スワップ PM のスワップ領域の利用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ Balloon ホストで実行されている VM 間の共有メモリの利用率。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU Ready 1、2、および 4 つの CPU レディキューに対する、使用中の PM の割り当て済みレディキューキャパシティの利用率 (キロバイト単位で測定)。ESX-のみ キロバイト (KB) 単位で測定
プロバイダー仮想 データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの利用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の利用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの利用率。 キロバイト (KB) 単位で測定
コンシューマ仮想 データセンター	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ (Mem) 予約または使用中のデータセンターのメモリの利用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ CPU 予約または使用中のデータセンターの CPU の利用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージ プロバイダー vDC に接続されたストレージの利用率。 キロバイト (KB) 単位で測定



パブリック クラウド

パブリック クラウドは、コンピューティング、ストレージ、およびその他のリソースをオンデマンドで提供します。AWS 請求ターゲット (AWS) または Microsoft Enterprise Agreement (Azure) を追加してカスタム価格を使用し、リザーブドインスタンスを検出することにより、Workload Optimization Manager がその豊富な価格情報を使用して、Azure 環境のワークロードサイズと RI カバレッジを計算できるようになります。

すべてのインフラストラクチャをパブリッククラウドで実行することも、必要に応じてパブリッククラウドにワークロードをバーストするハイブリッド環境をセットアップすることもできます。Workload Optimization Manager は、パブリック クラウドで実行されるアプリケーションのパフォーマンスを分析し、必要であればより多くのインスタンスをプロビジョニングします。ハイブリッド環境の場合、Workload Optimization Manager は、需要の急増に対応するため、パブリック VM にアプリケーション VM のコピーをプロビジョニングし、需要が減少すると、不要になった VM を一時停止します。

パブリック クラウド ターゲットでは、Workload Optimization Manager を使用して次のことができます。

- VM およびデータベースの拡張
- ストレージ階層の変更
- VM 予約の購入
- パフォーマンスを確保しながら、ハイブリッド環境内で最も効率的なワークロード配置を特定する
- 未使用のストレージボリュームの検出

クラウド ベースのデータセンターは、仮想リソースのスケラビリティ、リソース プーリング、マルチテナント、およびセルフサービス管理をサポートします。Workload Optimization Manager は、次のクラウド テクノロジーをサポートしています。

サプライ チェーン

パブリッククラウドの場合、Workload Optimization Manager はリージョンとゾーンを検出し、それらをデータセンター エンティティとして追加します。パブリック クラウドは、リージョンとゾーンによって管理対象のサブセットに分割されます。リージョンは通常、クラウド リソースの地理的な場所に関連付けられており、ゾーンはリージョンを分割したものです。1 つのリージョンには複数のゾーンが含まれています。

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) は、信頼性と拡張性に優れたインフラストラクチャ プラットフォームをクラウドで提供します。このインフラストラクチャには、適切な組織 API 権限を持つサブスクリプション アカウントを使用してアクセスします。AWS ターゲット

トを指定するには、そのアカウントのログイン情報を指定します。Workload Optimization Manager は、そのアカウントで使用可能なリソースを検出します。

RI の使用率を検出するには、AWS のコストと使用状況レポートを含む S3 バケットへのアクセスを Workload Optimization Manager に提供する必要があります。このアクセス権がない場合、Workload Optimization Manager による購入とスケールの決定は、このデータを考慮せずに行われます。

AWS 課金ファミリー内のすべての RI を検出するには、マスターアカウントを介して請求ターゲットを追加する必要があります。このマスターアカウントには、Cost Explorer API へのアクセスが必要です。マスターアカウントがない場合、Workload Optimization Manager は、ターゲットとして追加されたアカウントによって購入された RI のみを検出します。

AWS GovCloud ターゲット

GovCloud ターゲットを追加するときは、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

- GovCloud アカウントは、組織アクセス権を持つマスターアカウントか、すでに Workload Optimization Manager に追加されているマスターアカウントに属するメンバーアカウントである必要があります。
- RI 情報を表示するには、GovCloud ターゲットの請求情報を含む組織アクセス権を持つ請求ターゲットを、Workload Optimization Manager に追加する必要があります。
RI の利用情報は、上記で概説した非政府ターゲットと同じです。
- 組織内の各アカウントには、一意の名前が必要です。

必要に応じて、GovCloud アカウントの請求を管理する AWS 標準アカウントを追加できます。この標準アカウントを追加すると、[Top Account] グラフに表示され、GovCloud アカウントと標準アカウント自体の予測請求コストの合計が表示されます。

サポートされているリージョン - AWS

Workload Optimization Manager は、次の AWS リージョンでエンティティの検出と管理をサポートしています。

リージョンコード	リージョン名	注意
af-south-1	アフリカ (ケープタウン)	AWS コンソール内でオプトインが必要
ap-south-1	アジア太平洋 (ムンバイ)	
ap-northeast-2	アジア太平洋 (ソウル)	
ap-southeast-1	アジア太平洋 (シンガポール)	
ap-northeast-1	アジア太平洋 (東京)	
ap-southeast-2	アジア太平洋 (シドニー)	
ap-east-1	アジア太平洋 (香港)	AWS コンソール内でオプトインが必要
ap-northeast-3	アジア太平洋 (大阪)	
ca-central-1	カナダ (中央)	
eu-central-1	ヨーロッパ (フランクフルト)	
eu-south-1	ヨーロッパ (ミラノ)	AWS コンソール内でオプトインが必要
eu-west-1	ヨーロッパ (アイルランド)	
eu-west-2	ヨーロッパ (ロンドン)	
eu-west-3	ヨーロッパ (パリ)	

リージョンコード	リージョン名	注意
eu-north-1	ヨーロッパ (ストックホルム)	
me-south-1	中東 (バーレーン)	AWS コンソール内でオプトインが必要
sa-east-1	南アメリカ (サンパウロ)	
us-east-1	米国東部 (バージニア北部)	
us-east-2	米国東部 (オハイオ)	
us-west-1	米国西部 (カリフォルニア北部)	
us-west-2	米国西部 (オレゴン)	
us-gov-east-1	AWS GovCloud (米国東部)	制限付きアクセス (GovCloud)
us-gov-west-1	AWS GovCloud (米国西部)	制限付きアクセス (GovCloud)

AWS ターゲットの追加

Workload Optimization Manager に AWS アカウントを管理させるには、そのアカウントへのアクセスに使用するアクセスキーまたは IAM を介してログイン情報を指定します。AWS アカウントのアクセス キーの取得については、Amazon Web Services のドキュメントを参照してください。

AWS ターゲットには、キーまたは IAM ロールを介した接続に基づいて、さまざまなターゲットの追加要件があります。

IAM ロールなしで AWS ターゲットを追加するには、以下を指定します。

- [Custom Target Name]
ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。
- [GovCloud toggle]
オンにすると、このターゲットは AWS GovCloud (米国) ターゲットとして追加されます。
- Access Key
管理するアカウントの **アクセス キー** を入力します。
- [Secret Access Key]
管理するアカウントの **秘密アクセスキー** を入力します。
- Proxy Host
プロキシ ホストの IP。
- Proxy Port
上記のプロキシに必要なポート。
- [Proxy User]
上記のプロキシに必要なユーザー名
- [Proxy Password]
上記のプロキシに必要なパスワード

IAM ロールありで AWS ターゲットを追加するには、以下を指定します。

- [Custom Target Name]
ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。

- [IAM Role ARN]
AWS 請求情報へのアクセスに使用される IAM ロールの ARN を指定します。
- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で Dynatrace サーバに接続する場合は、プロキシ情報のみを入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシにログインするためのアカウントのユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。

ファイアウォールとプロキシ アクセス。

プロキシまたはファイアウォールの背後で Workload Optimization Manager を実行する場合は、以下の URL への無制限のアクセスを許可するように Workload Optimization Manager を設定する必要があります。これにより、AWS ターゲットのすべての機能が有効になります。

注：

ファイアウォールが IP ベースのルーティングを実行する場合、Amazon はこれらのエンドポイントの DNS 名をいずれは変更する権利を留保することに注意してください。また、AWS SDK は動的エンドポイントを使用するように設計されていることにも注意してください。Amazon は SDK が依存するエンドポイントをいずれは変更する可能性があります。その結果、アクセスする必要があるエンドポイントの名前は、ここにリストされている名前と異なる場合があります。

- 自動スケーリング
`autoscaling.{region-id}.amazonaws.com`
- AWS 請求
`{bucket-name}.s3.{region-containing-report}.amazonaws.com`
- CloudWatch
`monitoring.{region-id}.amazonaws.com`
- CloudWatch イベント
`events.{region-id}.amazonaws.com`
- CloudWatch ログ
`logs.{region-id}.amazonaws.com`
- Cost Explorer
`ce.us-east-1.amazonaws.com`
- EC2
`ec2.{region-id}.amazonaws.com`
- Elastic Load Balancing
`elasticloadbalancing.{region-id}.amazonaws.com`
- IAM
`iam.amazonaws.com`
- 組織
`organizations.{region-id}.amazonaws.com`
- パフォーマンスに関するインサイト
`pi.{region-id}.amazonaws.com`

- 価格表
pricing.us-east-1.amazonaws.com
- リレーショナル データベース サービス (RDS)
rds.{region-id}.amazonaws.com
- リソース グループ
resource-groups.{region-id}.amazonaws.com
- 節約プラン (オプション: 環境で節約プランを使用する場合は必須)
savingsplans.amazonaws.com
- サービス カタログ (Service Catalog)
servicecatalog.{region-id}.amazonaws.com
- S3
s3.{region-id}.amazonaws.com
- ストレージ ゲートウェイ
storagegateway.{region-id}.amazonaws.com

AWS リージョンのホワイトリスト登録

Workload Optimization Manager が AWS 環境を検出しているときに、1 つ以上の AWS リージョンに到達できないと、そのターゲットの AWS 検出は失敗します。

ポリシーの決定のため、Workload Optimization Manager がすべての AWS リージョンに到達することができなくなる場合があります。たとえば、ファイアウォールの背後で Workload Optimization Manager を運用すると、AWS アカウントで使用可能なすべてのリージョンに到達できないことがあります。その場合は、Workload Optimization Manager に検出させるリージョンを指定する必要があります。

Workload Optimization Manager が検出するリージョンを指定する方法については、サポート担当者にお問い合わせください。

コストと使用状況レポート

Workload Optimization Manager が 1 日の支出を表示できるようにするには、AWS でコストと使用状況レポートを作成し、S3 バケットに保存する必要があります。

メモリ統計情報の収集の有効化

AWS で Workload Optimization Manager がメモリ統計情報を収集するためには、CloudWatch を設定して、環境内の VM でこれらの統計情報の収集を有効にする必要があります。詳細については、[「メモリ統計情報の収集の有効化: AWS」 \(178 ページ\)](#) を参照してください。

IAM 認証

IAM 経由で AWS ターゲットに接続するには、Workload Optimization Manager は認証用の IAM ユーザーを必要とします。

注:

Workload Optimization Manager では、必要な権限を持つ IAM グループを介して IAM アクセスを設定することをお勧めします。このグループを作成したら、そのグループのメンバーとしてユーザーを作成し、Workload Optimization Manager が AWS 環境にアクセスするためのユーザーとして指定します。IAM グループの詳細については、

<http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html> を参照してください。

Workload Optimization Manager は、IAM ロールを介する AWS ターゲットへのログインもサポートしています。ロールの使用を有効にするには、AWS クラウド内の EC2 インスタンスで Workload Optimization Manager ソフトウェアを実行し、Workload Optimization Manager インスタンスを IAM ロールとして実行し、適切な IAM ロールで AWS ターゲット アカウントに接続する必要があります。

トラブルシューティングについては、Workload Optimization Manager のテクニカルサポートにお問い合わせください。IAM ユーザーのロールには、次のアクセス許可が必要です。

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ autoscaling:DescribeAutoScalingGroups ■ cloudwatch:GetMetricData ■ cloudwatch:GetMetricStatistics ■ cloudwatch:ListMetrics ■ cloudwatch:GetMetricData ■ ec2:DescribeSpotInstanceRequests ■ ec2:DescribeAvailabilityZones ■ ec2:DescribeInstances ■ ec2:DescribeImages ■ ec2:DescribeVolumes ■ ec2:DescribeVolumeStatus ■ ec2:DescribeVolumesModifications ■ ec2:DescribeAddresses ■ ec2:DescribeRegions ■ ec2:DescribeReservedInstances ■ ec2:DescribeReservedInstancesModifications ■ ec2:DescribeSpotPriceHistory ■ ec2:DescribeAccountAttributes ■ elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups ■ elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth ■ elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers ■ elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth ■ iam:GetUser ■ organizations:DescribeOrganization ■ organizations:ListAccounts ■ pi:GetResourceMetrics ■ rds:DescribeDBInstances ■ rds:DescribeDBParameters ■ rds:ListTagsForResource ■ rds:OrderableDBInstanceOption ■ servicecatalog:SearchProducts
アクションの実行/推奨	<ul style="list-style-type: none"> ■ autoscaling:SuspendProcesses ■ autoscaling:ResumeProcesses ■ autoscaling:DescribeLaunchConfigurations ■ autoscaling>CreateLaunchConfiguration ■ autoscaling>DeleteLaunchConfiguration ■ autoscaling:UpdateAutoScalingGroup ■ ec2:DescribeInstances ■ ec2:DescribeVolumes ■ ec2:DescribeVolumesModifications ■ ec2:ModifyInstanceAttribute ■ ec2:StopInstances ■ ec2:StartInstances ■ ec2:ModifyVolume ■ ec2:DescribeInstanceStatus ■ ec2:DescribeReservedInstancesOfferings ■ ec2>DeleteVolume

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
	<ul style="list-style-type: none"> ■ rds:ModifyDBInstance ■ servicecatalog:DescribeProduct ■ servicecatalog:ProvisionProduct ■ servicecatalog:DescribeRecord ■ servicecatalog:ListLaunchPaths
Savings Plans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Savingplans:DescribeSavingsPlans

AWS 請求ターゲットへのアクセスを有効にするには、IAM ロールに次のアクセス許可が含まれている必要があります（「[AWS 請求ターゲット](#)」 [\(134 ページ\)](#) を参照）。

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ ce:GetReservationUtilization ■ ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails ■ ce:GetSavingsPlansUtilization ■ ce:GetSavingsPlansCoverage ■ iam:GetUser ■ organizations:DescribeOrganization ■ organizations:ListAccounts ■ s3:GetBucketAcl ■ s3:GetObject ■ sts:AssumeRole ■ sts:AssumeRoleWithWebIdentity

Actions

Workload Optimization Manager は、クラウド ターゲット サプライ チェーンには次のようなアクションを推奨します。

- Workload Optimization Manager は、クラウド VM に対して次のアクションを推奨する場合があります。
 - スケール
 - RI カバレッジの増加
 - [Buy RI]
- Workload Optimization Manager は、パフォーマンスとコストを最適化するために、クラウド データベース サーバーのコンピューティング リソースとストレージ リソースのスケールを推奨できます。
- Workload Optimization Manager は、クラウドボリュームに対して次のアクションを推奨する場合があります。
 - Delete
 - スケール

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、クラウド ターゲット サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン (AWS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 データストアの容量の使用率 (メガバイト (MB) 単位で測定) ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ ネットワークスループット ポートを介したメッセージ配信のレート KB/s 単位で測定 ■ ネットスループット (インバウンド) ポートを介して受信したメッセージのレート KB/s 単位で測定 ■ ネットスループット (アウトバウンド) ポートを介して送信したメッセージのレート KB/s 単位で測定 ■ IO スループット エンティティの基盤となるストレージへのスループット KB/s 単位で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定

エンティティタイプ	コモディティ
データベースサーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) データベースサーバーのインスタンスタイプに割り当てられた VMem の使用率 ■ 仮想 CPU (VCPU) データベースサーバーのインスタンスタイプに割り当てられた VCPU の使用率 ■ ストレージの容量 データベースサーバーによって使用される Amazon EBS ストレージの量 ■ ストレージアクセス データベースサーバーによって使用される IOPS ■ DB キャッシュヒット率 (該当する場合) キャッシュヒットを介して提供されたデータベースレスポンスの割合 ■ Connections データベースサーバーへの接続数。
音量	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージアクセス ストレージアクセス操作 (IOPS 単位で測定) に使用されているボリューム容量の割合。 ■ IO スループット IO スループット (MB/s 単位で測定) に使用されているボリューム容量の割合。 ■ IO スループット読み取り IO スループット読み取り (MB/sで測定) に使用されているボリュームの容量の割合。 ■ IO スループット書き込み IO スループット書き込み (MB/sで測定) に使用されているボリュームの容量の割合。

AWS 課金ファミリー

The screenshot shows the AWS Workload Optimization Manager interface. At the top, there is a search bar and a filter icon. Below, a list of targets is shown, including '13 Targets', 'aa.aws.amazon.com', and 'ab.aws.amazon.com'. Each target has a star icon and a 'VALIDATED' status. An arrow points to the star icon with the text 'A star symbol indicates a master account.' Another arrow points to the right arrow icon with the text 'Expand to see details.' Below the list, the details for 'ab.aws.amazon.com' are expanded, showing the account ID 'ABC (010101010101)' as the 'Master account'. Underneath, a section titled 'RELATED ACCOUNTS' lists 'Prod (111111000000)', 'Test (000000111111)', and 'TestABC (121212121212)'. The 'TestABC' entry is greyed out. An arrow points to this entry with the text 'Member accounts'. Below the list, the status 'Validated' and 'Last Validated' date 'Jan 28, 2021 5:06:41 PM' are shown. At the bottom, a note states: 'A greyed name indicates a member account that you have not configured as a target.'

AWS ターゲットを設定すると、Workload Optimization Manager は課金ファミリーに統合された AWS アカウントを検出します。課金ファミリーには、1 つのマスターアカウントと、0 個以上のメンバーアカウントがあります。Workload Optimization Manager は、課金ファミリーを認識することで、クラウドの投資と削減をより正確に計算し、RI カバレッジに関するよりの確な推奨事項を作成します。

ターゲット ユーザー インターフェイスでは、マスターアカウントは太字で表示され、その横には星印が付いています。アカウント エントリを展開して、関連するメンバー アカウントを表示することができます。メンバー アカウントのエントリを展開すると、関連するアカウントとしてファミリー マスターが表示され、アスタリスクで示されます。

RI の購入では、課金ファミリー内のさまざまなアカウントが同じ RI リソースを共有できます。一方で、他の課金ファミリーのアカウントでは、これらの RI を使用することはできません。これにより、課金情報によって発注を維持しながら、RI カバレッジをより柔軟にすることができます。

Workload Optimization Manager では、課金ファミリーの認識を有効にすると、ターゲット ユーザー インターフェイスに課金ファミリー マスターとメンバーアカウントが表示されます。また、Workload Optimization Manager は、正確な課金ファミリー内で適切な RI の購入を推奨できるようになります。

課金ファミリーの認識を有効にするには、AWS ターゲットを設定する際に次のことを確認します。

- AWS ターゲットごとに適切なロールを使用します。

ターゲットの課金ファミリー情報を適切に検出するには、組織: DescribeOrganization の権限を含む AWS ロールの Workload Optimization Manager の課金情報を指定する必要があります。この権限を使用すると、Workload Optimization Manager は次のことが可能になります。

- 異なる課金ファミリーでマスターアカウントとメンバーアカウントを検出する
- ユーザーインターフェイスでのアカウント名の表示

- 各ファミリーとアカウントの課金情報の検出
 - 課金ファミリーの境界を尊重する RI アクションを推奨する
- 完全な課金ファミリーのターゲットの設定

1 つの課金ファミリーは、多数の AWS アカウントを統合できます。Workload Optimization Manager がこれらのアカウントを分析に含めるには、各アカウントを個別のターゲットとして設定する必要があります。課金ファミリー内のすべてのアカウントを設定しない場合、Workload Optimization Manager はそのファミリーの完全な課金情報を検出できず、分析は不完全な情報に基づいて行われます。

Workload Optimization Manager は、ターゲットとして設定されているメンバー アカウントを通常のテキストで表示します。Workload Optimization Manager によって検出されたメンバーがターゲットとして設定されていない場合、Workload Optimization Manager はそのメンバーの名前を灰色のテキストで表示します。

課金ファミリーの認識を有効にしている場合は、次の点に留意してください。

- 課金ファミリーの拡大が可能
Workload Optimization Manager は、課金ファミリーのメンバーシップを定期的にチェックします。新しいメンバー アカウントが検出されると、そのアカウントがメンバーのリストに追加されます。アカウントをターゲットとしてすでに設定している場合、Workload Optimization Manager は、新しいメンバーを課金ファミリーの分析に含めます。新しいメンバーがまだターゲットとして設定されていなかった場合、Workload Optimization Manager は、新しいメンバーをグレーのテキストでリストに表示します。
- 課金ファミリーごとにディスカウントを設定できます。
Workload Optimization Manager には、課金グループのディスカウントを設定し、その範囲内の特定のテンプレート ファミリに対してはディスカウントを上書きする機能が備わっています。詳細については、ユーザーガイドの「クラウドのディスカウントおよびユーザーガイドの「ディスカウントのオーバーライド：AWS」を参照してください。
- メンバーアカウントがないマスターアカウントが表示される場合がある
AWS は、作成したすべてのアカウントを課金ファミリーの一部として扱います。アカウントを作成したもの、その課金を他のアカウントと統合する理由がないとします。その場合、Workload Optimization Manager のユーザーインターフェイスには、マスターアカウントとしてアカウントが表示されますが、メンバーアカウントはありません。

AWS 請求ターゲット

Workload Optimization Manager の AWS 請求ターゲットを使用すると、ユーザーは請求書へのアクセスを許可し、課金ファミリーの関係を検出するために使用できます。AWS アカウントの運用上の懸案事項へのアクセスは提供しません。

AWS 請求ターゲットの追加

AWS 請求ターゲットには、キーまたは IAM ロールを介した接続に基づいて、さまざまなターゲットの追加要件があります。

IAM ロールなしで AWS 請求ターゲットを追加するには、以下を指定します。

- [Custom Target Name]
ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。
- Access Key
管理するアカウントの **アクセス キー** を入力します。
- [Secret Access Key]
管理するアカウントの **秘密アクセスキー** を入力します。

- コストおよび使用状況レポートバケット
AWS のコストと使用状況レポートを含む S3 バケットの名前。
- コストと使用状況レポートのパス
AWS のコストと使用状況レポートへの S3 バケットのパス。
- コストおよび使用状況レポートのリージョン
AWS のコストと使用状況レポートを含む、S3 バケットのリージョン。
- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で Dynatrace サーバに接続する場合は、プロキシ情報のみを入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシにログインするためのアカウントのユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。

IAM ロールありで AWS 請求ターゲットを追加するには、以下を指定します。

- [Custom Target Name]
ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。
- [IAM Role ARN]
AWS 請求情報へのアクセスに使用される IAM ロールの ARN を指定します。
- コストおよび使用状況レポートバケット
AWS のコストと使用状況レポートを含む S3 バケットの名前。
- コストと使用状況レポートのパス
AWS のコストと使用状況レポートへの S3 バケットのパス。
- コストおよび使用状況レポートのリージョン
AWS のコストと使用状況レポートを含む、S3 バケットのリージョン。
- Proxy Host
このターゲットが使用するプロキシのアドレス。プロキシ経由で Dynatrace サーバに接続する場合は、プロキシ情報のみを入力します。
- Proxy Port
上記で指定したプロキシで使用するポート。デフォルトでは 8080 です。
- [Proxy Username]
上記で指定したプロキシにログインするためのアカウントのユーザー名。
- [Proxy Password]
上記で指定したプロキシで使用するパスワード。

AWS 請求ターゲットのアクセス許可

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ ce:GetReservationUtilization ■ ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails ■ ce:GetSavingsPlansUtilization ■ ce:GetSavingsPlansCoverage ■ iam:GetUser ■ organizations:DescribeOrganization ■ organizations:ListAccounts ■ s3:GetBucketAcl ■ s3:GetObject ■ sts:AssumeRole ■ sts:AssumeRoleWithWebIdentity

アクション

Workload Optimization Manager は、AWS 請求ターゲットに対するアクションを推奨しません。ただし、請求情報が AWS ターゲットと組み合わせて使用され、情報に基づいた決定を行います。

モニター対象リソース

Workload Optimization Manager は、AWS 請求ターゲットのリソースを監視しません。ただし、請求情報が AWS ターゲットと組み合わせて使用され、情報に基づいた決定を行います。

Microsoft Azure

Microsoft Azure は、パブリック クラウド向けの Microsoft のインフラストラクチャ プラットフォームです。このインフラストラクチャには、サービスプリンシパル ターゲットを介してアクセスします。Azure ターゲットを指定するには、そのアカウントのログイン情報を入力します。Workload Optimization Manager は、そのアカウントで使用可能なリソースを検出します。

Azure サービス プリンシパル ターゲットは、Azure ポータルでサービス プリンシパルへのアクセスが許可されたサブスクリプションを自動的に検出します。これにより、サービス プリンシパル (コントリビュータなど) によって提供される認可を継承する、サブスクリプションごとの派生ターゲットが作成されます。派生サブスクリプション ターゲットは直接変更できませんが、検証され、イベントリが検出された他のターゲットと同様に動作します。

Azure Government ターゲット

Azure Government のサービス プリンシパル アカウントを追加して、Azure Government ワークロードの検出と管理を有効にします。アカウントを追加するときは、**米国政府**の切り替えを有効にして、追加するアカウントが Azure Government 用であることを示すようにしてください。

Workload Optimization Manager が Azure Government のカスタム価格と予約インスタンスを検出するには、対応する Enterprise Agreement (EA) アカウントを追加する必要があります。EA アカウントの詳細については、[「Microsoft Enterprise Agreement」 \(144 ページ\)](#) を参照してください。

プロキシまたはファイアウォールとともに Azure Government を使用するには、特定の URL への無制限アクセスを許可するように設定する必要があります。詳細については、[「ファイアウォールとプロキシアクセス」 \(142 ページ\)](#) を参照してください。

サポートされているリージョン - Azure

Workload Optimization Manager は、次の Azure リージョンでエンティティの検出と管理をサポートしています。

リージョンコード	リージョン名	注意
eastus	米国東部	
eastus2	米国東部 2	
centralus	米国中部	
Northcentralus	米国北部中央	
southcentralus	米国南部中央	
westcentralus	米国中西部	
westus	米国西部	
westus2	米国西部 2	
westus3	米国西部 3	
canadaeast	カナダ東部	
canadacentral	カナダ中部	
brazilsouth	ブラジル南部	
brazilsoutheast	ブラジル南東部	
northeurope	北ヨーロッパ	
westeurope	西ヨーロッパ	
francecentral	フランス中部	
francesouth	フランス南部	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/ja-jp/Troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)
ukwest	英国西部	
uksouth	英国南部	
germanynorth	ドイツ北部	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/ja-jp/Troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)
germanywestcentral	ドイツ中西部	
norwayeast	ノルウェー東部	
norwaywest	ノルウェー西部	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/ja-jp/Troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)

リージョンコード	リージョン名	注意
switzerlandnorth	スイス北部	
switzerlandwest	スイス西部	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/ja-jp/Troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)
eastasia	東アジア	
southeastasia	東南アジア	
australiaeast	オーストラリア東部	
australiasoutheast	オーストラリア南東部	
australiacentral	オーストラリア中部	
australiacentral2	オーストラリア中部 2	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/ja-jp/Troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)
centralindia	中央インド	
southindia	南インド	
westindia	西インド	
japaneast	東日本	
japanwest	西日本	
koreacentral	韓国中部	
koreasouth	韓国南部	
uaacentral	アラブ首長国連邦中部	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/ja-jp/Troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)
uaenorth	アラブ首長国連邦北部	
southafricanorth	南アフリカ北部	
southafricawest	南アフリカ西部	Azure からの要求によるアクセスのみ (https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/azure/general/region-access-request-process)
usgovarizona	米国政府、アリゾナ州	制限付きアクセス (GovCloud)
usgovtexas	米国政府、テキサス州	制限付きアクセス (GovCloud)
usgovvirginia	米国政府、バージニア州	制限付きアクセス (GovCloud)
usdodcentral	USDoD セントラル	制限付きアクセス (GovCloud) - 未テスト
usdodeast	USDoD 東部	制限付きアクセス (GovCloud) - 未テスト

前提条件

- アプリ登録による外部アクセス
- サブスクリプションは、Microsoft.Capacity リソースプロバイダーに登録する必要があります。これは Azure ポータルの [settings] セクションで実行できます。
- Azure Resource Manager

注:

Workload Optimization Manager は、Azure Resource Manager を使用しないため、Azure Classic 仮想マシンを検出しません。Workload Optimization Manager がリソース グループ情報を完全に検出できるようにするには、少なくとも 30 分の検出時間を確保する必要があります。

注:

ターゲットに No Quotas Available (使用可能なクォータがない) 状況下で最初に Azure ターゲットを設定する場合は、Workload Optimization Manager が使用可能なテンプレートを検出できません。これは最初に Azure アカウントを設定し、プロバイダを有効にしていない場合に発生する可能性があります。このような状況が発生した場合、クラウド サブスクリプションに 1 つの VM をインストールすれば、クォータを使用可能にすることができます。または、Azure サブスクリプション ブレードに移動して、必要なサブスクリプションを選択することもできます。次に、リソースプロバイダに対して、Microsoft Compute オプションを登録します。詳細については、次の Microsoft の記事を参照してください。[リソース プロバイダの登録エラーの解決](#)

Azure サービスプリンシパルとサブスクリプションの権限

サービス プリンシパル アカウントについては、サブスクリプション アカウントで実行するすべてのアクションをサポートするための権限を提供する必要があります。

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Resources/subscriptions/read サービス プリンシパル ターゲットを介した監視の最小値。Azure が推奨する Reader ロールと */read 権限には、この権限が含まれています。 ■ */read サブスクリプション ターゲットを介した監視の最小値。 ■ Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action アンマネージドディスクの検出の一部としてストレージアカウントを検出します。VM 診断拡張機能を使用してメモリ使用率を収集するときに、メモリメトリックが格納されるストレージアカウント。 ■ Microsoft.Commerce/RateCard/read 従量課金制の料金表から価格情報を検出します。 ■ Microsoft.Consumption/pricesheets/read EA (エンタープライズ アグリーメント) の価格表から価格情報を検出します。
VM スケーリングの実行	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/write ■ Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action VM は、スケーリング後にネットワークに再参加できます。 ■ オプション: Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action VM のサイズ変更用。サイズ変更された VM に展開するために、VM が Azure Key Vault を使用している場合にのみ必要です。

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
ディスクアクション	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Compute/disks/write ディスクのストレージ層のサイズ変更または変更。 サイズ変更後にディスクを仮想マシンに再接続します。 ■ Microsoft.Compute/disks/delete マネージドディスクの接続されていないボリュームを削除します。 ■ Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/blobs/delete マネージドディスクの接続されていないボリュームを削除します。
VM の起動/停止 中断を伴う VM スケーリングとディスク アクションに必要です。	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action VM を停止して、中断を伴うアクションを実行します。 ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action 停止後に VM を再起動して、中断を伴うアクションを実行します。
VM の一時停止	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action VM を一時停止します。

クライアントの秘密鍵とアクセス許可の作成

秘密鍵を作成するには、次の手順を実行します。

1. 登録済みアプリの [Certificates and Secrets] セクションに移動します。
2. [+ New client secret] をクリックします。
3. 新しいクライアントシークレットを作成します。説明は任意の有効な名前にすることができます。有効期限は never に設定してください。

注：シークレットは必ずコピーしてください。シークレットは再度表示されません。

アプリ登録による外部アクセス

Azure Active Directory (テナント) の管理者は、アプリケーションをテナントに登録できます。このアプリケーション登録により、外部アプリケーションがテナントのリソースにアクセスできるようになります。Workload Optimization Manager は、アプリケーション登録を介して Azure ターゲットに接続します。

テナントでアプリ登録を作成するには、以下の手順を実行します。

- Azure 管理ポータルにログインします。
- 利用可能なテナントにアプリ登録を追加します。テナント ID は、ターゲットに設定したテナント ID に対応します。
- 管理ポータルで新しく作成された [App registration] ブレードから、[Overview] ブレードに移動します。このブレードには、このアプリ用に生成されたディレクトリ (テナント) ID とアプリケーション (クライアント) ID が表示されます。
- 管理ポータルで新しく作成された [App registration] ブレードから、[Certificates and Secrets] ブレードに移動します。

このブレードには、以前に作成された証明書とクライアントシークレットが表示され、それらを作成する機能も提供されます。

注：

アプリ登録を作成する管理者は、クライアントの秘密鍵も作成する必要があります。この秘密鍵は作成時に記録する必要があります。管理者は管理ポータルに戻ってアプリケーション (クライアント) ID を確認できますが、クライアント秘密鍵は作成中に一度だけポータルに表示されます。

詳細については、Microsoft の記事「[リソースにアクセスできる Azure AD アプリケーションとサービスプリンシパルをポータルで作成する](#)」を参照してください。

サブスクリプションへのアクセス

1. Azure サブスクリプションリストに移動します。
2. Workload Optimization Manager で管理する最初のサブスクリプションを選択します。
3. そのサブスクリプションのアクセス制御に移動します。
4. ロールを追加します（アクセス許可の前提条件を参照）。
5. テナントに登録したアプリケーションを追加します。

注：

Workload Optimization Manager が管理するサブスクリプションごとに手順を繰り返します。

ロックされたストレージとリソースグループ

Azure 環境では、サブスクリプションはロックされたストレージまたはロックされたリソースグループを使用できます。このようなサブスクリプションの場合、Workload Optimization Manager は 不完全なデータを検出します。ロックされたリソースは、次のいずれかのシナリオで Workload Optimization Manager の検出に影響します。

■ ロックされたリソースグループ

Workload Optimization Manager は、リソースグループ内のすべてのエンティティを検出しますが、リソース グループ自体は検出しません。たとえば、[トップアカウント] グラフの [リソース グループ] フィールドには、リソース グループがロックされているサブスクリプションのリソースグループは表示されません。

■ ロックされたストレージ

Workload Optimization Manager は、ロックされたストレージを除くリソース グループ内のすべてのエンティティを検出します。また、リソース グループも検出します。

予約 (RI) へのアクセス

Azure Reservations (Workload Optimization Manager のドキュメントでは予約インスタンスまたは RI と呼ばれます) の使用を管理するには、このターゲットのアプリ登録に RI を管理するアクセス許可がある必要があります。ほとんどの場合、Reader のアクセス許可で十分です。

[スコープ付き RI](#) の場合、Workload Optimization Manager はサブスクリプションと共有スコープをサポートします。これらの RI を検出するには、予約注文に対するアプリのアクセス許可を提供する必要があります。予約注文の詳細については、Microsoft の記事「[Azure リソースの予約の管理](#)」を参照してください。

Workload Optimization Manager は、リソースグループをスコープとする RI も検出しますが、それらを共有として扱います (RI インベントリチャートでは、これらの RI のスコープは Shared* と表示されます)。これにより、リソースグループ内の VM を他の RI にスケールアップするなど、信頼性の低いアクションが発生し、コストが増加する可能性があります。リソースグループをスコープとする既存の RI がある場合は、VM スケールアップアクションを実行する前に、Azure でスコープを変更してください。最良の結果を得るには、スコープを *shared* に変更します。

nter Server

Azure ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Cloud Management] > [Azure] を選択し、次の情報を入力します。

■ 表示名

ターゲット リストでターゲットを識別するために使用される表示名。これは UI にのみ表示されます。内部名と一致させる必要はありません。

- [US Government]
ターゲットを Azure Government ターゲットとして設定するには、これをオンにします。
- [Directory (Tenant) ID]
Workload Optimization Manager で管理されるサブスクリプションを含むテナントの ID。
- [Application (Client) ID]
Workload Optimization Manager が Azure サブスクリプションのリソースにアクセスできるようにするアプリ登録のクライアント/アプリケーション ID。
- クライアント秘密鍵
アプリ登録の秘密鍵。

ファイアウォールとプロキシ アクセス。

プロキシまたはファイアウォールの背後で Workload Optimization Manager を実行する場合は、以下の URL への無制限のアクセスを許可するように Workload Optimization Manager を設定する必要があります。これにより、Azure サービス プリンシパル ターゲットのすべての機能が有効になります。

Azure (グローバル) の場合：

- `ratecard.azure-api.net`
- `management.core.windows.net`
- `management.azure.com`
- `login.microsoftonline.com`
- `ratecard.blob.core.windows.net`
- `api.loganalytics.io`

Azure Government の場合：

- `ratecard.azure-api.net`
- `management.core.usgovcloudapi.net`
- `management.usgovcloudapi.net`
- `login.microsoftonline.us`
- `ratecard.blob.core.usgovcloudapi.net`
- `api.loganalytics.us`

メモリの統計情報

Workload Optimization Manager で Azure のメモリ統計情報を収集するには、環境内の VM でこれらの統計情報の収集を有効にする必要があります。これは、VM を展開するときに行うこともできます。または、すでに展開した VM でカウンタを有効にすることもできます。詳細については、「[メモリ統計情報の収集の有効化 : Azure](#)」 [\(181 ページ\)](#) を参照してください。

Actions

Workload Optimization Manager は、クラウド ターゲット サプライ チェーンには次のようなアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
仮想マシン (クラウド)	<ul style="list-style-type: none"> ■ テンプレートへのスケールアップ (VMem / VCPU に基づく) ■ テンプレートへのスケールダウン (VMem / VCPU に基づく) ■ 仮想マシンの移動 (クラウド内) <p>注: これは破壊的な移動です。データ/アプリケーションは保持されません。このアクションでは、Workload Optimization Manager のマージ ポリシーと移動された VM の両方が、テンプレート設定を使用した Linux VM である必要もあります。</p>

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、クラウド ターゲット サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
仮想マシン (Azure)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想メモリ (VMem) ホスティング VM に割り当てられた VMem の使用率 キロバイト (KB) 単位で測定 ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 データストアの容量の使用率 (メガバイト (MB) 単位で測定) ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) VM の VStorage に割り当てられた IOPS の使用率 IOPS で測定 ■ I/O Throughput エンティティの基盤となるストレージへのスループット KB/s 単位で測定 ■ 遅延 VM の VStorage に割り当てられた遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
データベース サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想 CPU (VCPU) ホスティング VM に割り当てられた VCPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定

エンティティタイプ	コモディティ
データベース	<ul style="list-style-type: none"> ■ DTU データベースの DTU 容量。DTU は、単一のコモディティとしてバンドルされた CPU、メモリ、および IOPS を表します。 ■ ストレージ データベースのストレージ容量。 <p>Workload Optimization Manager は、DTU とストレージの使用率に基づいてスケーリングアクションを実行し、スケーリングの決定を行うときに次の制限を制約として扱います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 同時セッションの最大数 一度に接続できるデータベースの最大数 ■ 最大同時ワーカー数 一度にクエリを処理できるデータベースプロセスの最大数
音量	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージアクセス ストレージアクセス操作 (IOPS 単位で測定) に使用されているボリューム容量の割合。 ■ IO スループット IO スループット (MB/s 単位で測定) に使用されているボリューム容量の割合。 ■ IO スループット読み取り IO スループット読み取り (MB/s で測定) に使用されているボリュームの容量の割合。 ■ IO スループット書き込み IO スループット書き込み (MB/s で測定) に使用されているボリュームの容量の割合。

Microsoft Enterprise Agreement

Workload Optimization Manager を設定して、Enterprise Agreement (EA) のコンテキスト内で Azure サブスクリプションを管理できます。EA ターゲットにより、Workload Optimization Manager は、カスタム価格設定を使用すること、また予約済みインスタンスを検出することができます。

EA ターゲットを設定すると、Workload Optimization Manager は、豊富に用意された価格情報を使用して、Azure 環境のワークロードサイズと RI カバレッジの計算を行います。

Azure EA 環境で Workload Optimization Manager 管理を有効にするには、EA ターゲットと、少なくとも 1 つのサービス プリンシパル ターゲットの両方を設定する必要があります。サービス プリンシパル ターゲットの詳細については、[「Azure ターゲットの追加」\(149 ページ\)](#) を参照してください。

前提条件

- Microsoft Azure EA アクセスキー
- Microsoft Azure EA 登録番号
- Azure Billing データへのアクセスを有効にする

Azure ポータルまたは EA ポータルで、コストへのアクセスを有効にすることができます。詳細については、Microsoft ドキュメントの「[Cost Management のデータへのアクセス許可を割り当てる](#)」を参照してください。

Azure ポータル :

1. Azure ポータル (<https://portal.azure.com>) にログインします。
エンタープライズ管理者アカウントでログインする必要があります。
2. 請求先アカウントを開きます。
Cost Management + Billing | 課金スコープ に移動します。利用可能なアカウントのリストから請求先アカウントを選択します。
3. コストアクセスを設定します。
[Settings] グループで、[Policies] を選択します。次に、[DEPARTMENT ADMINS CAN VIEW CHANGES] と [ACCOUNT OWNERS CAN VIEW PAGES] をオンにします。

EA ポータル。

1. Azure ポータル (<https://ea.azure.com>) にログインします。
エンタープライズ管理者アカウントでログインする必要があります。
2. 左側のナビゲーションメニューから [メッセージの管理] をクリックします。
3. 請求先アカウントを開きます。
Cost Management + Billing | 課金スコープ に移動します。利用可能なアカウントのリストから請求先アカウントを選択します。

注 :

これらの設定を有効にした場合、変更が有効になるまでに最大 24 時間かかることがあります。詳細については、Microsoft Azure のドキュメント「[エンタープライズコスト表示のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

RI のセルフサービス交換を実行する場合、Workload Optimization Manager は、交換された RI の新しい料金を Azure EA ターゲットを介して検出しません。RI を交換した後に料金を追跡するには、影響を受ける Azure ワークロードのスコープに Azure サブスクリプション ターゲットがあり、そのサブスクリプションに予約済みインスタンス情報への読み取りアクセス権があることを確認してください。

- ファイアウォールは、`consumption.azure.com:443` アドレスへのアクセスを許可する必要があります。

Microsoft Enterprise Agreement ターゲットの追加

Microsoft Enterprise Agreement ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Cloud Management] > [Microsoft Enterprise Agreement] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Target Name
ターゲットを識別するわかりやすい名前
- Enrollment Number
Enterprise Agreement 登録番号 (ea.azure.com の EA 管理者アカウントで確認)
- API Key
Enterprise Agreement の API アクセス キー (ea.azure.com の EA 管理者アカウントで確認)
- Proxy Host
使用しているプロキシ サーバの IP アドレス (存在する場合)
- Proxy Port
プロキシ サーバのポート番号。
- [Proxy User]
認証で使用するプロキシ ユーザーのユーザー名

- [Proxy Password]
認証で使用するプロキシ ユーザーのパスワード


ターゲットを追加して検証した後、Workload Optimization Manager は以下を実行します。

- EA の一部である環境内の既存の Azure ターゲットを認識します。
- これらのターゲットを EA からのカスタム価格で更新します。
- これらのターゲットの RI を検出します。

ターゲット スティッチングは次の請求処理サイクルの後に行われるため、これには最大 24 時間かかることがあります。

注：Workload Optimization Manager は、固有の EA ターゲット上ではなく、基盤となるサービス プリンシパル ターゲットに対してアクションを生成します。Azure ターゲットのアクションとモニター対象リソースの詳細については、[「Azure ターゲットの追加」\(149 ページ\)](#) を参照してください。

Azure エンタープライズ アグリーメント



Workload Optimization Manager を設定すれば、Enterprise Agreement (EA) のコンテキスト内で Azure サブスクリプションを管理できます。EA は、リザーブド インスタンス (RI) の価格設定など、特定の価格を定義します。EA ターゲットを設定して、Azure ターゲットに EA キーを設定すると、Workload Optimization Manager は、用意されている豊富な価格情報を使用して、ワークロードの配置と、Azure 環境の RI カバレッジを計算します。

Azure EA 環境で Workload Optimization Manager 管理を有効にするには、以下を設定する必要があります。

- 1 つの Microsoft エンタープライズ アグリーメント ターゲット
- 基盤となる Azure サブスクリプションを検出できる、1 以上のサービス プリンシパル ターゲット

Azure ターゲットの詳細については、[「Microsoft Azure」 \(136 ページ\)](#) を参照してください。

[Targets] ビューでは、Azure EA に関連するターゲットを次のように識別できます。

- EA ターゲット

価格および RI 情報を追跡するために EA を検出するターゲットです。Workload Optimization Manager の展開ごとに 1 つの EA ターゲットを設定できます。
- Azure サブスクリプションターゲット

Azure 環境のワークロードを管理するターゲットです。これらは、サービス プリンシパル ターゲットによって検出されます。すべてのサブスクリプション ターゲットが必ずしも EA に参加するわけではないことに注意してください。これらのエントリを展開して、関連するサービス プリンシパル ターゲットを表示します。EA のメンバーの場合は、関連する EA ターゲットも表示できます。

EA に参加していないサブスクリプションは、スタンドアロンのターゲットとして表示されます。

注:

まれに、使用されていないサブスクリプションを持っていることがあり、サブスクリプションには関連付けられているワークロードがありません。この場合、Workload Optimization Manager は、サブスクリプションをスタンドアロンとして識別します。これは、ターゲットがその EA にサブスクリプションを関連付けるためのコストまたは使用状況情報を検出できないためです。

- サービス プリンシパル ターゲット

Azure サブスクリプション ターゲットを検出するように設定した Azure ターゲットです。検出されたターゲットを表示するには、エントリを展開します。EA ターゲットを設定した場合、エントリには、ターゲットが EA 登録番号とともに表示されます。

リザーブド インスタンスと Azure EA

Azure 環境では、Microsoft Enterprise Account を設定していて、1 つ以上のサブスクリプションがその EA に参加している場合にのみ、Workload Optimization Manager は RI を検出し、使用することができます。

Azure 環境で RI を検出して管理するため、Workload Optimization Manager は、EA ターゲットと、関連付けられたサブスクリプション ターゲットの両方を使用します。それ独自の、サブスクリプション ターゲットのみ、従量制の価格設定が公開されます。EA ターゲットは、使用可能な RI インスタンス タイプの価格を検出します。Workload Optimization Manager は、この情報を組み合わせて、次の内容を追跡します。

- RI の使用率
- RI カバレッジ
- 仮想マシンのコスト (RI のアカウントリング)

注:

このリリースの Workload Optimization Manager では、従来型 VM と従来型クラウド サービス の RI 検出と管理をサポートしていません。また、抑制コア仮想マシンの RI 検出と管理はサポートしていません。

Azure 環境のコスト計算

Azure 環境で報告されたコストを理解する際、次の点に留意してください。

- EA に参加しているターゲットについては、Workload Optimization Manager が特定の EA の条件を使用し、特定のサブスクリプションに有効なオファー ID のコストを算出します。

- Azure の VM の場合、RI 価格には OS ライセンスのコストは含まれません。ただし、オンデマンド VM の価格設定にはライセンスコストが含まれます。

注:

Microsoft Azure EA 環境では、RI 購入アクションの予測コストが、Microsoft 価格計算ツールから得られた関連コストと一致しない場合があります。

Workload Optimization Manager のアクションは、RI の購入を推奨することがあります。推奨事項では、アクションは無料の Linux OS を前提としているため、コスト推定には OS コストが含まれません。ただし、Microsoft 価格計算ツールには OS ライセンスのコストが含まれています。結果として、Workload Optimization Manager のコスト見積もりを価格計算ツールの値と比較すると、2 つの見積もりが一致しない場合があります。この違いは、RI 購入推奨チャートに表示される損益分岐点にも影響します。推奨された購入には、Azure での OS ライセンスのコストが含まれていないため、表示された損益分岐点は楽観的である可能性があります。

- オンプレミスから Azure クラウドに移行したワークロードの場合、Workload Optimization Manager は、RI およびオンデマンドのワークロードについて Azure Hybrid Benefit (AHUB) の削減を認識します。Workload Optimization Manager のチャートに表示されるコストには、この利点が含まれます。ただし、推奨処置にはライセンスコストが含まれていないため、提案された AHUB の削減は反映されません（上記を参照）。



ストレージ ターゲット

ストレージターゲットを追加すると、Workload Optimization Manager は、ネイティブ API または SMI-S プロバイダー API を介して、ストレージサブシステムに接続できます。Workload Optimization Manager は、ターゲットの API を使用して、基盤となる各ディスクアレイにアクセスし、そこから情報を収集します。この情報を使用して、ストレージのタイプと容量に応じてディスクのパフォーマンス特性を設定し、ワークロードの配置を改善します。

同様に、Workload Optimization Manager は、ストレージコントローラとディスクアレイの関係、およびそれらのアレイ内のデータストアの場所を決定します。この情報は、ワークロード配置をより細かいレベルで最適化することにも役立ちます。

オンプレミス アプリケーションの場合、この最適化により、Workload Optimization Manager は、アプリケーションをホストするワークロードがどのストレージデバイスで実行されているかについて、より多くの情報に基づいた決定を行うことができ、アプリケーションの SLO を保証するのに役立ちます。クラウドでは、ストレージデータはパブリック クラウド ターゲットの一部として扱われます。

仮想マシンとコンテナの両方が、このレベルの最適化の恩恵を受けます。短期間のコンテナの場合、Workload Optimization Manager は、永続的なデータを保持するのに最適なデータストアを提案し、コンテナまたはハイパーバイザターゲットと組み合わせて、コンピューティングリソースとストレージリソースの最適な一致を選択します。長期間のコンテナや仮想マシンの場合、各ワークロードは SLA/SLO について継続的に評価され、ストレージの移動またはサイズ変更を推奨することで、環境の継続的な効率性が保証されます。

以下のセクションでは、ストレージ サプライ チェーンについて説明します。特定のストレージ ターゲットを追加する方法、Workload Optimization Manager がさまざまなサプライ チェーン エンティティに関連してモニタできるリソース、環境を最適化するために実行できるアクションについては、特定のストレージ タイプのターゲット設定手順を参照してください。

サプライ チェーン

ストレージ ターゲット (ストレージ コントローラ) は、ストレージ コントローラとディスク アレイのエンティティをサプライ チェーンに追加します。そして、ディスク アレイ エンティティは、ストレージ エンティティ (データストア) をホストします。

エンティティ マッピング

Workload Optimization Manager のマッピング	EMC VMAX	HPE 3Par	NetApp	Pure
ストレージ	ボリューム (通常、シン、メタ)	仮想ボリューム	音量	音量
ディスク アレイ	ディスク グループまたはシン プール	CPG	Aggregate	シェルフ アレイ

Workload Optimization Manager のマッピング	EMC VMAX	HPE 3Par	NetApp	Pure
の名前	VMAX アレイ	コントローラ	コントローラ/ファイラ	コントローラ

Actions

Workload Optimization Manager は、ストレージ ターゲットには次のようなアクションを推奨します。

注:

これは、ストレージ コントローラによって管理されるストレージのアクションの一般的なリストです。Workload Optimization Manager が推奨できる特定のアクション、および自動化できるアクションは、実際のテクノロジーによって異なります。すべてのアクションがすべてのタイプのストレージに適しているわけではありません。たとえば、Workload Optimization Manager は、C モードの NetApp のディスク アレイまたはストレージ コントローラ間でのデータストアの移動を自動化できますが、他のストレージ テクノロジーの自動化はできません。

テクノロジーごとのアクションの違いについては、特定のタイプのストレージ マネージャ ターゲットの追加について説明している各セクションで確認できます。

エンティティ タイプ	アクション
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの開始 ■ ストレージのプロビジョニング ■ ストレージの一時停止 ■ 移動 (ストレージターゲットが設定されている場合のみ) ■ サイズ変更 (ストレージターゲットが設定されている場合のみ)
ディスクアレイ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ディスクアレイをプロビジョニングする ■ ディスクアレイを開始する ■ ディスクアレイを一時停止する ■ ディスクアレイを移動する (NetApp クラスタモードの場合のみ) ■ 仮想マシンの移動 ■ データストアを移動する
ストレージ コントローラ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージコントローラのプロビジョニング (推奨のみ)

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>メガバイト (MB) 単位で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定
の名前	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用中のストレージ コントローラの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。ストレージ コントローラに割り当てられるストレージは、そのストレージ コントローラによって管理されるアグリゲートで使用可能なすべての物理スペースの合計です。 メガバイト (MB) 単位で測定

EMC VMAX

Workload Optimization Managerは、VMAX2 および 3 シリーズ ストレージ アレイの管理をサポートします。VMAX シリーズは、SAN 環境向けに設計されたエンタープライズ ストレージ アレイのファミリです。Workload Optimization Managerは、ディスク アレイが追加された EMC SMI-S プロバイダーを介して VMAX ストレージ システムに接続します。単一の SMI-S プロバイダーは、1 つ以上

のディスクアレイと通信できます。SMI-S プロバイダーをターゲットとして指定すると、Workload Optimization Manager は追加されたすべてのディスクアレイを検出します。

注：
Workload Optimization Manager は Unisphere を使用していません。データは SMI-S プロバイダーからのみ収集されます。

Workload Optimization Manager は、VMAX3 ターゲットで定義された SLO レベルに基づいてストレージグループを作成します。デフォルトでは、ストレージ vMotion アクションは、設定された応答時間に基づいてこれらの SLO レベルを考慮に入れます。

前提条件

- EMC SMI-S プロバイダー V8.x
- Workload Optimization Manager が EMC SMI-S プロバイダーに接続するために使用できるサービスアカウント（通常はデフォルトの admin アカウント）

VMAX ターゲットの追加

VMAX ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Storage] > [VMAX] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
SMI-S プロバイダーの IP またはホスト名。プロバイダーのアドレスが https で始まる場合は、IP の後に接続に使用するポートを続ける必要があります。
- セキュアな接続を使用 (Use Secure Connection)
チェックすると、ポート 5989 が接続に使用されます。チェックを外すと、ポート 5988 が使用されます。
- ユーザ名
SMI-S プロバイダーのユーザー名。
- パスワード
SMI-S プロバイダーのパスワード。

エンティティの比較

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージエンティティを検出します。次の表では、EMC VMAX で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

EMC VMAX 名	Workload Optimization Manager エンティティ
ボリューム (通常、シン、メタ)	ストレージ
ストレージリソースプール (VMAX3) /シックプロビジョニングされたプール (以前)	ディスクアレイ
ストレージグループ (VMAX3) /シンプロビジョニングされたプール (以前)	論理プール
VMAX アレイ	の名前

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ	プロビジョニング（複製）、削除、移動	サイズ変更（V ボリュームのみ）
論理プール		[Resize]

モニタ対象リソース

使用可能なストレージを計算する際、Workload Optimization Managerは デフォルトで VMAX オペレーティングシステム専用のディスクを除外します。これらのディスクが新しい RAID グループまたはストレージ プールに割り当てられている場合、それらのディスクの容量は、ストレージ コントローラの容量を計算する際に考慮されます。

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト（MB）単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバプロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト（MB）単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作（IOPS） データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒（ms）単位で測定
論理プール	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 論理プール容量の使用率。 メガバイト（MB）単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバプロビジョニングを含む、論理プール容量の使用率。 メガバイト（MB）単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作（IOPS） 論理プール上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計。 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 論理プールの遅延の使用率。

エンティティ タイプ	コモディティ
	ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定
の名前	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定

EMC XtremIO

EMC® XtremIO® は、アプリケーションにデータを高速でプッシュできるように設計された、フラッシュベース (SSD) のストレージソリューションです。システムの構成要素は、X-Brick と呼ばれる SAN アプライアンスです。展開の際には X-Brick のクラスタに編成され、クラスタは XtremIO 管理サーバ (XMS) によって管理されます。

Workload Optimization Manager は、XMS を介して X-Brick に接続します。XMS は、各クラスタ内の個々の X-Brick を公開するのではなく、接続された各 X-Brick クラスタの統合ビューを表示します。Workload Optimization Manager 内で、各 X-Brick クラスタは、ディスク アレイに関連付けられた単一のストレージ コントローラとして表示されます。

クラスタ内のストレージ エンティティと個々の X-Brick 間の関係が XMS を通じて公開されることはありません。Workload Optimization Manager は、X-Brick 間でデータストアを移動することを推奨しないようになっています。さらに、X-Brick には固定のフォームファクタがあります。Workload Optimization Manager は、ディスク アレイまたはストレージ コントローラ リソースのサイズ変更アクションを推奨しません。

Workload Optimization Manager は、XtremIO アレイをフラッシュ ストレージとして認識し、それに応じて検出されたアレイの IOPS キャパシティを設定します。

前提条件

- XMS 4.0 以降のサービスユーザーアカウント (通常はデフォルトの `xmsadmin` アカウント)
Workload Optimization Manager はこのアカウントを使用して XMS に接続し、XtremIO API を介してコマンドを実行します。

XtremIO ターゲットの追加

EMC XtremIO ターゲットの場合は、[Target Configuration] ページで [Storage] > [EMC XtremIO] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
XtremIO 管理サーバ (XMS) の名前または IP アドレス。
- [ユーザ名/パスワード (Username/Password)]
XMS 上のユーザー アカウントのログイン情報。

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、XtremIO で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

XTremIO 名	Workload Optimization Manager エンティティ
音量	ストレージ
XTremIO クラスタ	ディスク アレイ
XTremIO クラスタ	の名前

サプライ チェーン

ストレージ ターゲット (ストレージ コントローラ) は、ストレージ コントローラとディスク アレイのエンティティをサプライ チェーンに追加します。そして、ディスク アレイ エンティティは、ストレージ エンティティ (データストア) をホストします。視覚的な表現については、[「ストレージサプライチェーンの概要」 \(149 ページ\)](#) を参照してください。

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ		プロビジョニング、サイズ変更
ディスク アレイ		
の名前		[Provision]

モニタ対象リソース

使用可能なストレージを計算する際、Workload Optimization Managerは VNX オペレーティング システム専用のディスクを除外します。Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS)

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバプロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定
の名前	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用中のストレージ コントローラの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。ストレージ コントローラに割り当てられるストレージは、そのストレージ コントローラによって管理されるアグリゲートで使用可能なすべての物理スペースの合計です。 メガバイト (MB) 単位で測定

EMC ScaleIO

EMC ScaleIO は、データセンター向けのソフトウェア定義 ストレージの例です。ローカルに接続された汎用ストレージを備える、複数の LAN 接続サーバで構成された汎用インフラストラクチャの上層に、仮想 SAN を作成します。仮想 SAN にアクセスするアプリケーションに、標準のブロック ストレージ インターフェイスを提供します。

Workload Optimization Manager は、REST API ゲートウェイを介して EMC ScaleIO システムと通信します。

前提条件

- EMC ScaleIO 2.x または 3.x
- Workload Optimization Manager が ScaleIO ゲートウェイに接続するために使用できるサービスアカウント。

EMC ScaleIO ターゲットの追加

EMC ScaleIO ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Storage] > [EMC ScaleIO] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
ゲートウェイの IP またはホスト名。
- ユーザ名
ゲートウェイ サービス アカウントのユーザー名。
- パスワード
ゲートウェイ サービス アカウントのパスワード。

エンティティの比較

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、EMC ScaleIO で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

EMC ScaleIO 名	Workload Optimization Manager エンティティ
音量	ストレージ
ストレージ プール	ディスク アレイ
保護ドメイン	の名前

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ	プロビジョニング (複製)	サイズ変更 (デフォルトでは無効)
ディスク アレイ		ディスクアレイのサイズ変更
保護ドメイン		プロビジョニング (複製)

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定
の名前	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定

EMC VPLEX

Workload Optimization Manager は、VPLEX API を介するローカル構成での EMC VPLEX 仮想ストレージシステムの管理をサポートします。現在、Workload Optimization Manager は Metro または Geo 設定をサポートしていません。

VPLEX は、接続されたストレージ ターゲットとハイパーバイザ ターゲット間で収集されたデータを集約し、調整するために使用されます。VPLEX は、仮想ボリュームと LUN の 1 対 1、1 対多、および多対 1 の関係をサポートします。Workload Optimization Manager では、仮想ボリュームと LUN 間の 1 対 1 のマッピングのみがサポートされます。

前提条件

- VPLEX 管理サーバー
- Workload Optimization Manager でサポートされるハイパーバイザターゲット
- Workload Optimization Manager でサポートされるストレージターゲット

注:

Workload Optimization Manager が VPLEX によって提供される情報を使用できるようにするには、ハイパーバイザとその下に階層化されたストレージもターゲットとして追加する必要があります。

VPLEX 権限

Workload Optimization Manager の機能	必要なアクセス許可
モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> ■ サービス アカウント
アクションの実行	<ul style="list-style-type: none"> ■ admin アカウント

EMC VPLEX ターゲットの追加

EMC VPLEX ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Storage] > [EMC VPLEX] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address:
VPLEX 管理サーバの IP またはホスト名
- ユーザー名:
VPLEX 管理サーバのユーザー名
- Password:
VPLEX 管理サーバのパスワード
- [ポート番号 (Port Number)]:
リモート管理接続のポート番号。VPLEX 管理サーバのデフォルトポート番号は 443 です。
- [Secure Connection] :
セキュア接続 (HTTPS) を使用するには、このオプションを選択します。

注:

デフォルトポート (443) はセキュア接続を使用します。

サポートされるアクション

このターゲットでは、基盤となるストレージ ターゲットを介してアクションが生成され、実行されます。Workload Optimization Manager は、VPLEX が提供する改善された可視性を通して、よりインテリジェントなストレージ決定を行います。たとえば、プール間のストレージ vMotion を推奨します。

HPE 3PAR

HPE 3PAR StoreServ システムは、コントローラ ノードを使用してストレージ リソースのプールを管理し、コンシューマに単一のストレージ システムを提供します。Workload Optimization Manager は、3PAR コントローラ ノードにインストールされている WSAPI プロバイダーと SMI-S プロバイダーの両方を介して HPE 3PAR システムと通信します。

前提条件

- コントローラノードで有効化および設定された SMI-S プロバイダー。
- コントローラノードで有効化および設定された WSPAI プロバイダー。
- Workload Optimization Manager が SMI-S および WSPAI プロバイダーへの接続に使用できるコントローラノードのサービスアカウント。

注：

検出とモニタリングを可能にするため、Workload Optimization Manager のサービスアカウントには、すべてのモニタ対象ドメインに対する参照権限が必要です。モニタリングからドメインを除外する場合には、Workload Optimization Manager サービスアカウントにそれらのドメインに対する権限を持たせないようにする必要があります。アクションの実行には、Workload Optimization Manager に編集権限が必要です。

SMI-S プロバイダーの設定

HPE 3PAR SMI-S プロバイダーはコントローラ ノードにインストールする必要があります。デフォルトでは無効になっているので、正しくインストールされ、コントローラ ノードで実行されていることを確認する必要があります。

SMI-S プロバイダーを有効にするには、次の手順を実行します。

1. HPE 3PAR コマンド ライン インターフェイス (CLI) にログインします。
コントローラ ノードでセキュア シェル セッション (ssh) を開きます。デフォルトのログイン情報は 3paradm/3pardata です。
2. SMI-S プロバイダーの現在のステータスを確認します。
シェルセッションで、コマンド showcim を実行します。
3. CIM サービスが実行されていない場合は、開始します。
コマンド startcim を実行して、CIM サービスと SMI-S プロバイダーを有効にします。

SMI-S プロバイダーを停止するには、stopcim -f -x コマンドを実行します。

WSAPI プロバイダーの設定

HPE 3PAR WSAPI Provider はコントローラ ノードにインストールする必要があります。WSAPI プロバイダーを有効にするには、次の手順を実行します。

1. HPE 3PAR コマンド ライン インターフェイス (CLI) にログインします。
コントローラ ノードでセキュア シェル セッション (ssh) を開きます。デフォルトのログイン情報は 3paradm/3pardata です。
2. WSAPI プロバイダーの現在のステータスを確認します。
シェルセッションで、コマンド showwsapi を実行します。
3. WSAPI サービスが実行されていない場合は、startwsapi コマンドを実行して開始します。
安全でない接続のみを許可する場合にはコマンド set wsapi -http enable を実行します。または安全な接続のみを許可する場合は、コマンド set wsapi -https enable を実行します。

WSAPI プロバイダーを停止するには、stopwsapi -f コマンドを実行します。

HPE 3PAR ターゲットの追加

HPE 3PAR ターゲットを追加するには、[ターゲット設定 (Target Configuration)] ページで [ストレージ (Storage)] > [HPE 3Par] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
3PAR コントローラノードの名前または IP アドレス。
デフォルトでは、コントローラはポート 5988 (HTTP) またはポート 5989 (HTTPS) を介して SMI-S データを提供します。インストールで SMI-S に別のポートを使用する場合は、[アドレス (Address)] フィールドにポート番号を含めます。
- [ユーザ名/パスワード (Username/Password)]
コントローラ ノードのユーザー アカウントのログイン情報。

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、HPE 3PAR で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

HPE 3PAR 名	Workload Optimization Manager エンティティ
仮想ボリューム	ストレージ
CPG	ディスク アレイ
AO 設定	論理プール
コントローラ	の名前

サプライ チェーン

ストレージ ターゲット (ストレージ コントローラ) は、ストレージ コントローラ、論理プール、およびディスク アレイ エンティティをサプライ チェーンに追加します。論理プールおよびディスクアレイエンティティは、ストレージエンティティ (データストア) をホストします。視覚的な表現については、[「ストレージサプライチェーンの概要」 \(149 ページ\)](#) を参照してください。

3PAR Adaptive Optimization

HPE 3PAR 用の Adaptive Optimization (AO) を使用すれば、2 階層または 3 階層のデータ ストレージを管理できます。AO は、AO が実行する定期的な分析に応じて、適切な階層にストレージ領域を配置します。

AO グループのストレージを操作する際、Workload Optimization Manager は次のような作業を行います。

- それぞれの共通プロビジョニンググループ (CPG) をディスクアレイとして検出します。
Workload Optimization Manager のユーザー インターフェイスでは、これらのディスク アレイはストレージをホストせず、空のように表示されます。Workload Optimization Manager は、これらのディスク アレイ間のストレージ移動を推奨しません。このような移動は AO のブロックレベルの配置と競合するためです。
- AO グループ内のすべてのデータストアをホストする単一の論理プールを作成します。
この論理プールは AO グループを表すもので、すべてのメンバー CPG が含まれます。Workload Optimization Manager は、分析の実行時にこの単一の論理プールを考慮します。AO グループでのストレージの出し入れは推奨します。また、Workload Optimization Manager は、この論理プールのリソース容量を集約します。たとえば、AO 論理プールの IOPS 容量は、構成要素の CPG の IOPS キャパシティを組み合わせたものとなります。

AO 論理プールは、Workload Optimization Manager のユーザー インターフェイスで確認できます。この論理プールの表示名は、AO 構成の名前です。

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ	プロビジョニング、サイズ変更 (拡大/縮小)	
ディスク アレイ	プロビジョニング、サイズ変更 (拡大/縮小)	
論理プール		プロビジョニング、サイズ変更 (拡大/縮小)
の名前		[Provision]

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスクアレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 (1 秒あたりの動作数で測定) ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。ミリ秒 (ms) 単位で測定
論理プール	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 論理プール容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、論理プール容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) 論理プール上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計。

エンティティ タイプ	コモディティ
	1 秒あたりの動作数で測定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 遅延 論理プールの遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定
の名前	注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。 <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用中のストレージ コントローラの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。ストレージ コントローラに割り当てられるストレージは、そのストレージ コントローラによって管理されるアグリゲートで使用可能なすべての物理スペースの合計です。 メガバイト (MB) 単位で測定

NetApp

ストレージ制御モジュールは、Data ONTAP オペレーティング システムを実行する NetApp ファイラのサポートを追加します。NetApp ストレージコントローラは、ストレージアレイを管理するストレージ仮想マシンです。Workload Optimization Manager は、これらのストレージ コントローラに接続して、7-Mode および Cluster-Mode (C-Mode) の NetApp ターゲットをサポートします。

前提条件

- Transport Layer Security (TLS) が有効になっていること
- Workload Optimization Manager が NetApp ターゲットに接続するために使用できるサービスアカウント

TLS の有効化

バージョン 5.4 以降の Workload Optimization Manager は、デフォルトで、ターゲットとのセキュアな通信を確立するための Transport Layer Security (TLS) バージョン 1.2 を必要とします。NetApp ファイラはデフォルトで TLS が無効になっており、サポートしている最新バージョンは TLSv1 です。NetApp ターゲットが Workload Optimization Manager 5.4 以降で検証に失敗した場合、これが原因である可能性があります。

TLS のサポートが原因でターゲットの検証が失敗した場合は、次のような文字列により検証エラーが表示されることがあります。

- 適切なプロトコルがありません (No appropriate protocol)

このエラーを修正するには、ターゲット テクノロジーがサポートする TLS の最新バージョンを有効にしてください。これで問題が解決しない場合は、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。
- 証明書がアルゴリズムの制約に準拠していません (Certificates does not conform to algorithm constraints)

このエラーを修正するには、NetAppのマニュアルを参照して、ターゲット サーバで 2048 以上の長さの証明書キーを生成する手順を実施してください。これで問題が解決しない場合は、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

TLS の有効化の詳細については、『**Data ONTAP System Administration Guide**』の SSL プロトコルに関するセクションを参照してください。

サービス ユーザー アカウント-管理者ロール

NetApp ディスク アレイを検出してフルに管理するには、Workload Optimization Manager が、NetApp ファイラの OnTap API (ontapi) を介してコマンドを実行する権限を付与するサービス アカウントを持っている必要があります。ほとんどの場合は、管理者権限を持つユーザー アカウントを提供できるはずですが、

- **NetApp 7-Mode** : NetApp コマンドラインから管理者アカウントを作成します。例 :

```
useradmin user add Cisco -g Administrators
```

- **NetApp C-Mode**: NetApp OnCommand System Manager または NetApp コマンドラインから管理者アカウントを作成します。例 :

```
security login create -role admin -username Cisco -application ontapi -authmethod password
```

完全な管理者権限を付与しない場合は、[「NetAppでの制限付きサービスアカウントの作成」 \(166 ページ\)](#) を参照してください。

NetApp ターゲットの追加

NetApp ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Storage] > [NetApp] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address

NetApp ストレージ コントローラの名前または IP アドレス。

[7-Mode] : ストレージコントローラのアドレスを入力します。

クラスタモード (Cluster-Mode (C-Mode)) : クラスターの管理アドレスを入力します。

- [ユーザ名/パスワード (Username/Password)]

Workload Optimization Manager が使用できるように設定した、NetApp サービス ユーザー アカウントのログイン情報。

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、NetApp で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

NetApp 名	Workload Optimization Manager エンティティ
音量	ストレージ
Aggregate	ディスク アレイ
コントローラ/ファイラ	の名前

サプライ チェーン

ストレージ ターゲット (ストレージ コントローラ) は、ストレージ コントローラとディスク アレイのエンティティをサプライ チェーンに追加します。そして、ディスク アレイ エンティティは、ストレージ エンティティ (データストア) をホストします。視覚的な表現については、[「ストレージサプライチェーンの概要」 \(149 ページ\)](#) を参照してください。

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ	移動 (C モードのみ)	移動 (7-モード) 、プロビジョニング、サイズ変更 (拡大)
ディスク アレイ		サイズ変更 (拡大) 、移動 (C モードのみ) 、プロビジョニング (C モードのみ)

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
の名前		[Provision]

C-Mode の NetApp の場合、Workload Optimization Manager は、データストアを同じストレージ コントローラ上のディスク アレイへ移動することと、別のストレージ コントローラ上のディスク アレイへ移動することを自動化できます。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

注：

NetApp 環境では、ストレージコントローラーが集約で利用できる SPARE 状態のディスクがなくなると、ストレージコントローラーは 100% の使用率を示します。これは、ストレージコントローラに容量がないことを意味するわけではありません。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
の名前	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用中のストレージ コントローラの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定 ■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。ストレージ コントローラに割り当てられるストレージは、そのストレージ コントローラによって管理されるアグリゲートで使用可能なすべての物理スペースの合計です。 メガバイト (MB) 単位で測定

NetApp の制限付きサービス アカウント

Workload Optimization Manager を使用する際には、管理者権限を持つ NetApp サービス アカウントの方が有利ですが、NetApp のモードに応じ、以下で説明する手順を実行することで、アクセスが制限されたアカウントを作成することも可能です。

NetApp 9.x の制限付きサービス アカウントのセットアップ

完全な管理者権限を持たないサービス アカウントを使用することが望ましい場合：

1. コマンド シェルから NetApp ファイラにログインします。
2. ロールを作成し、次の各コマンドを実行する権限を割り当てます。

次に例を示します。

```
security login role create -role RoleName -cmddirname "storage aggregate show" -vserver Cluster-Name
```

必要な機能は次のとおりです。

- cluster identity modify
- cluster identity show
- lun create
- lun igroup create
- lun igroup modify
- lun igroup show
- lun mapping create
- lun mapping delete
- lun mapping show
- lun modify
- lun show
- network interface create
- network interface delete
- network interface modify
- network interface show
- statistics show
- storage aggregate create
- storage aggregate modify

- storage aggregate show
 - storage disk show
 - system controller flash-cache show
 - system node modify
 - system node show
 - version
 - volume create
 - volume modify
 - volume move modify
 - volume move show
 - volume move start
 - volume qtree create
 - volume qtree show
 - volume show
 - volume snapshot create
 - volume snapshot modify
 - volume snapshot show
 - vserver create
 - vserver fcp nodename
 - vserver iscsi nodename
 - vserver modify
 - vserver options
 - vserver show
3. 実行権限については、指定したロールに対して次のコマンドを実行します。ここで、Role-Name は作成するロールの名前で、Cluster-Name はロールの影響を受けるクラスタを指します。個々のクラスタに影響を与える権限を設定するには、次のコマンドを個別に実行する必要があります。
- security login role create -role Role-Name -access all -cmddirname "volume offline" -vserver Cluster-Name
 - security login role create -role Role-Name -access all -cmddirname "volume unmount" -vserver Cluster-Name
 - security login role create -role Role-Name -access all -cmddirname "volume move" -vserver Cluster-Name
 - security login role create -role Role-Name -access all -cmddirname "volume delete" -vserver Cluster-Name
4. 新しく作成したロールを使用するユーザーを作成します。
次に例を示します。
- ```
security login create -User-Name RoleUser -r Workload Optimization ManagerRole
```
5. プロンプトが表示されたら、新しいユーザーのパスワードを入力します。
6. 次のコマンドを使用して ssh および ontapi アプリケーションへのアクセス権をユーザーに付与し、作成したロールとユーザーで Role-Name および RoleUser を置換します：
- ```
security login create -role Role-Name -username RoleUser -application ontapi -authmethod password
security login create -role Role-Name -username RoleUser -application ssh -authmethod password
```

NetApp 7-Mode の制限付きサービスアカウントのセットアップ

完全な管理者権限を持たないサービス アカウントを使用することが望ましい場合：

1. コマンド シェルから NetApp ファイラにログインします。
2. API 権限を持つロールを作成します。

次に例を示します。

```
useradmin role add Role-Name <capabilities>]
```

ここで <capabilities> は、ロールに割り当てられた機能のカンマ区切りリストです。必要な機能は次のとおりです。

- api-aggr-list-info
- api-disk-list-info
- api-fcp-node-get-name
- api-flash-device-list-info
- api-igroup-list-info
- api-iscsi-node-get-name
- api-lun-initiator-list-map-info
- api-lun-map-list-info
- api-lun-list-info
- api-net-ifconfig-get
- api-nfs-exportfs-list-rules-2
- api-options-list-info
- api-system-get-info
- api-system-get-version
- api-volume-list-info
- api-snapshot-list-info
- api-perf-object-get-instances
- api-perf-object-instance-list-info
- api-perf-object-counter-list-info
- api-qtrees-list
- security-api-vfiler
- api-vfiler-list-info
- api-volume-options-list-info
- login-http-admin
- login-*

最後のログイン機能 (login-*) は外部ユーザーに必要となる場合があることに注意してください。

実行機能：

- api-volume-create
- api-volume-size
- api-volume-offline
- api-volume-online
- api-volume-destroy
- api-aggr-add
- api-aggr-create
- api-aggr-offline
- api-aggr-online
- api-aggr-destroy

3. グループを作成し、ロールを割り当てます。

次に例を示します。

```
useradmin add Group-Name -r Workload Optimization ManagerRole
```


4. グループのメンバーであるユーザーを作成します。

次に例を示します。

```
useradmin user add User-Name -g Group-Name
```

5. プロンプトが表示されたら、新しいユーザーのパスワードを入力します。

NetApp C-Mode の制限付きサービス アカウントのセットアップ

完全な管理者権限を持たないサービス アカウントを使用することが望ましい場合：

1. コマンド シェルから NetApp ファイラにログインします。
2. ロールを作成し、次の各コマンドを実行する権限を割り当てます。

- aggr-get-iter
- igroup-get-iter
- cluster-identity-get
- lun-map-get-iter
- net-interface-get-iter
- storage-disk-get-iter
- system-get-node-info-iter
- volume-get-iter
- vserver-get-iter
- fcp-node-get-name
- flash-device-get-iter
- iscsi-node-get-name
- options-list-info
- qtree-list-iter
- system-get-version
- lun-get-iter
- snapshot-get-iter
- perf-object-get-instances
- volume-get-iter
- volume-move-get-iter
- volume-move-start

たとえば、ボリュームをオフラインにするには、次のコマンドを実行します：

```
security login role create -role Role-Name -access all -cmddirname "volume offline"
-vserver <cluster_name>
```

3. 作成したロールに基づいてユーザーを作成します。

ユーザーに ssh および ontapi アプリケーションへのアクセス権を付与します。次に例を示します。

```
security login create -role Role-Name -username User-Name -application ontapi -authmethod password
```

Pure Storage

Workload Optimization Manager は、次の Pure Storage テクノロジーの管理をサポートしています。

- FlashArray//C
- FlashArray//X

次のテクノロジーはサポートされていません。

- FlashBlade

Pure Storage のアレイはパフォーマンスが向上しているため、Workload Optimization Manager は、インテリジェントな割り当て方式に従い、要求の厳しいワークロードを Flash ベースのデータストアに割り当てます。Workload Optimization Manager の分析はまた、アクションを推奨する際に、Pure Storage の重複削除と圧縮機能を組み込むことができます。

前提条件

- Workload Optimization Manager が FlashArray に接続するために使用できるサービスアカウント
このアカウントには、Pure Storage API を介してコマンドを実行する権限が必要です（通常はデフォルトの `pureuser` 管理アカウントを使用します）。

Pure Storage ターゲットの追加

Pure Storage ターゲットを追加するには、[Target Configuration] ページで [Storage] > [Pure Storage] オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
Pure Storage FlashArray の名前または IP アドレス。
- [ユーザ名/パスワード (Username/Password)]
Workload Optimization Manager が FlashArray に接続するために使用できるサービス アカウントのログイン情報。ユーザー名にドメインを含めることはできません。たとえば、Username=jjsmith は正しいですが、Username=myDomain\jjsmith は検証に失敗します。
- セキュア接続
オンにすると、SSL を使用して Pure のターゲットに接続します。Pure のほとんどのインストールでは、安全でない接続は受け入れられません。セキュアな接続を無効にしてターゲットを追加したときにエラーが発生した場合は、このオプションを有効にして追加しなおしてください。

新しいターゲットを検証した後、Workload Optimization Manager は接続されたストレージ エンティティを検出します。次の表では、Pure で使用される用語と、Workload Optimization Manager で使用される用語を比較しています。

純粋な名前	Workload Optimization Manager エンティティ
音量	ストレージ
シェルフ アレイ	ディスク アレイ
コントローラ	の名前

サプライ チェーン

ストレージ ターゲット (ストレージ コントローラ) は、ストレージ コントローラとディスク アレイのエンティティをサプライ チェーンに追加します。そして、ディスク アレイ エンティティは、ストレージ エンティティ (データストア) をホストします。視覚的な表現については、[「ストレージサプライチェーンの概要」 \(149 ページ\)](#) を参照してください。

サポートされるアクション

検出された各エンティティについて、Workload Optimization Manager は、以下に示す特定のアクションを実行または推奨できます。

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
ストレージ		サイズ変更 (拡大)
ディスク アレイ		

エンティティ タイプ	自動化可能	推奨のみ
の名前		[Provision]

Pure Storage は、ストレージ コントローラによって管理されるすべてのディスクを、固定フォームファクタで単一のアレイに割り当てます。アレイに対して実行するアクションはありません。たとえば、あるストレージ コントローラから別のストレージ コントローラにディスク アレイを移動するアクションはありません。同様に、フォームファクタが固定されているため、ボリュームを移動またはプロビジョニングするアクションはありません。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、次のストレージ リソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 データストアのキャパシティの使用率 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、データストアのキャパシティの使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) データストアでの 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 データストアの遅延の使用率 ミリ秒 (ms) 単位で測定
ディスク アレイ	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージの容量 ディスク アレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ プロビジョニングされたストレージ オーバープロビジョニングを含む、ディスクアレイの容量の使用率。 メガバイト (MB) 単位で測定 ■ 1 秒あたりのストレージアクセス操作 (IOPS) ディスク アレイ上の 1 秒あたりの読み取りおよび書き込みアクセス操作の合計 1 秒あたりの動作数で測定 ■ 遅延 ディスクアレイ内の各デバイスの遅延から計算された遅延の使用率。 ミリ秒 (ms) 単位で測定

エンティティ タイプ	コモディティ
の名称	<p>注: 同じタイプのすべてのターゲットがすべての可能なコモディティを提供するわけではありません。たとえば、一部のストレージ コントローラは CPU アクティビティを公開しません。メトリックが収集されない場合、UI のウィジェットにはデータが表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none">■ CPU 使用中のストレージ コントローラの CPU の使用率 メガヘルツ (MHz) で測定■ ストレージの容量 ストレージ コントローラの容量の使用率。ストレージ コントローラに割り当てられるストレージは、そのストレージ コントローラによって管理されるアグリゲートで使用可能なすべての物理スペースの合計です。 メガバイト (MB) 単位で測定



仮想デスクトップ インフラストラクチャの ターゲット

仮想デスクトップ インフラストラクチャ ターゲットは、単一のポータルを介して複数のアプリケーション ユーザーにデジタル ワークスペースを提供するサービスです。Workload Optimization Manager を VDI ターゲットに接続すると、仮想デスクトップと仮想デスクトップ インフラストラクチャ自体を使用するビジネスユーザーのパフォーマンスとリソース消費がモニタされます。次に、Workload Optimization Manager は、強化されたデータを使用してアプリケーションリソース管理 (ARM) を実行し、リソースをできるだけ効率的に利用しながら、アプリケーションのパフォーマンスを保証します。

このプロセスの一環として、Workload Optimization Manager はこの情報を使用して、ハードウェアの状態、および環境内で実行されているユーザーと仮想デスクトップに関連する情報をより深く把握します。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、VDI サプライ チェーンの次のリソースをモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ビジネスユーザー	<ul style="list-style-type: none">■ ImageCPU CPU 使用率 (ユーザーのデスクトップイメージまたはイメージの CPU 容量の割合)。■ ImageMem メモリ使用率 (ユーザーのデスクトップイメージまたはイメージのメモリ容量の割合)。■ ImageStorage ストレージ使用率 (ユーザーのデスクトップイメージまたはイメージのストレージ容量の割合)。
デスクトッププール	<ul style="list-style-type: none">■ プール CPU アクティブセッションによって使用されているプールに使用可能な CPU。■ プールメモリ アクティブセッションによって使用されているプールに使用可能なメモリ。■ プールストレージ

エンティティ タイプ	コモディティ
	<p>アクティブセッションによって使用されているプールに使用可能なストレージ容量。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ アクティブセッション Workload Optimization Manager ポリシーで定義されているプールのキャパシティのパーセンテージとしてのプール上のアクティブ セッションの数。 ■ Total Sessions プール上のアクティブセッションと切断済み (終了していない) セッションの数 (プール容量の割合)。

Horizon

VMware Horizon は、エンド ユーザーが単一のデジタル ワークスペースを通じて、仮想デスクトップ、アプリケーション、およびオンライン サービスにアクセスできるようにします。

Horizon から提供される情報を使用して、Workload Optimization Manager は VDI インフラストラクチャを効率的に利用して、不適切に配置されたデスクトップやサイズが設定されたデスクトップを回避します。

前提条件

- Horizon 7.0 以降
- Horizon ターゲットに関連付けられている vCenter ターゲットのバージョンは 5.0 以降である必要があります。

Horizon ターゲットの追加

注:

Horizon ターゲットごとに、そのサイトにサービスを提供する接続サーバを 1 つだけ追加する必要があります。Workload Optimization Manager はデフォルトポートである 443 を使用します。同じサイトに複数の接続サーバを追加すると、一貫性のないアクションや重複するアクションが発生します。

Horizon ターゲットを追加するには、[ターゲット設定(Target Configuration)] ページで**[仮想デスクトップインフラストラクチャ (Virtual Desktop Infrastructure)] > [Horizon]** オプションを選択し、次の情報を入力します。

- Address
Horizon 接続サーバの IP アドレス。
- ユーザ名
Workload Optimization Manager が Horizon ターゲットへの接続に使用するユーザー アカウントのユーザー名。このアカウントは、管理者 (読み取り専用) アカウントである必要があります。
- パスワード
Workload Optimization Manager が Horizon ターゲットへの接続に使用するユーザー アカウントのパスワード。
- vCenter ユーザ名 (vCenter Username)
Workload Optimization Manager が Horizon に関連する vCenter ターゲットに接続するために使用するユーザー アカウントのユーザー名。Horizon と vCenter のログイン情報が同じ場合は、空白のままにします。
- vCenter パスワード (vCenter Password)
Horizon に関連する vCenter ターゲットに接続するために使用するユーザー アカウントのパスワード。Horizon と vCenter のログイン情報が同じ場合は、空白のままにします。

■ LDAP サーバー

Workload Optimization Manager がHorizonターゲットとともに使用する特定の LDAPサーバのアドレス。デフォルトでは、Workload Optimization Manager はユーザー名に入力されたドメインに基づいてルックアップを実行し、応答から正常な DNS サーバを選択します。

■ LDAP Server Port

指定した LDAP サーバへの接続に、Workload Optimization Managerが使用するポート。デフォルトでは、Workload Optimization Manager は非セキュア接続にポート 389 を使用し、セキュア接続にポート 636 を使用します。

■ セキュア LDAP 接続

オンにすると、Workload Optimization ManagerはSSLを使用して LDAP サーバと通信します

■ LDAP ユーザ名 (LDAP Username)

ユーザー名プリンシパル名の形式で、Kerberos を使用してディレクトリ サービスで認証するために、Workload Optimization Manager が LDAP サーバへの接続に使用するユーザー名。たとえば、`user.name@domain.com` です。

■ LDAP パスワード (LDAP Password)

Workload Optimization Manager が LDAP サーバへの接続に使用するパスワード

アクション

状況によっては、より小さな、またはより大きなデスクトップイメージを必要とするユーザーが存在する場合があります。これはそれぞれ、イメージリソースの使用率が低いまたは高いユーザーとして表示されます。また、使用状況に基づいて、特定の時間帯にデスクトッププールの輻輳を緩和する必要がある場合もあります。これらの場合、Workload Optimization Manager は、より大きなイメージを提供する異なるデスクトッププールにビジネスユーザーを移動することを推奨します。

これらのアクションをサポートするには、デスクトップ プールをマージするワークロード配置ポリシーを設定する必要があります。手順は次のとおりです。

- 新しいワークロード配置ポリシーを作成します。
- ポリシータイプとして [Merge] を選択します。
- コンシューマタイプをマージするには、[Desktop Pool] を選択します。
- マージするプールを選択します。
- ポリシーを保存します。

詳細については、『Workload Optimization Manager ユーザーガイド』の「配置ポリシーの作成」を参照してください。

Workload Optimization Manager は、次のように Horizon ターゲットのさまざまなエンティティに対するアクションを推奨します。

エンティティ タイプ	アクション
ビジネスユーザー	<ul style="list-style-type: none"> ■ イメージの輻輳によるビジネスユーザーの移動 ■ デスクトッププールの輻輳によるビジネスユーザーの移動
デスクトップ プール	Workload Optimization Manager はデスクトップ プールで実行するアクションは推奨しません。代わりに、プール内のアクティブなセッションを実行しているビジネス ユーザーに対して実行するアクションを推奨します。
ビューポッド	Workload Optimization Manager はビューポッド上で実行するアクションは推奨しません。代わりに、ビューポッドでアクティブなセッションを実行しているビジネス ユーザーに対して実行するアクションを推奨します。

モニタ対象リソース

Workload Optimization Manager は、Horizon ターゲットの次の品目をモニタします。

エンティティ タイプ	コモディティ
ビジネスユーザー	<ul style="list-style-type: none"> ■ ImageCPU CPU 使用率 (ユーザーのデスクトップイメージまたはイメージの CPU 容量の割合)。 ■ ImageMem メモリ使用率 (ユーザーのデスクトップイメージまたはイメージのメモリ容量の割合)。 ■ ImageStorage ストレージ使用率 (ユーザーのデスクトップイメージまたはイメージのストレージ容量の割合)。
デスクトッププール	<ul style="list-style-type: none"> ■ プール CPU アクティブセッションによって使用されているプールに使用可能な CPU。 ■ プールメモリ アクティブセッションによって使用されているプールに使用可能なメモリ。 ■ プールストレージ アクティブセッションによって使用されているプールに使用可能なストレージ容量。 ■ アクティブセッション Workload Optimization Manager ポリシーで定義されているプールのキャパシティのパーセンテージとしてのプール上のアクティブ セッションの数。 ■ Total Sessions プール上のアクティブセッションと切断済み (終了していない) セッションの数 (プール容量の割合)。
ビューポッド	<ul style="list-style-type: none"> ■ アクティブセッション Workload Optimization Manager ポリシーで定義されているプールのキャパシティのパーセンテージとしてのプール上のアクティブ セッションの数。 ■ Total Sessions プール上のアクティブセッションと切断済み (終了していない) セッションの数 (プール容量の割合)。



付録 一 ターゲット設定

この付録には、Workload Optimization Manager ターゲットの設定に関連するトピックが含まれています。

Cisco Unified Computing System

UCSブレード プロビジョニング

UCSファブリック ターゲットを管理する場合、Workload Optimization Manager は、シャーシにインストールされているが現在動作していないブレード サーバをプロビジョニングできます。ワークロードがより多くの物理コンピューティング リソースを必要とする場合、Workload Optimization Managerは、ブレードをプロビジョニングするように UCS に自動的に指示するか、ブレードをプロビジョニングすることを推奨し、[To Do] リストからアクションを実行できます。この機能を有効にするには、次の 2 つの基本手順を実行する必要があります。

- ブレードのプロビジョニング時に UCS および vCenter Server が情報を管理する方法を設定する

Workload Optimization Manager がUCSブレードの自動プロビジョニングを実行できるようにするには、UCS がサーバプール、ポリシー、サービスプロファイルテンプレートなどのリソースを管理するため、UCSが vCenter Server と連携するように設定する必要があります。これにより、Workload Optimization Manager が新しいブレードをプロビジョニングするように UCS Manager に指示すると、vCenter Server は新しい物理ホストが使用可能であることを認識します。vCenter Server が新しいブレードを認識できるようになると、Workload Optimization Manager は vCenter Server にワークロードをサーバに移動するように指示できます。

Workload Optimization Manager は、動作中のブレードのサービス プロファイルに基づいて新しいブレードをプロビジョニングします。これを有効にするには、設定にサービス プロファイル テンプレートを含める必要があり、動作中のブレードをこれらのテンプレートにバインドする必要があります。

ブレードの自動プロビジョニングを有効にする設定については、次の場所にあるシスココミュニティの記事「UCS PowerTool および VMware PowerCLI による自動展開の自動管理」を参照してください。

https://communities.cisco.com/community/technology/datacenter/ucs_management/cisco_ucs_developed_integrations/blog/2013/09/16/ucs-powertool-and-vmware-powercli-automated-management-of-auto-deploy

この投稿には、「Cisco UCS PowerTool と VMware PowerCLI の両方を利用したPowerShell の統合」に関するビデオが含まれています。また、この投稿からスクリプトをダウンロードし、導入の必要に応じて変更することもできます。

- ブレードサーバーの [Host Provision] アクションを [Automate] または [Manual] に設定します。デフォルトでは、Workload Optimization Manager は[ホストのプロビジョニング (Host Provision)] アクションを [推奨 (Recommendation)] に設定します。

UCSによって管理されるブレード サーバ以外のホストの場合、Workload Optimization Manager はホストを自動または手動でプロビジョニングできません。代わりに、ホストをプロビジョニングし、物理マシンをインストールしてネットワークに接続することを推奨します。

UCS 展開では、ブレード サーバをシャーシにインストールして、プロビジョニングの準備をすることができます。この場合、Workload Optimization Manager は、ワークロードの需要を満たす新しいブレードをプロビジョニングするようにUCSに指示できます。これらのサーバーでは、[Host Provision] アクションを [Automatic] または [Manual] に設定できます。

注：

UCS ブレードに対して自動または手動のホストプロビジョニングのみを設定することが重要です。他のタイプのホストで [Host Provision] を [Automatic] に設定すると、Workload Optimization Manager はアクションを実行しようとして失敗します。その結果、そのタイプの新しいホストをプロビジョニングする推奨事項が表示されない場合があります。

Workload Optimization Manager は、ブレード サーバをシャーシ別にグループ化します。自動設定または手動設定をブレードサーバーに制限するために、このグループを使用します。環境内のすべてのブレード サーバにアクション モードを設定することも、シャーシごとに異なるモードを設定することもできます。

メモリ統計情報の収集の有効化：AWS

したがって、Workload Optimization Manager は AWS 環境のメモリ統計を収集できるため、CloudWatch 経由で統計をパブリッシュするように VM を設定する必要があります。これを実行する手順の一部は、VM で Linux または Windows OS のどちらが実行されているかによって異なります。

VM のメモリ統計を有効にするには、次の要件を満たす必要があります。

- VM イメージに SSM エージェントがインストールされていること
 - Linux VM :

デフォルトでは、日付が 2017.09 以降の Linux AMI にはインストール済みの SSM エージェントが含まれています。
 - Windows VM :

VM に SSM エージェントをインストールする必要があります。詳細については、『[Working with SSM Agent](#)』を参照してください。
- CloudWatch サービスへのアクセス

AWS インスタンスは、CloudWatch にデータをプッシュできるように、CloudWatch へのインターネット アクセスまたは直接アクセスが必要です。
- Workload Optimization Manager からのアクセス

Workload Optimization Manager がメモリデータにアクセスするには、AWS ターゲットへの接続に使用するアカウントに正しいアクセス許可が含まれている必要があります。AWS キー (IAM ロールではない) を介して AWS ターゲットを設定した場合は、AWS ターゲットの設定に関するセクションで指定されているアクセス許可を含める必要があります。

Workload Optimization Manager 接続に IAM ロールを使用する場合、そのロールには少なくとも以下が含まれている必要があります。

 - AmazonEC2ReadOnlyAccess

- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonRDSReadOnlyAccess

VM のメモリ統計の収集を設定するには、以下の手順を実行します。

1. 各 VM インスタンスに IAM ロールをアタッチします。

各 EC2 インスタンスには、CloudWatch のアクセス権を付与する IAM ロールがアタッチされている必要があります。そのアクセスを許可するには、AmazonSSMFullAccess ポリシーをロールに含めることをお勧めします。

AWS System Manager を使用して、必要なロールを VM にアタッチします。

注：

ロールにより少ないアクセス権を付与する場合は、AmazonEC2RoleforSSM ポリシーを使用できます。これは、アクション `ssm:GetParameter` がリソース `arn:aws:ssm:*:*:parameter/*` にアクセスすることを許可するカスタムポリシーです。

2. Linux VM に CloudWatch エージェントをインストールします。

設定するアカウントとリージョンの AWS System Manager サービスに移動します。サービスで、[Run Command] 画面に移動し、AWS-ConfigureAWSPackage コマンドを設定して、VM に AmazonCloudWatchAgent をインストールします。詳細については、AWS のマニュアルを参照してください。

3. CloudWatch エージェントの設定データを作成します。

設定データとは、パラメータストアにパラメータとして追加する JSON オブジェクトです。このオブジェクトには、Linux または Windows VM インスタンスのいずれかに応じて、次のものが含まれている必要があります。

■ **Linux 設定：**

```
{
  "agent":{
    "metrics_collection_interval":60,
    "logfile":"/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-cloudwatch-agent.log"
  },
  "metrics":{
    "namespace": "custom",
    "metrics_collected":{
      "mem":{
        "measurement":[
          {
            "name":"mem_available", "rename":"MemoryAvailable", "unit": "Bytes"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "append_dimensions":{
    "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}",
    "ImageId": "${aws:ImageId}",
    "InstanceId": "${aws:InstanceId}",
    "InstanceType": "${aws:InstanceType}"
  }
}
```

■ Windows 設定 :

```
{
  "metrics": {
    "namespace": "Windows System",
    "append_dimensions": {
      "InstanceId": "${aws:InstanceId}"
    },
    "aggregation_dimensions" : [ ["InstanceId"] ],
    "metrics_collected": {
      "Memory": {
        "measurement": [
          { "name" : "Available Bytes", "rename": "MemoryAvailable", "unit": "Bytes" }
        ],
        "metrics_collection_interval": 60
      },
      "Paging File": {
        "measurement": [
          { "name": "% Usage", "rename": "paging_used" }
        ],
        "metrics_collection_interval": 60,
        "resources": [
          "*"
        ]
      }
    }
  }
}
```

CW 名前空間とリージョンのオプションパラメータを設定できることに注意してください。ただし、それ以上のメトリックを CloudWatch が収集するように設定した場合、これらのメトリックは Workload Optimization Manager の分析に影響を与えず、ユーザーインターフェイスに表示されません。Workload Optimization Manager は、使用済みメモリの統計のみを追跡します。

4. パラメータストアを作成します。

a. パラメータを作成します。

AWS System Manager で、パラメータストアに移動し、パラメータを作成します。JSON エージェント設定（上記で作成したもの）をコピーして、パラメータの [Value] フィールドに貼り付けます。

b. パラメータに名前を付けます。

このパラメータ名を覚えておく必要があります。

c. クリックしてパラメータを作成します。

5. CloudWatch パラメータを VM に展開します。

AWS System Manager で、[Run Command] 画面に移動して、AmazonCloudWatch-ManagedAgent コマンドを設定して実行します。以下のように設定します。

- **[Run Command]** : configure
- **[Mode]** : ec2
- **[Optional Configuration Source]** : ssm
- **[Optional Configuration Location]** : 上記で作成したパラメータの名前を指定します。
- **[Optional Restart]** : yes (これにより、VM インスタンスではなく CloudWatch エージェントが再起動されます)
- **[Targets]** : CloudWatch 設定をデプロイする VM

コマンドを設定したら、実行します。これにより、インスタンスのメモリメトリックの収集が設定されます。

6. インスタンスのメモリメトリックを収集していることを確認します。

CloudWatch ページに移動し、CWAgent 名前空間でメトリックを表示します。次に、インスタンスを ID で調べて、MemoryAvailable メトリックが表示されることを確認します。

メモリ統計情報の収集の有効化：Azure

Workload Optimization Manager で Azure のメモリ統計情報を収集するには、環境内の VM でこれらの統計情報の収集を有効にする必要があります。これは、VM を展開するときに行うこともできますし、すでに展開した VM でカウンタを有効にすることもできます。VM ごとに、Azure ポータルを開き、[診断設定 (Diagnostics Settings)] に移動します。次に、VM のメトリックを有効にします。

Azure 環境でメモリ統計情報の収集を有効にするには、[Azure Portal] を開き、[Diagnostic Settings] に移動します。次に、VM のメトリックを有効にします。

- Windows VM の場合

[Performance Counters] に移動し、[Basic] を表示して、VM のパフォーマンス カウンタを有効にします。

- Linux VM の場合

サポートされている Linux バージョンの場合、Azure は自動的に Linux Diagnostics Extension v2.3 を展開してこれらのメトリックを収集します。サポートされている Linux OS のバージョンについては、Microsoft Azure のドキュメントを参照してください。サポートされていないバージョンの場合は、統計情報を手動で有効にできます。

1. [Status] をオンにします。
2. [Storage Account] には、メトリックデータを保持するストレージを指定します。
3. [Basic Metrics] を有効にし、[Save] をクリックします。
4. Azure ポータルの [Metrics] に移動し、メトリックを収集できるようにします。

Windows リモート管理の有効化

Workload Optimization Manager は、Windows リモート管理 (WinRM) を使用して Microsoft プラットフォームに実装されている Web サービス管理 (WS-Management) を使用して Hyper-V サーバと通信します。次の手順は、コマンドラインを使用して単一ホストで WinRM を有効にする方法を示しています。

1. ホストで Windows ファイアウォールが実行されていることを確認します。

WinRM を正常に設定するには、Windows ファイアウォールがホストで実行されている必要があります。詳細については、Microsoft ナレッジベースの記事 #2004640 (<http://support.microsoft.com/kb/2004640>) を参照してください。

2. ホスト マシンの SPN を設定します。

マシンには、protocol/host_address 形式の SPN が必要です。たとえば、WSMAN/10.99.9.2 などです。

たとえば、マシンの SPN のリストを取得するには、コマンド ウィンドウで次のコマンドを実行します。

```
setspn -l <vmm-server-name>
```

リストに有効な SPN がない場合は、次のコマンドを実行して作成します。

```
setspn -A protocol/host-address:port ここで、port はオプションです。
```

たとえば、setspn -A WSMAN/10.99.9.2:VMM-02 などです。

3. 起動時に実行する Windows Remote Management (WinRM) サービスを設定します。

quickconfig ユーティリティを実行して WinRM サービスを設定します。quickconfig ユーティリティ：

- WinRM サービスを自動起動するように設定します。
- 基本認証を設定し、暗号化されていないトラフィックを無効にします。
- 現在のユーザープロファイルのファイアウォール例外を作成します。
- 任意の IP アドレスで HTTP および HTTPS のリスナーを設定します。
- リモートシェルアクセスを有効にします。

quickconfig を実行するには、ホストマシンの管理者としてコマンドウィンドウにログインします。次に、次のコマンドを実行します。

```
winrm quickconfig
```

y を入力して、quickconfig の変更を受け入れます。

4. ホスト マシンで権限を設定します。

コマンド ウィンドウで次のコマンドを実行して、quickconfig で行った設定を変更します。

- リモートシェルのメモリキャパシティを設定するには、次のコマンドを実行します。

```
winrm set winrm/config/winrs @{MaxMemoryPerShellMB="1024"}
```
- 保護されていない HTTP 接続を設定するには、次のコマンドを実行します。

```
winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}  
winrm set winrm/config/service/Auth @{Basic="true"}
```

次の手順では、単一ホストの WinRM を有効にする方法を示しました。複数のホストで WinRM を有効にするには、次の方法が便利な場合があります。

- [EnablingWinRmViaGlobal Policy オブジェクト \(182 ページ\)](#)
- [EnablingWinRMViaPowerShell \(183 ページ\)](#)

グローバル ポリシー オブジェクトによる WinRM の有効化

Hyper-V ドメイン内でグローバル ポリシー オブジェクト (GPO) を作成してリンクし、すべてのサーバに GPO を適用することで、すべての Hyper-V ターゲットに WinRM を設定できます。

Hyper-V ターゲットの Windows Remote Management (WinRM) を有効にするには、次の手順に従います。

1. AD ドメイン コントローラで、グループ ポリシー管理コンソール (GPMC) を開きます。GPMC がインストールされていない場合は、<https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725932.aspx> を参照してください。
2. 新しいグローバル ポリシー オブジェクトを作成します。
 - a. GPMC ツリーで、Hyper-V サーバーを含むドメイン内の [Group Policy Objects] を右クリックします。
 - b. [Create a GPO in this domain] を選択し、ここにリンクします。
 - c. 新しい GPO の名前を入力し、[OK] をクリックします。
3. アクセスが必要なコンピュータを指定します。
 - a. ツリーから新しい GPO を選択します。
 - b. [Scope] タブの [Security Filtering] で、アクセスを許可するコンピュータまたはコンピュータのグループを指定します。すべての Hyper-V ターゲットが含まれていることを確認します。
4. 新しい GPO を右クリックし、[Edit] を選択してグループポリシー管理エディタを開きます。

5. WinRM サービスを設定します。

- a. グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration] > [Policies] > [Administrative Templates] > [Windows Components] > [Windows Remote Management (WinRM)] > [WinRM Service] を選択します。
- b. 次の各設定をダブルクリックし、指定どおりに設定します。

リスナーの自動設定を許可します (Windows Server の古いバージョンでは「WinRM によるリモートサーバー管理を許可する」)。	イネーブル IPv4フィルタ: *
基本認証を許可:	イネーブル
暗号化されていないトラフィックを許可:	イネーブル

6. 自動的に実行されるように WinRM サービスを設定:

- a. グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration] > [Preferences] > [Control Panel Settings] の順に展開します。
- b. [Control Panel Settings] で、[Services] を右クリックし、[New] > [Service] を選択します。
- c. [New Service Properties] ウィンドウで、次の設定を行います。

開始:	自動
サービス名	WinRM
サービス オプション:	サービス開始

7. Windows リモート シェルを有効にします。

- a. グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration] > [Policies] > [Administrative Templates] > [Windows Components] > [Windows Remote Shell] を選択します。
- b. 次の設定をダブルクリックし、指定どおりに設定します。

リモート シェル アクセスを許可:	イネーブル
-------------------	-------

8. Windowsファイアウォールの例外を追加:

- a. グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration] > [Windows Settings] > [Security Settings] > [Windows Firewall] > [Windows Firewall] を選択します。
- b. [Windows Firewall] で、[Inbound Rules] を右クリックし、[New] > [Rule] の順に選択します。
- c. New Inbound Rule Wizardで、[Predefined: Windows Remote Management and Allow the connection] を選択します。

新しいグループ ポリシーは、次のポリシープロセスの更新時に適用されます。新しいポリシーをすぐに適用するには、Powershell プロンプトで次のコマンドを実行します。

```
gpupdate /force
```

PowerShell による WinRM の有効化

PsExec を使用すると、すべての Hyper-V サーバでクイック設定を実行し、デフォルト設定をリモートで変更できます。PsExec は PsTools のコンポーネントで、<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx> からダウンロードできます。

1. Hyper-V ホスト名を含むテキスト ファイルを作成します。次に例を示します。

```
hp-vx485
hp-vx486
```


- シスコではデフォルトの quickconfig 設定を変更する必要があるため、次のコマンドを含むバッチファイルを作成します。

```
@echo off Powershell.exe Set-WSManQuickConfig -Force Powershell.exe Set-Item WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1024
```

注:

HTTP 経由で接続する場合は、次のコマンドを含める必要があります。

```
Powershell.exe Set-Item WSMan:\localhost\Service\AllowUnencrypted -Value $True
```

- PsExec を使用して、リモート サーバで WinRM を有効にします。

```
.\PsExec.exe @<hosts_file_path> -u <username> -p <password> -c <batch_file_path>
```

注:

このコマンドの実行時にエラーメッセージが表示される場合は、`-h` オプション (`.\PsExec.exe -h`) を追加します。

WSMan のセキュアなセットアップ

Workload Optimization Manager は、WSMan を安全に設定する必要がある Hyper-V/VMM ターゲットのセキュアなオプションを提供します。PowerShell を使用して自己署名証明書を生成し、HTTPS WinRM リスナーを作成します。

注:

クラスタ化された Hyper-V ターゲットの場合、各ホストにリスナーを作成する必要はありません。[ターゲット設定 (Target Configuration)] の [アドレス (Address)] フィールドに追加するリスナーのみを作成します。

Hyper-V ホストでセキュアな WSMan を有効にするには、次の手順を実行します。

- 次のコマンドを使用して、自己署名証明書を生成します。

```
New-SelfSignedCertificate -CertstoreLocation Cert:\LocalMachine\My -DnsName "myhost.example.org"
```

- ホストの証明書のサムプリントを検索します。

```
Get-childItem cert:\LocalMachine\My
```

- 見つかったサムプリントを使用して、ホストの HTTPS WinRM リスナーを作成します。

```
winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS '@{Hostname="myhost.example.org"; CertificateThumbprint="THUMBPRINT_YOU_FOUND"}'
```

- 設定されたリスナーの存在を確認します。

```
Get-WSManInstance -ResourceURI winrm/config/listener -Enumerate
```

ポート設定

Workload Optimization Manager と目的のターゲットの API エンドポイント間の通信をサポートするには、次のポートに双方向アクセスを提供します。

注:

このリストには、Workload Optimization Manager のバージョンまたはディストリビューションで使用できないターゲットが含まれている場合があります。

ターゲット	ポート
vCenter (モニタリング)	443
vCenter (タグ)	10443
Vcenter (Kubernetes)	88
Hyper-V	5985、5986
Hyper-V (Kubernetes)	88
RHEV	80、443
XenCenter	80、443
VMM	5985、5986
CloudFoundry	80、443
VMAX	5988、5989
Dell Compellent	5988、5989
Nutanix	9440
XtremIO	80、443
Pure	80、443
HPE 3PAR	5988、5989、8080
NetApp	80、443
NetScaler	80、443
Cisco UCS	80、443
sFlow	80、443
Netflow	80、443
Arista	80、443
WebSphere	8880
WebLogic	7001
Tomcat	1009
JBOSS	9990
Oracle	1521
SQL Server	1433
MySQL	3306
[Horizon]	443

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。

リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。