

Unity Express ボイスメールのストレージ制限

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Cisco Unity Express の制限事項](#)

[メールボックス サイズの制限](#)

[メッセージの有効期限](#)

[送信メッセージの制限](#)

[ボイスメールに転送される発信者についての制限](#)

[メールボックスがいっぱいになったときの動作](#)

[グリーティングの制限](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Express ボイスメール システムについて説明しています。具体的には、Cisco Unity Express のメールボックス サイズの制限、メッセージの有効期限、送信メッセージの制限、ボイスメールへの転送時に残されるメッセージ、メールボックスがいっぱいになったときの動作、グリーティングの制限について説明しています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) または GUI による Cisco Unity Express の管理と設定 (ただし、GUI では一部の情報しか入手できません)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Unity Express バージョン 1.0 以降が必要です。
- Cisco Unity Express 7.0
- このドキュメントの設定例と画面出力はすべて、Cisco Unity Express バージョン 1.1.2 のものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Cisco Unity Express の制限事項

Cisco Unity Express には、メールボックスや送受信に関連して、少しわかりにくい制限事項がいくつか存在します。

メールボックス サイズの制限

使用できるストレージ容量はシステムにインストールされているライセンスによって決まります。

デフォルトのメールボックス サイズは次の式に基づいて決定されます。

`Default mailbox size = num-minutes-storage / num-total-mailboxes`

たとえば、個人用メールボックスが 100 個あり、共用メールボックスが 20 個あり、ストレージ容量が 6,000 分（100 時間）であるとすると、次のようになります。

`Default mailbox size = 6000 / (100 + 20) = 50 minutes`

個人用メールボックスと共用メールボックスの合計サイズは、システム全体のメールボックス容量（最大メッセージ容量）以下でなければなりません。

メールボックスの作成時にメールボックス サイズ（秒単位）を明示的に設定しなかった場合は、システムのデフォルト値（上記のデフォルト メールボックス サイズ）が適用されます。このサイズは、管理者が後で変更できます。

既存のメールボックスのサイズを現在の使用済み容量よりも低くしたり、現在残っているシステム全体のメールボックス容量よりも大きくしたりすることはできません。

各ユーザの使用済みメールボックス容量（秒単位）には、次のものが含まれます。

- パーソナル（標準）グリーティングのサイズ
- オプション グリーティングのサイズ
- メールボックス内のボイス メッセージのサイズ

Cisco Unity Express のライセンス情報は、次の例のように CLI で確認できます。ここには、購入したライセンス取得済み機能の基本情報が表示されます。

```
aim-2651-44a> show software licenses Core: - application mode: CCME - total usable system ports:
4 Voicemail/Auto Attendant: - max system mailbox capacity time: 480 - max general delivery
mailboxes: 15 - max personal mailboxes: 50 Languages: - max installed languages: 1 - max enabled
languages: 1
```

上記と同様の情報を GUI で表示するには、ブラウザの Cisco Unity Express Voice Mail / Audio Attendant 画面で、**Help > About** の順に選択します。



Help > About

Cisco Unity Express Version 1.1

Cisco Systems 2004. All rights reserved.

About Cisco CallManager Express

Operating System:	Cisco Internetwork Operating System. Cisco IOS (tm) C2600
Cisco IOS Software:	C2600-IPVOICE-M
Software Version:	12.3(11)T / CME 3.2
Feature Package:	IPVOICE

Licensing Information

Maximum # personal mailboxes:	50
Maximum # general delivery mailboxes:	15
Maximum message space (minutes):	480
Maximum telephony ports:	4
Installed Packages:	Core (Integrated Voice Services - Core) 1.1.2 Auto Attendant (Integrated Voice Services - Auto Attendant) 1.1.2 Voice Mail (Integrated Voice Services - Voice Mail) 1.1.2 Boot Loader (Service Engine Bootloader) 1.0.17
Installed Languages:	Gallic Irish English (Integrated Services Voice Mail Gallic Irish English Prompts) 1.1.2 US English (Integrated Services Voice Mail US English Prompts) 1.1.2

この例では、システムに4つのポートがあります。これは、すべてのアプリケーションまたはボイスメールに対して最大4件のコールを同時にサポートできることを意味します。CLIのmax system mailbox capacity timeとGUIのMaximum message space(分単位)には、480分(8時間)と表示されています。この例ではCisco Unity Express Advanced Integration Module(AIM)を使用しています。Cisco Unity Express Network Module(NM; ネットワーク モジュール)には6,000分(100時間)の容量があります。これらのストレージ容量は今後のリリースで変更される可能性があります。

上記の出力例では、最大50個の個人用メールボックスと15個の共用メールボックスをサポートできます。つまり、メールボックスの平均サイズは約7分(480/65)になります。

```
aim-2651-44a> show voicemail limits Default Mailbox Size (seconds): 420 Default Caller Message Size (seconds): 60 Maximum Recording Size (seconds): 900 Default Message Age (days): 30 System Capacity (minutes): 480 Default Prompt Language: en_US Operator Telephone: 1003
```

上記と同様の情報をGUIで表示するには、Defaults > Mailboxの順に選択します。



Cisco CallManager Express

> Powered by Cisco IOS®

Cisco Unity Express Voice Mail / Auto Attendant

Configure ▾ Voice Mail ▾ Administration ▾ Defaults ▾ Reports

Defaults > Mailbox

Apply Help

Mailbox Size *: seconds

Maximum Caller Message Size *: seconds

Message Expiry Time *: days

* indicates a mandatory field

この例の場合、デフォルトのメールボックスサイズは 420 秒 (7 分) です。そのため、Cisco Unity Express AIM のように、システム全体のメールボックス容量が小さいシステムを使用する場合は、この点が重要な懸案事項になります。新しいメールボックスが作成されると、システム全体のメールボックス容量の一部がそのメールボックスに割り当てられます。

これらの制限はライセンスに基づいて計算されるデフォルト値に過ぎません。デフォルトは変更することができます;そして各個々のメールボックスを作成するとき別の制限を全体で使用できます。最大メールボックス容量 (この例では 480 分) を使い切った場合は、個人用メールボックスまたは共用メールボックスの最大数に到達していなくても、新しいメールボックスを作成できなくなります。CLI では、コンソールに次のメッセージが表示されます。

Error setting attribute: Not enough Mailbox space left in system

注: メールボックスのサイズはメールボックスの作成時に設定されます。ソフトウェアライセンスの変更または手動変更によってデフォルトのメールボックス制限が変更されても、既存のメールボックスには影響しません。さらに多くのユーザをサポートするためにライセンスをアップグレードしても、システム全体の容量が変わらない場合は、増えた分のメールボックスを設定するために既存のメールボックスのサイズを小さくする必要があります。メールボックスのサイズを修正する方法の情報については [すべての音声 メールボックスのためのシステム全体の音声メールパラメータの設定](#) を参照して下さい。

すべてのユーザのメールボックスを確認するには、次のコマンドを発行します (この情報は CLI だけで表示できます)。

```
aim-2651-44a> show voicemail mailboxes OWNER MSGS NEW SAVED MSGTIME MBXSIZE USED "johndoe" 0 0 0  
12 420 3 % "janedoe" 0 0 0 6 420 1 % "redbud" 1 1 0 40 420 10 %
```

新規または開封済みメッセージがないのに、MSGTIME フィールドに 0 より大きい数値が表示されているユーザがいます。これは、パーソナル グリーティングが録音されていることを示しています。


システムに用意されているものを除くすべてのグリーティング (標準またはオプション) は、有

効になっているかどうかに関係なく、各ユーザのメールボックスサイズのクォータにカウントされます。録音名（録音した名前）はこのクォータにカウントされません。

次の例は、ボイスメールの全体的な使用状況を示しています。

```
aim-2651-44a> show voicemail usage personal mailboxes: 3 general delivery mailboxes: 0 orphaned mailboxes: 0 capacity of voicemail (minutes): 480 allocated capacity (minutes): 21.0 message time used (seconds): 20 message count: 1 average message length (seconds): 20.0 greeting time used (seconds): 36 greeting count: 4 average greeting length (seconds): 9.0 total time used (seconds): 56 total time used (minutes): 0.9333333373069763 percentage used time (%): 1
```

この情報を GUI で表示するには、**Reports > Voice Mail** の順に選択します。



The screenshot shows the Cisco CallManager Express GUI. At the top, there is a header for "Cisco CallManager Express" with the Cisco logo and the text "> Powered by Cisco IOS". Below this is a navigation bar for "Cisco Unity Express Voice Mail / Auto Attendant" with menu items: "Configure", "Voice Mail", "Administration", "Defaults", "Reports", and "Help". The main content area is titled "Reports > Voice Mail" and includes a "Help" link. A table displays the following usage statistics:

# general delivery mailboxes:	0
# personal mailboxes:	3
# orphaned mailboxes:	0
Maximum voice message store (minutes):	480
Total allocated space (minutes):	15.7
Total message time (seconds):	481
Total number of messages:	14
Average message length (seconds):	34.4
Total greeting time (seconds):	36
Total number of greetings:	4
Average greeting time (seconds):	9.0

メッセージの有効期限

ボイスメール メッセージは無期限に保管されるものではありません。システム デフォルトのメッセージ有効期限は 30 日です。

管理者は、CLI または GUI を使用して次の操作を実行できます。

- 各メールボックスに対して個別に有効期限を設定する。
 - システム デフォルトを変更する (この操作はすべての新規メールボックスに影響します) 。
- 終止時間は全体でディセーブルにすることができません; しかしそれは膨大な値に終止が本質的にディセーブルにされるように設定 することができます。

有効期限はメールボックスの作成時に設定されます。 システム デフォルトを変更しても、既存のメールボックスには影響しません。

有効期限はメッセージを受信した時刻から開始されます。「新規」や「開封済み」などの状態は有効期限の計算に影響しません。

メッセージに有効期限切れのタグが付けられた後に初めてログインすると、ユーザは有効期限の通知を受け取ります。 ユーザには次の選択肢があります。

- メッセージを聞く。
 - メッセージを削除する。
 - メッセージを保存して、メッセージの有効期限をリセットする。
- システムの有効期限を確認するには、次の手順を実行します。

- **show voicemail limits** コマンドを発行し、Default Message Age の値を確認します。
 - GUI で **Defaults > Mailbox** の順に選択します。
- このコマンドの出力例は、[「メールボックス サイズの制限」](#) セクションに掲載されています。

送信メッセージの制限

ユーザが自分のメールボックスにログインして、他のユーザに送信するメッセージを録音する場合、メッセージのサイズは次のいずれか小さい方の値に制限されます。

- **Voice Mail > Mailboxes** の順に選択して表示される各メールボックスの Maximum Caller Message Size フィールドの値、または **show voicemail detail mailbox userid** コマンドの出力で表示される Message Size (seconds) の値
- システム ストレージの空き容量

メッセージの送信後、受信者のメールボックスに十分な容量があれば、メッセージは配信されます。複数の受信者が指定されている場合は、少なくとも 1 人の受信者のメールボックスに十分な容量があれば、メッセージは配信されます (物理的に格納されるのは、1 つのコピーのみです) 。

注: 録音メッセージの長さは 2 秒以上である必要があります。

次に、これらの制限がコマンド出力および GUI でどのように表示されるかを示します。

```
aim-2651-44a> show voicemail detail mailbox redbud Owner: /sw/local/users/redbud Type: Personal
Description: Busy state: idle Enabled: true Mailbox Size (seconds): 420 Message Size (seconds):
60 Play Tutorial: false Space Used (seconds): 40 Total Message Count: 1 New Message Count: 1
Saved Message Count: 0 Expiration (days): 30 Greeting: alternate Zero Out Number: Created/Last
Accessed: Sep 20 2004 09:25:14 CET
```

上記の情報の一部を GUI で確認するには、**Voice Mail > Mailboxes** の順に選択し、特定のメールボックスを選択します。

Mailbox Profile - System Administration - Cisco Unity Express - Microsoft ...

Personal Mailbox Profile of "redbud"

Apply Cancel Help

Description:

Zero Out (Operator Assistance):

Mailbox Size *: seconds

Maximum Caller Message Size *: seconds

Message Expiry Time *: days

Play Tutorial:

Greeting type:

Enabled:

Total Time used:

Total messages:

New messages:

Saved messages:

In use:

* indicates a mandatory field

ボイスメールに転送される発信者についての制限

空き容量が 5 秒未満である場合、発信者はメッセージを残せません。受信者のメールボックスがいっぱいであることを伝える録音メッセージが再生された後、発信者は自動受付に転送されます。

メールボックスに空き容量がある場合、新しい発信者メッセージのサイズは次のいずれか小さい方の値に制限されます。

- メールボックスの空き容量
- メールボックスの最大受信メッセージの制限

発信者のメッセージがこの制限を超えている場合は、次のようになります。

- 発信者のメッセージが制限を超えていることを伝えるアナウンスが再生される。
- メッセージを再録音するか、録音内容をそのまま送信するかを選択するよう求められる。
- メールボックスに十分な容量があり、発信者が電話を切った場合は、メッセージが配信される。
- 発信者が録音を終了して (# キーを押して) メッセージを送信すると、発信者に対して配信確認が再生される。

メールボックスがいっぱいになったときの動作

ユーザがメールボックスにログインすると、使用済み容量のパーセンテージが次のように計算されます。

- 使用量が 90 % 以上の場合は、「Your inbox is almost full. Please delete some messages.」というメッセージが再生されます。
- 使用量が 100 % に達している場合は、「Your inbox is full. You can not receive new messages. Please delete some messages now.」というメッセージが再生されます。この時点では空き容量がまったく残っていないため、ユーザはグリーティングも録音できません。
- 使用量が 90 % 未満である場合は、何のアナウンスも再生されません。

メールボックスがいっぱいになり、メッセージの削除が必要になると、ユーザは警告を受けます。警告を行うパーセンテージを変更したり、削除したりすることはできません。これを変更する唯一の方法は、メールボックスのサイズを増やすことにより、使用済みパーセンテージの値を低くすることです。

注: CLI で、特定の内線に関連付けられたユーザ名を確認するには、**show users** コマンドを発行し、出力された **userid** を引数として、**show user detail username userid** コマンドを発行します。または、**show run** コマンドを発行します。出力結果の最初に、**username <userid> phonenumber 5551212** という形式の出力が表示されます。

[グリーティングの制限](#)

1 件のグリーティングのサイズは、次のいずれか小さい方の値に制限されます。

- メールボックスの残容量
- システムの残容量
- 最大録音サイズ (システム全体で管理者が設定可能)

この計算結果が 10 秒未満である場合、グリーティングは録音できません。ユーザがグリーティングの変更または録音を試みると、メールボックスがいっぱいであることが通知されます。

CLI の Maximum Recording Size パラメータはグリーティング 1 件あたりの最大長です。デフォルト値は 900 秒ですが、最大で 3,600 秒に設定できます (メールボックスの容量とシステム全体の容量が残っている場合)。このデフォルト値を CLI で変更するには、次のコマンドを発行します。

```
aim-2651-44a(config)> voicemail recording time ? SECONDS size [10-3600]
```

[関連情報](#)

- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声と IP 通信製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)