



インストール後の作業

この章では、ACS のインストールが正常に完了した後で実行する必要がある作業について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- [ライセンス \(1 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスへのアクセス \(2 ページ\)](#)
- [ACS の設定 \(4 ページ\)](#)

ライセンス

ACS を使用するには、有効なライセンスをインストールする必要があります。ACS では、初めて Web インターフェイスにアクセスしたときに、有効な基本ライセンスをインストールするよう求められます。

注：分散展開では、各サーバに固有の基本ライセンスが必要です。

この項の構成は、次のとおりです。

- [ライセンスの種類 \(1 ページ\)](#)

ライセンスの種類

表 1 (1 ページ) に、ACS 5.7 ライセンスのサポートを示します。

表 1 ACS ライセンスのサポート

ライセンス	説明
基本ライセンス	<p>基本ライセンスは、展開されているすべてのソフトウェア インスタンスおよびすべてのアプライアンスで必要です。基本ライセンスでは、ライセンス制御された機能を除く ACS のすべての機能を使用でき、標準的な集中化されたレポート機能を有効にできます。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 各 ACS インスタンス（プライマリとセカンダリ）で必要です。■ すべてのアプライアンスで必要です。■ 最大 500 のネットワーク デバイス（AAA クライアント）を使用した展開をサポートします。 <p>基本ライセンスには次の種類があります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 永続：このライセンスには有効期限がありません。最大 500 のネットワーク デバイス（AAA クライアント）を使用した展開をサポートします。■ 評価：ライセンスを発行してから 90 日後に有効期限が切れます。最大 50 台の管理対象デバイスを使用した展開をサポートしています。 <p>デバイスの数は、設定する一意の IP アドレスの数で決まります。これには、設定するサブネットマスクも含まれます。たとえば、サブネットマスクが 255.255.255.0 の場合、256 個の一意な IP アドレスが提供され、デバイス数は 256 台になります。</p>

表 1 ACS ライセンスのサポート (続き)

ライセンス	説明
アドオン ライセンス	アドオン ライセンスは、永続基本ライセンスがある ACS サーバだけにインストールできます。大規模展開では、永続基本ライセンスをインストールする必要があります。

Web インターフェイスへのアクセス

ACS Web インターフェイスは、HTTPS 対応の Microsoft Internet Explorer 11. x および Mozilla Firefox ブラウザでサポートされています。サポートされているブラウザのバージョンの詳細については、『[User Guide for Cisco Secure Access Control System 5.7](#)』を参照してください。

この項の構成は、次のとおりです。

- ログイン (2 ページ)
- ログアウト (3 ページ)

ログイン

ACS の Web インターフェイスに初めてログインすると、ライセンス ファイルをインストールするよう求められます。

ACS の Web インターフェイスにログインするには、次の手順を実行します。

1. ブラウザで ACS の URL を入力します。

たとえば、https://acs_host/acsadmin、[https://\[IPv6 address\]/acsadmin](https://[IPv6 address]/acsadmin)、または <https://ipv4 address/acsadmin> と入力します。ここで、/acs_host は IP アドレスまたはドメイン ネーム システム (DNS) ホスト名です。IPv6 用の DNS ホスト名が機能するのは、IP アドレスが IPv4 と IPv6 の両方の形式で解決される場合です。

ログイン ページが表示されます。

注: IPv6 アドレスを使用した ACS Web インターフェイスの起動は、Mozilla Firefox バージョン 4.x 以降でサポートされていません。

2. [Username] フィールドに、デフォルトのユーザ名 **acsAdmin** と入力します。大文字と小文字は区別されません。
3. [Password] フィールドに、デフォルトのパスワード **default** と入力します。パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。

注: 必要な場合は、[Reset] をクリックし、[Username] フィールドと [Password] フィールドをクリアして最初からやり直します。

4. [Login] をクリックするか、Enter を押します。

ログイン ページが再び表示され、パスワードを変更するよう求められます。

5. [Old Password] フィールドに **default** と入力し、[New Password] フィールドと [Confirm Password] フィールドに新しいパスワードを入力します。

パスワードを忘れた場合、**acs reset-password <username>** コマンドを使用して、パスワードをデフォルトの設定にリセットします。リセット後、パスワードを変更するよう求められます。詳細については、『[CLI Reference Guide for Cisco Secure Access Control System 5.7](#)』を参照してください。

6. [Login] をクリックするか、Enter を押します。

図 1 (3 ページ) に示すように、有効なライセンスをインストールするよう求められます。

図 1 ACS 5.7 のライセンス画面



ライセンス ページは、初めて ACS にログインするときにだけ表示されます。

7. [Browse] をクリックし、ACS サーバの有効な一意の基本ライセンスを選択します。

有効なライセンスのインストールの詳細については、『*User Guide for Cisco Secure Access Control System 5.7*』を参照してください。

- ログインに成功すると、ACS の Web インターフェイスのメイン ページが表示されます。
- ログインに失敗すると、次のエラー メッセージが表示されます。

Access Denied.Please contact your system administrator for assistance.

[Username] フィールドと [Password] フィールドがクリアされます。

8. 有効なユーザ名とパスワードを再度入力し、[Login] をクリックします。

注： ACS Web インターフェイスの表示に Internet Explorer を使用すると、拡張セキュリティ設定 (ESC) が有効な場合は、ACS Web インターフェイスのページやポップアップの表示に問題が発生します。この問題を解決するには、Internet Explorer の設定から ESC を無効にする必要があります。

ログアウト

ACS Web インターフェイスからログアウトするには、次の手順を実行します。

1. ACS の Web インターフェイスの見出しで [Logout] をクリックし、管理セッションを終了します。

ACS からログアウトするかどうかの確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

2. [OK] をクリックします。

これでログアウトされます。

注意： セキュリティ上の理由から、管理セッションを完了したときに ACS からログアウトすることが推奨されます。ログアウトしない場合、30 分間何も操作しないと ACS の Web インターフェイスからログアウトされ、送信されていない設定データは保存されません。

Web インターフェイスの使用の詳細については、『*User Guide for Cisco Secure Access Control System 5.7*』を参照してください。

ACS の設定

初期設定を行うには **ACS** の **Web** インターフェイスを使用します。**ACS** の **Web** インターフェイスでは、ページへのアクセス、設定作業の実行、インターフェイス設定エラーの確認を行うことができます。

ライセンス ファイルのインストールが終了したら、次の **ACS** 設定を行います。

- システム管理者とアカウントの設定
- 分散展開での **ACS** の設定
- 次のシステム管理設定の管理
 - グローバル システム オプションの設定
 - デクシヨナリの設定
 - ローカル サーバ証明書の設定
 - ログの設定
- データのバックアップの設定
- 収集フィルタの設定
- **ACS** ロギングの管理
- E メール設定の指定
- セッション設定の指定
- システム アラーム設定の指定
- データ消去の設定
- パスワード ポリシーの設定

それぞれの操作と、**ACS Monitoring and Reports** などの他の管理機能の詳細については、『[User Guide for Cisco Secure Access Control System 5.7](#)』を参照してください。

移行と移行に関する問題の詳細については、『[Migration Guide for Cisco Secure Access Control System 5.7](#)』を参照してください。

Cisco.com の最新情報については、『[Release Notes for Cisco Secure Access Control System 5.7](#)』を参照してください。