



GUIでの他のタスク

この章は、次の項で構成されています。

- [グラフィカルユーザインターフェイス \(GUI\) \(1 ページ\)](#)
- [GUI のシステム情報 \(2 ページ\)](#)
- [GUI からの XML ステータスの収集 \(2 ページ\)](#)

グラフィカルユーザインターフェイス (GUI)

グラフィカルユーザインターフェイス (GUI) は、システムのモニタリングおよび設定用の一部のコマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドに代わる Web ベースのインターフェイスです。GUI を使用することにより、AsyncOS コマンド構文を知らなくても、単純な Web ベースインターフェイスを使用してシステムをモニタできます。インターフェイスに対して HTTP、HTTPS、またはその両方のサービスをイネーブルにすると、GUI にアクセスし、ログインできるようになります。詳細については、「電子メールゲートウェイへのアクセス」の章を参照してください。

インターフェイスでの GUI のイネーブル化

システムはデフォルトで、管理インターフェイスの HTTP がイネーブルになった状態で出荷されます。

GUI をイネーブルにするには、コマンドラインインターフェイスで `interfaceconfig` コマンドを実行し、接続先のインターフェイスを編集して、HTTP サービスとセキュア HTTP サービスのいずれか、または両方をイネーブルにします。



(注) また、いずれかのインターフェイスで GUI をイネーブルにした後は、[ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] ページを使用して、別のインターフェイスに対して GUI をイネーブルまたはディセーブルにすることもできます。詳細については、[IP インターフェイス](#)を参照してください。



(注) インターフェイスでセキュアHTTPをイネーブルにするには、証明書をインストールする必要があります。詳細については、「HTTPSの証明書のイネーブル化」を参照してください。

いずれかのサービスについても、サービスをイネーブルにするポートを指定します。デフォルトでは、HTTPはポート80、HTTPSはポート443でイネーブルになります。1つのインターフェイスで両方のサービスをイネーブルにすると、HTTP要求をセキュアサービスに自動的にリダイレクトできます。

さらに、このインターフェイス（HTTPまたはHTTPS経由）でGUIにアクセスしようとするすべてのユーザは（[ユーザアカウントを使用する作業](#)を参照）、標準のユーザ名とパスワードのログインページで自分自身を認証する必要があります。



(注) GUIにアクセスできるようにするには、`commit` コマンドを使用して変更内容を保存する必要があります。

次の例では、GUIはData 1 インターフェイスでイネーブルになります。`interfaceconfig` コマンドはHTTPはポート80、HTTPSはポート443でイネーブルにするために使用されます（デモ証明書は`certconfig` コマンドが実行できるようになるまでHTTP用に一時的に使用されます。詳細については、「電子メールゲートウェイへの証明書のインストール」を参照してください）。ポート80へのHTTP要求は、Data 1 インターフェイスではポート443に自動的にリダイレクトされるように設定されます。

GUIのシステム情報

- [システム概要 (System Overview)] ページでは、次のことができます。
 - 主要システムのステータスとパフォーマンスの一部の情報を示す履歴グラフおよびテーブルを表示する。
 - 電子メールゲートウェイにインストールされている AsyncOS オペレーティングシステムのバージョンを表示する。
 - 主要統計情報のサブセットを表示する。
- [システムステータス (System Status)] ページには、システムのすべてのリアルタイムメールおよびDNS アクティビティの詳細が表示されます。また、システム統計情報のカウンタをリセットしたり、カウンタが最後にリセットされた時刻を表示したりすることもできます。

GUIからのXMLステータスの収集

XML ページを通じてステータスを表示するか、XML ステータス情報にプログラムでアクセスします。

XML ステータス機能は、電子メールのモニタリング統計情報にプログラムでアクセスする方法を提供します。最新のブラウザには、XML データを直接表示できるものもあります。

GUIのページにあるこの表の情報は、対応するURLにアクセスすることで動的なXML出力としても使用できます。

GUIのページ名	対応するXMLステータスURL
メールステータス (Mail Status)	<code>http://hostname/xml/status</code>
特定のホストのホストメールステータス (Host Mail Status for a Specified Host)	<code>http://hostname/xml/hoststatus?hostname=host</code>
DNSステータス (DNS Status)	<code>http://hostname/xml/dnsstatus</code>
上位着信ドメイン (Top Incoming Domains)	<code>http://hostname/xml/topin</code>
上位送信ドメイン (Top Outgoing Domains) ¹	<code>http://hostname/xml/tophosts</code>

¹ このページはデフォルトで、アクティブな受信者数の順にソートされます。この順番を変更するには、URLに「?sort=order」を付加します。ここで、orderはconn_out、deliv_recip、soft_bounced、またはhard_bouncedです。

