



Cisco Agent Desktop ユーザ ガイド

CAD 6.5 for Cisco Unified Contact Center Express Release 6.0
September 2007

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。見当たらない場合には、代理店にご連絡ください。

シスコが採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの UCB (University of California, Berkeley) パブリック ドメインバージョンとして、UCB が開発したプログラムを最適化したものです。All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、すべてのマニュアルおよび上記各社のソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記各社は、商品性や特定の目的への適合性、権利を侵害しないことに関する、または取り扱い、使用、または取り引きによって発生する、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその代理店は、このマニュアルの使用またはこのマニュアルを使用できないことによって起こる制約、利益の損失、データの損傷など間接的で偶発的に起こる特殊な損害のあらゆる可能性がシスコまたは代理店に知らされていても、それらに対する責任を一切負いかねます。

CCSP, CCVP, the Cisco Square Bridge logo, Follow Me Browsing, and StackWise are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, and iQuick Study are service marks of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, the Networkers logo, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0502R)

このドキュメントで使用しているインターネット プロトコル (IP) アドレスは、実在のアドレスではありません。ドキュメント中で示される例、コマンドの画面出力、および図は、いずれも視覚的な説明のみを目的としています。実在する IP アドレスが例示されていた場合、それらは意図して使用したものではありません。

Cisco Agent Desktop ユーザガイド
Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

改訂履歷

Contents

Cisco Agent Desktop ユーザ ガイド

■ はじめに.....	1
■ このドキュメントについて	2
対象読者	2
使用される表記法	2
■ Agent Desktop の機能レベル.....	2
■ Cisco IP Communicator.....	3
■ Agent Desktop の起動	4
バーチャル プライベート ネットワーク経由のアクセス ...	5
■ 自動更新.....	6
■ Agent Desktop インターフェイス	7
アクセシビリティ	7
インターフェイスのショートカット キー.....	8
ダッシュボード ペイン	8
ダッシュボード ツールバー	9
チーム メッセージ	11
コンタクト アピアランス.....	11
コンタクト管理ペイン.....	12
エンタープライズ データ	12
コール アクティビティ.....	13
統合ブラウザ ペイン.....	14
ステータスバー	15
デスクトップ プリファレンス.....	15
ウィンドウの動作モードの設定	16
アクセシビリティ オプションの設定	17
■ ダイヤルパッド ウィンドウ.....	19
最近のコール リスト.....	19
電話帳.....	19
[名前 : 番号] フィールド.....	21
[入力した番号にダイヤルする] チェックボックス.....	21
■ コールの処理	22
電話番号の入力.....	22

Contents

コールへの応答.....	22
コールの開始.....	23
コール中のタッチ トーンの入力	23
打診コール中のタッチ トーンの入力.....	24
コールの転送.....	24
会議コールの開始.....	25
■ スーパーバイザの介入.....	26
■ エージェント状態	27
■ チャットの使用方法	29
緊急チャット メッセージのタスクボタン	31
■ 録音機能の使用.....	32
■ エージェント レポート	33
レポート ステータス.....	33
エージェント ACD 状態ログ レポート.....	34
エージェント コール ログ レポート.....	35
エージェント統計情報レポート	35
スキル統計情報レポート.....	36
■ 統合ブラウザの使用方法.....	37
ブラウザ ツールバー.....	37
作業サイトへのアクセス.....	38
その他の Web サイトへのアクセス	38
ハイパーリンクされた電話番号のダイヤル	38
■ 理由コード.....	40
■ サービス ステータス.....	41
電話機のネットワーク障害.....	41

Index

Cisco Agent Desktop ユーザ ガイド

はじめに

Cisco Agent Desktop for Cisco Unified Contact Center Express (CCX) は、インストール、設定、および管理を容易に行うことができる、堅牢なコンピュータ / テレフォニー インテグレーション ソリューションです。生産性の向上、運用コストの削減、お客様満足度の改善を図るための強力なツールをエージェントに提供します。

Cisco Agent Desktop は、コール制御機能（コールへの応答、保留、会議、転送など）および ACD 状態制御機能（受信可 / 受信不可など）を備えています。お客様の情報は、エンタープライズ データ ウィンドウおよびオプションの画面ポップアップを介して、エージェントに表示されます。オプションの統合ブラウザを使用すると、エージェントはお客様支援の機能を拡張するイントラネットやインターネットの Web ページにアクセスできます。

このドキュメントについて

対象読者

このドキュメントは、Cisco Agent Desktop をコンピュータ上で使用するコンタクト センタのエージェントを対象にしています。

使用される表記法

このマニュアルは、次の表記法を使用しています。

表記法	用途
太字	インターフェイスで選択可能なキー、ボタン、およびメニュー項目を強調表示しています。
Code	ファイルパスおよびコードを強調表示しています。
イタリック	ドキュメントのタイトル、変数、および定義されている用語を強調表示しています。
>	山カッコは、メニューの選択を示します。たとえば、「[ファイル]>[開く]の順に選択します」は、「[ファイル]メニューをクリックし、次に[開く]をクリックします」を意味しています。

Agent Desktop の機能レベル

Cisco Agent Desktop には、標準、拡張、およびプレミアムの3つの機能レベルがあります。次の表は、各バージョンで使用可能な機能の概要を示しています。ここに示されていない機能はいずれも、3つのバージョンすべてに含まれています。

表 1 Cisco Agent Desktop の機能

機能	標準	拡張	プレミアム
タスクボタン		×	×
イベントトリガー型ワークフロー		×	×
エンタープライズデータのしきい値		×	×
理由コード	×	×	×
エージェントが開始するチャット	×	×	×
統合ブラウザ			×

Cisco IP Communicator

Agent Desktop は、Cisco IP Communicator ソフトフォンの使用をサポートしています。このアプリケーションは Agent Desktop に付属していないので、別途購入してインストールする必要があります。


IP Communicator は、手動で起動する必要があります（Agent Desktop の起動時に自動的に起動しません）。システム リソースを節約するには、IP Communicator が可能な限り最小化された状態を保持し、コール制御には Agent Desktop インターフェイスを使用します。

コールを受信したときに IP Communicator が最大化されること（デフォルト設定）を防ぐには、次の手順に従ってプリファレンスを変更する必要があります。

コールを受信しても、IP Communicator が最小化された状態を保持するには：

1. IP Communicator を起動します。
2. インターフェイスの任意の場所で右クリックしてポップアップ メニューを表示し、[プリファレンス]を選択します。
[プリファレンス] ダイアログボックスが表示されます。
3. [ユーザ] タブで、[アクティブコール時に一番前にする] チェックボックス（デフォルト設定）をオフにして、[最小化して隠す] チェックボックスをオンにします。
4. [OK] をクリックします。

図 1 IP Communicator の [プリファレンス] ダイアログボックス（詳細）




Agent Desktop の起動

Agent Desktop を起動するには：

1. [スタート] [プログラム] [Cisco] [Desktop] [Agent] の順にクリックします。
[エージェントのログイン] ダイアログボックスが表示されます (図 2 を参照)。

図 2 [エージェントのログイン] ダイアログボックス



2. ID、パスワード、および内線番号をそれぞれ対応するフィールドに入力し、[OK] をクリックするか、Enter キーを押します。

ログインを試行したとき、入力したデスクトップ ID がすでに別のエージェントによって使用されている場合は、強制的にログインするかどうかを確認するメッセージが表示されます。ログインを選択すると、そのままログインし、同じ ID を使用している別のエージェントはログアウトされます。

Agent Desktop が起動し、すぐに Windows デスクトップの一番下にあるタスクバー上に最小化されます。

ログインに関する注意事項

- CAD が制御できるのは、[ログイン] ダイアログボックスに入力した内線番号へのコールだけです。これは、複数の内線番号を設定している場合でも同様です。
- ログインを試行すると、「ライセンス エラーが発生しました。システム管理者に連絡してください。」というエラーメッセージが表示される場合があります。このメッセージは通常、CAD ソフトウェアのライセンスがすべて使用中である場合にのみ表示されます。したがって、CAD の使用終了後は、単にログオフするのではなく CAD を完全に終了する必要があります。CAD が実行中である限り、ライセンスが 1 つ使用されていることとなります。

バーチャルプライベート ネットワーク経由のアクセス

CAD は、Virtual Private Network (VPN; バーチャルプライベート ネットワーク) 経由で CAD サーバに接続できます。したがって、エージェントはリモートからでも CAD のあらゆる機能を活用できます。

VPN 接続は、CAD を起動する前に確立している必要があります。セッション中に VPN 接続が失われた場合は、VPN 接続を再確立した後で CAD を再起動します。

Cisco VPN 3000 コンセントレータと Cisco VPN Client は、CAD 6.5 に対して正常に動作することが確認されており、アクセスに関してサポートされています。他のベンダーの VPN ソリューションは、正しく動作する場合がありますが、正式には確認されていないため、サポート対象外になっています。代替ソリューションの確認が必要な場合は、シスコの販売代理店に問い合わせてください。

自動更新

Agent Desktop は、起動されるたびに、使用可能な更新バージョンがあるかどうか、または Windows のレジストリ変更を必要とするシステムの設定変更があったかどうかを確認します。該当するバージョンがあると、更新プロセスが自動的に実行されます。

(注) 自動更新が正しく機能するためには、保存されているページのより新しいバージョンを検出するように Internet Explorer が設定されている必要があります。Internet Explorer で [ツール] > [インターネット オプション] の順に選択し、[全般] タブを選択します。[インターネット一時ファイル] セクションで [設定] をクリックし、[確認しない] 以外のいずれかのオプションを選択していることを確認します。


(注) システムに 2 台の CRS サーバが設定されていて、一方のサーバのアップグレード中に、古いままの CRS に CAD のインスタンスが接続していたとします。その後、アップグレード済みサーバにすべてのエージェントを切り替えるフェールオーバーをシステム管理者が実行した場合、ユーザが新しいサーバにログインしても、CAD のインスタンスは自動的にアップグレードされません。自動更新が行われるようにするには、CAD をシャットダウンして再起動する必要があります。

更新プロセスが始まると、ダイアログボックスが表示され、Agent Desktop が更新されることが通知されます (図 3 の左側を参照)。

[OK] をクリックし、順次表示されるダイアログボックスの指示に従います。

更新が終了すると、最後のダイアログボックスが表示され、更新が完了したことが通知されます (図 3 の右側を参照)。[OK] をクリックした後、Agent Desktop を再起動し、通常どおりログインします。


図 3 更新と完了を通知するダイアログボックス



Agent Desktop インターフェイス

Agent Desktop インターフェイスにはアクティブなコールに関する情報が表示され、エージェントはこのインターフェイスを使用して電話に関する機能を実行できます。また、エージェントやコールの統計に関するレポートを表示したり、チャット インスタントメッセージ機能を使用して他のエージェントやスーパーバイザと「チャット」したりすることもできます。

図 4 Agent Desktop インターフェイス



アクセシビリティ

Agent Desktop は、弱視のユーザまたは視覚障害を持つユーザのアクセスを支援するために、次の機能を備えています。

- Windows 設定に従った画面の解像度と色 / コントラストの設定
- すべての制御に関するスクリーン リーダー互換のツール ヒント
- 小(16 × 16 ピクセル)と大(32 × 32 ピクセル)の2種類のサイズから選択できるツールバーのボタン
- アプリケーションとツールバーを操作するためのスクリーン リーダー互換のショートカット キー
- Windows 設定を使用したすべてのウィンドウとポップアップのフォントサイズの指定
- エージェント以外が開始するダイアログが表示されるときに鳴る可聴音(たとえば、新しいチャット ウィンドウが表示される場合や、スーパーバイザによるコールへの割り込み、コールの代行受信、コールの録音、またはモニタが行われることがエージェントに通知される場合)

インターフェイスのショートカット キー

Agent Desktop インターフェイスの操作では、ショートカット キーを使用できます。

表 2 アクセシビリティ ショートカット キー


ショートカット キー	説明
Ctrl+S	コール アピアランスを選択します。
Ctrl+E	エンタープライズ データ ペインの最初のエントリを選択します。選択したエントリに対する [エンタープライズデータの編集] ダイアログボックスを開くには、Enter キーを押します。
Alt+P	[ダイヤルパッド] ウィンドウで、[従業員電話帳] の最初のエントリを選択します。
Alt+E	[エージェントレポート] ウィンドウで、[レポート] ドロップダウン リストを選択します。
Alt+Y	[エージェントレポート] ウィンドウで、[エージェントコールログ] が表示されている状態で、[日付] ドロップダウン リストを選択します。
Alt+S	[エージェントレポート] ウィンドウで、グリッド コントロールの最初のセルを選択します。

ダッシュボード ペイン

ダッシュボード ペインでは、Agent Desktop 全体を制御することができます。このペインは、次の 3 つの部分に分かれています。

- [ダッシュボード ペイン \(P.8\)](#)
- [チーム メッセージ \(P.11\)](#)
- [コンタクト アピアランス \(P.11\)](#)

図 5 ダッシュボード ペイン



ダッシュボード ツールバー

ダッシュボード ツールバーには、コール制御に関するボタンと特定のカスタマー コンタクトに関連しない機能に関するボタン（たとえば、ログインとログアウト、エージェント状態の変更、チャットセッションの開始、レポートの表示、および Agent Desktop インターフェイスの表示設定などのボタン）があります。

ツールバーにあるボタンのうち、エージェントの現在の状況で使用できない機能を制御するものは、無効になります。たとえば、コールを保留にした場合、それ以外のコール制御ボタンはすべて無効になります。コールの保留を解除すると、他のコール制御ボタンは再度アクティブになります。

（注）コンタクト センタが拡張バージョンまたはプレミアム バージョンの Agent Desktop を使用している場合は、システム管理者がツールバーを設定できるので、次に示すボタンとは異なるものがツールバーで使用される場合があります。

ツールバー ボタンのサイズは、制御が可能です。詳細については、P.15 の「デスクトッププリファレンス」を参照してください。

すべてのツールバー ボタンは、関連付けられた機能を示すツールチップを備えています。ボタンのツールチップを表示するには、カーソルをボタン上に移動します。

表 3 ダッシュボード ツールバーのボタン



















ボタン	名前	ショートカット	説明
	[応答 / 切断]	Ctrl+A	選択したコールに応答するか、または切断します。
	[保留 / 保留解除]	Ctrl+H	選択したコールを保留にするか、または保留を解除します。
	[会議]	Ctrl+F	選択したコールを保留にし、通話相手を会議コールに追加します。
	[転送]	Ctrl+T	選択したコールを保留にし、通話相手に転送します。
	[タッチトーン]	Ctrl+D	アクティブなコール中に、タッチ トーンを送信します。
	[ログイン]	Ctrl+L	ACD にログインします ([ログアウト] と交互に動作します)。
	[ログアウト]	Ctrl+L	ACD からログアウトします ([ログイン] と交互に動作します)。
	[受信可]	Ctrl+W	状態を [受信可] に変更して、ACD コールを受信できることを示します。

表3 ダッシュボード ツールバーのボタン (続き)

ボタン	名前	ショート カット	説明
	[受信不可]	Ctrl+O	状態を [受信不可] に変更して、ACD コールを受信できないことを示します。
	[作業]	Ctrl+Y	状態を [作業] に変更して、コール終了後に整理作業を行っていること、および作業が終了すればルーテッド コールを受信できることを示します。
	タスクボタン	Alt+[ボタ ンの番号]	タスクボタン (拡張バージョンおよびプレミアムバージョンのみ) は管理者によって設定されます。このボタンを使用すると、マクロの実行、アプリケーションの起動、スーパーバイザに対する定義済みチャットメッセージの送信など、さまざまな機能を実行できます。ツールバーには、最大 10 個のタスクボタンを表示でき、各ボタンには複数のアクションを割り当てることができます。ボタンは、カスタマイズ可能なため、異なるボタンが表示される場合があります。
	[発信]	Ctrl+M	ダイヤルパッドを表示します。これを使用して発信コールをダイヤルできます。
	[チャット]	Ctrl+J	チームのメンバー、スーパーバイザ、または会議コールのメンバーとのチャットセッションを開始します。
	[レポート]	Ctrl+Q	[エージェントレポート] ウィンドウを表示します。ここでは、ユーザ自身のコールログと統計情報を表示できます。
	[コンタクト管理 の表示 / 非表示]	Ctrl+G	コンタクト管理ペインを表示したり非表示にしたりします。
	[統合ブラウザの 表示 / 非表示]	Ctrl+B	統合ブラウザ ペインを表示したり非表示にしたりします。
	[プリファレン ス]	Ctrl+P	[プリファレンス] ダイアログボックスを表示します。ここでは、Agent Desktop のウィンドウの動作を設定できます。
	[ヘルプ / パー ジョン情報]	F1	オンライン ヘルプと [バージョン情報] ウィンドウにアクセスします。

チーム メッセージ

Team Message (TM; チーム メッセージ) は、選択したある時間にわたってスーパーバイザがチームに送信するメッセージです。TM は、デスクトップ プリファレンスの設定によって、スクロール型にも非スクロール型にもなります。詳細については、[P.15 の「デスクトップ プリファレンス」](#)を参照してください。

メッセージがなければ、TM セクションは表示されません。スーパーバイザが TM を送信すると、すぐにダッシュボードの TM セクションが開き、メッセージが表示されます。

コンタクト アピアランス

コンタクト アピアランス セクションには、エージェントの現在のコール アピアランスに関するデータが表示されます。このセクションには、複数のコール アピアランスが表示されることもあります。たとえば、保留コールとアクティブコールが1つずつある場合は、両方とも表示されます。

コンタクト アピアランス ペインには、最大7つのフィールドを表示できます。[状態] と [期間] の2つのフィールドは常に表示されます。それ以外の5つのフィールドについては、管理者が設定できます。

表4 コンタクト アピアランスのフィールド

フィールド	説明
[状態]	コンタクトの現在の状態
[発番号]	コールを発信した電話機の番号
[着番号]	コールを受信した電話機の番号
[アラート番号]	呼び出し中のデバイスの番号
[元の着番号]	コール先の番号
[元の発番号]	発信側の番号
[期間]	通話の長さ

コール情報が不明の場合や、存在しない場合は、そのフィールドに <不可> と表示されたり、フィールドが空白になったりすることがあります。

Agent Desktop のコンタクト アピアランス ペインに、IP Phone の画面上と同じコール情報が表示されます。エンタープライズ データでは、コール期間全体が追跡されるため、異なるデータが表示される場合があります。

コンタクト管理ペイン

コンタクト管理ペインには、左側にエンタープライズ データ、および右側にコール アクティビティ情報が表示されます。

図6 コンタクト管理ペイン

フィールド	データ	デバイス	タイプ	説明	期間
ANI	5111	2510	ルートポイント	ルートポイント 2510	00:00:00
DNIS	2510	1	CSQ	Support	00:00:03
Layout	default	5160	エージェント	Ishiwa Hiroki	00:01:11
				合計	00:01:14

エンタープライズデータ コール アクティビティ

ダッシュボード ツールバーの[コンタクト管理の表示 / 非表示]ボタンをクリックすると、Agent Desktop インターフェイスにあるこのペインを表示したり非表示にしたりできます。

エンタープライズ データ

エンタープライズ データ セクションには、選択したコールに関連付けられたデータが表示されます。実際に表示されるデータは、管理者によって設定されます。

管理者によって、エージェントによるデータ フィールドの編集が許可されている場合は、エンタープライズ データ ウィンドウで任意のデータ フィールドを修正できます。修正されたデータは、コールに付随します。たとえば、コールを別のエージェントに転送する場合、そのエージェントは元のデータではなく、修正されたデータを参照します。

データ フィールドを修正するには：

1. 修正するフィールドをダブルクリックします。
[エンタープライズデータの編集] ウィンドウが表示されます (図 7 を参照)。

図7 ANI のフィールドが編集できるように選択された [エンタープライズデータの編集] ウィンドウ



2. データを修正します。
3. [OK] をクリックします。

コール アクティビティ

コール アクティビティ セクションには、選択したコールに関するコール アクティビティが表示されます。

表5 コール アクティビティのフィールド

フィールド	説明
[デバイス]	コールが経由するデバイスのリスト
[タイプ]	コールが経由するデバイスのタイプ
[説明]	コールが経由するデバイスの説明
[合計]	一覧表示された期間すべての合計

(注) 場合によっては、1つのコールが複数のデバイスに同時に滞留することがあります。たとえば、1つのコールが複数のキューに配置された場合や、会議コールが複数の内線番号に対して開始された場合は、コール アクティビティ セクションに、個々のデバイスにおけるコールの滞留期間が表示されます。重複時間は示されません。この場合、合計期間は、このような重複デバイスにおける滞留時間の合計になるため、コンタクト センタにおけるコールの実際の滞留時間より大きくなります。

(注) あるエージェントに着信したコールが Ring No Answer(RNA; 応答なし) となった後、別のエージェントにそのコールが再ルーティングされて応答された場合、2番目のエージェントのコール アクティビティ ペインには正しい合計時間が表示されません。ただし、エージェントまたはスーパーバイザ用のレポートには正しい合計コール時間が表示されます。

しきい値

しきい値は、特定のデバイスまたはコンタクト センタにおいて許容されるコールの滞留時間です。システム管理者は、注意しきい値および警告しきい値を各デバイス タイプに割り当てたり、コールに対するしきい値の合計値を指定したりすることができます。

コールがデバイスに滞留している時間が、あらかじめ定義された注意または警告しきい値を超過すると、コール アクティビティ ペインではデバイスの横に注意アイコンまたは警告アイコンが表示されます。これらのアイコンは次のとおりです。



注意



警告


統合ブラウザ ペイン

統合ブラウザ ペインには、エージェントがお客様を支援するために役立つインターネットまたはイントラネット上の Web ページが表示されます。管理者は、特定の Web サイトがエージェントのホームページとして表示されるように設定したり、頻繁に使用する Web サイトにエージェントがすばやく移動できるように作業サイト (Web ブラウザの「お気に入り」に類似したもの) のリストを追加したりできます。

統合ブラウザ ペインには次の部分があります。

- 統合ブラウザ ツールバー
- [作業サイト] ボックス
- [アドレス] ボックス (表示するには管理者による設定が必要)
- ブラウザ ウィンドウ


図 8 統合ブラウザ ペイン



ステータスバー

ステータスバーには、Agent Desktop に関する現在の情報が表示されます（[図 9](#) を参照）。サービス障害が発生すると、現在のステータス セクションで、「サービス中」が「部分的サービス」または「サービス停止」に変わります。サービス障害の影響を受けている機能を調べるには、現在のステータス セクションをダブルクリックしてポップアップ ウィンドウを表示します。ここに、アクティブな機能と非アクティブな機能が表示されます。現在のステータス ポップアップ ウィンドウとサービスの自動復旧の詳細については、[P.41](#) の「[サービスステータス](#)」を参照してください。

図 9 ステータスバー



デスクトップ プリファレンス

[デスクトップ プリファレンス] ダイアログボックスでは、ご使用のコンピュータの現在のセッションで Agent Desktop がどのように動作するか、また、チーム メッセージが静止型かスクロール型かを制御できます。

（注） 管理者が [プリファレンス] ボタンを非表示にするようにツールバーを設定している場合、デスクトップ プリファレンスは変更できません。

デスクトップ プリファレンスを設定するには：

1. ツールバーの [プリファレンス] をクリックします。
[デスクトップ プリファレンス] ダイアログボックスが表示されます。
2. 各タブでプリファレンスを選択し、[OK] をクリックします。

ウィンドウの動作モードの設定

デフォルトでは、Agent Desktop インターフェイスは、アイドル状態のときは最小化されていて、コールが存在するときに表示されます（標準モード）。ウィンドウの動作モードを選択できるよう管理者に許可されている場合は、現在のセッション中に[デスクトッププリファレンス]ダイアログボックスの[プリファレンス]タブを使用して、動作モードを変更できます（図 10 を参照）。ウィンドウの動作モードを選択できるよう管理者に許可されていない場合、ウィンドウは管理者の選択どおりに動作します。

（注） Agent Desktop を閉じると、ウィンドウの動作モードは、管理者が設定したグローバル モードに戻ります。グローバルに設定されたモード以外を使用する場合は、Agent Desktop を起動するたびに動作モードを再設定する必要があります。

図 10 [プリファレンス]タブ



表 6 ウィンドウの動作モード

モード	説明
[標準]	デフォルト。ウィンドウは、コールが存在するときに表示され、アイドル状態のときは最小化されます。
[常に表示]	アイドル状態のときも常にウィンドウが表示されます。
[常に手前に表示]	ウィンドウはアイドル状態のときも常に他のアプリケーションの手前に表示されます。
[隠す]	ウィンドウは、システムトレイ（デスクトップの右下にあるシステムクロックの横）の中にアイコン化され、ダブルクリックするまで表示されません。また、チームメッセージを受信しても表示されません。


アクセシビリティ オプションの設定

静止型チーム メッセージ

Agent Desktop でスクリーン リーダーを使用すると、スクロール型チーム メッセージ（デフォルト モード）を読むことが困難な場合があります。[アクセシビリティ オプション] タブの [チームメッセージのスクロール] チェックボックスをオフにすると、スクロール機能を無効にしてチーム メッセージを静止型にするよう選択できます（[図 11](#) を参照）。

（注） TM に関して選択した動作はセッションが変わっても引き継がれるので、Agent Desktop を起動するたびに再設定する必要はありません。

図 11 [アクセシビリティ オプション] タブ



アイコンのサイズ

[大きなツールバー ボタン] チェックボックスをオンにすると、ツールバーに表示されるボタンのサイズを、デフォルトの 16 × 16 ピクセルから 32 × 32 ピクセルに変更できます（[図 12](#) を参照）。

図 12 大小のツールバー ボタンの比較



ツールバーのボタンは、必要に応じて複数行にわたって表示されます。

音声フィードバック

[エージェント以外が開始した対話で音声フィードバックを使用] チェックボックスをオンにすると、自分以外が開始したダイアログがデスクトップ上に表示されたときに、トーンを鳴らすことができます。このダイアログの例としては、新しいチャット ウィンドウ、およびスーパーバイザによるコールへの割り込み、コールの代行受信、またはコールの録音に関するエージェントへの通知などがあります。

コール期間

[コール期間の更新の有効化] チェックボックスをオンにすると、[期間] フィールドがコール中に増加するようになります。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。フィールドが頻繁に変わると、スクリーン リーダーの使用に困難が生じる可能性があるため、視覚障害を持つエージェントはこのオプションを無効にすることをお勧めします。

ダイヤルパッド ウィンドウ

[ダイヤルパッド] ウィンドウでは、最近のコールリストまたは保存されている電話帳から既存の電話番号を選択して電話をかけることができます。

(注) [ダイヤルパッド] ウィンドウは、このウィンドウの一般名です。ウィンドウタイトルは、作業内容に応じて、[発信]、[コールの転送]、または[会議中]になります。

図 13 [ダイヤルパッド] ウィンドウ



最近のコール リスト

電話番号をダイヤルすると、その電話番号は自動的に「最近のコール リスト」に追加されます。このリストには、最大 100 個のエントリが保存されます。エントリの数が増え、100 を超過すると、リストの一番下にある番号がリストから削除されます。

Agent Desktop では、このリストに電話番号が重複表示されないように確認が行われます。ただし、同じ電話番号が異なる形式で 2 回入力された場合（たとえば、555-1212 と 5551212）、番号は両方ともリストに表示されます。

電話帳

電話帳とは、ユーザ（従業員電話帳）またはシステム管理者（共用電話帳）によって設定された電話番号リストです。ドロップダウン矢印をクリックすると、使用する電話帳を選択できます。

(注) システム管理者は、電話帳のどちらかまたは両方のタイプを使用不可にするように Agent Desktop を設定できます。

従業員電話帳

ユーザが編集できる電話帳は、従業員電話帳だけです。その他の電話帳は、すべてシステム管理者によって管理されます。

従業員電話帳を編集するには：

1. [ダイヤルパッド] ウィンドウで、[電話帳] ドロップダウン リストから [従業員電話帳] を選択し、次に [編集] をクリックします。

[電話帳エディタ] ウィンドウが表示されます。

図 14 [電話帳エディタ] ウィンドウ



2. 次のいずれかの編集を行います。

- リストに新規エントリを追加するには、[名] [姓] および [電話番号] の各フィールドに必要な事項を入力し、[追加] をクリックします (必須フィールドは [電話番号] のみです)。

[電話番号] フィールドに入力できるのは次の文字だけです。

0 ~ 9、aA ~ zZ、 () + ; / : . = ? および半角スペース

上記以外の文字を入力した場合は、許可されていない文字を入力したことを通知されます。許可されていない文字は疑問符に置き換えられるので、疑問符になっている部分を許可されている文字に変更します。

- 既存のエントリを編集するには、そのエントリを選択して編集フィールドに表示し、[編集] をクリックしてから変更を加えます。複数のエントリを編集する場合は、最初のエントリを編集した後に次のエントリをダブルクリックすると、最初のエントリに加えた変更が保存され、次のエントリに移動できます。
- リストからエントリを削除するには、そのエントリを選択し、次に [削除] をクリックします。

3. すべての編集が完了したら、[OK] をクリックします。

[名前 : 番号] フィールド

このフィールドには、ダイヤルする電話番号を入力します。名前の入力オプションですが、入力する場合は名前の後ろにコロンと半角スペースを挿入して、電話番号との間を区切るようにします。次に例を示します。

John Doe: 612-555-1212

電話番号の入力には、半角スペース、カッコ、およびダッシュ記号が任意で使用できます。Agent Desktop では、英数字以外の文字列は無視されます。

また、電話番号を最近のコール リストや電話帳から選択すると、その電話番号が [名前 : 番号] フィールドに表示されます。

システム管理者が設定したダイヤル計画によっては、エージェントが入力した電話番号にローカル アクセス コードや長距離アクセス コードなどが Agent Desktop によって自動的に付加される場合があります。詳細については、システム管理者に問い合せてください。

[入力した番号にダイヤルする] チェックボックス

[入力した番号にダイヤルする] チェックボックスをオンにすると、自動での書式設定 (ローカルおよび長距離アクセス コードの付加) が抑制され、[名前 : 番号] フィールドに入力したとおりの番号がダイヤルされます。

コールの処理

コールを処理するには、Agent Desktop に組み込まれたソフトフォン、またはハードフォンを使用します。どちらかのタイプのコールがダッシュボード ペインに表示されます。

以降のセクションでは、Agent Desktop インターフェイスを使用してコールを処理することを前提にしています。

電話番号の入力

電話番号をダイヤルする場合、ダイヤルパッドの [名前 : 番号] フィールドに電話番号を入力するには、次の 3 つの方式を使用できます。

- PC のキーボードで電話番号を入力する
- [ダイヤルパッド] ウィンドウから電話番号を選択する
- 最近のコール リストまたは電話帳から既存の番号を選択する

番号だけを入力するか、名前と番号の両方を入力できます。入力には、「名前 : 番号」という形式を使用してください。名前と番号を区切るためにコロンと半角スペースを挿入します。

番号を入力する場合、ダッシュ、カッコ、または半角スペースを含めてもかまいません。これは、番号だけが読み取られるようになっているためです。Agent Desktop の設定によっては、ローカル アクセス コードまたは長距離アクセス コードを含める必要があります。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

以降の項で、[名前 : 番号] フィールドに電話番号を入力するように指示された場合は、上記のいずれかの方式を使用できます。

コールへの応答

Agent Desktop 経由で ACD コールと ACD 以外のコールを受信できます。ACD コールを受信するには、ログインし、[受信可] 状態になっている必要があります。ACD 以外のコールを受信する場合は、どの状態でもかまいません。

ACD 以外のコールを受信する場合は、自動的に [受信不可] 状態になり、コールの終了後、元の状態に戻ります。

コールに応答するには :

- [応答] をクリックします。

コールを終了するには :

- [切断] をクリックします。

コールの開始

コールは、通話中でない限り、エージェント状態が [ログアウト] 以外のときに常に開始できます。

コールを開始するには [発信] ボタンを使用します。

コールを開始するには：

1. [発信] をクリックします。
[発信] ウィンドウが表示されます。
2. [名前：番号] フィールドに番号を入力します。
3. [ダイアル] をクリックします。

コール中のタッチ トーンの入力

コール中にタッチ トーンを送信する必要がある場合(たとえば、アカウント番号の入力を要求された場合)は、[タッチトーン] ボタンを使用します。このボタンを押すと、必要な番号を入力するための数字パッドが有効になります。

タッチトーンを入力するには：

1. コール中に番号の入力を要求されたら、[タッチトーン] をクリックします。
数字パッドが表示されます (図 15 を参照)。

図 15 タッチトーンの数字パッド



2. 必要な数字または記号を入力します。入力が完了したら、[完了] をクリックします。
数字パッドが閉じ、Agent Desktop インターフェイスに戻ります。

打診コール中のタッチ トーンの入力

打診コール中（転送中または会議中）にタッチ トーンを送信できます。

打診コール中にタッチ トーンを入力するには：

1. コール中に [転送] ボタンまたは [会議] ボタンをクリックします。
[コールの転送] ウィンドウや、[会議中] ウィンドウが表示されます。
2. 打診コールを開始します。
[タッチトーン] チェックボックスを有効にするには、コールの相手が応答する必要があります。
3. [タッチトーン] チェックボックスをオンにし、必要な電話番号または記号、あるいはその両方を数字パッドで入力します。
数字パッドから DTMF トーンが生成されます。
4. [タッチトーン] チェックボックスをオフにします。
タッチ トーン オプションが無効になります。

(注) [コールの転送] ウィンドウまたは [会議中] ウィンドウを閉じると、[タッチトーン] チェックボックスは自動的に無効になります。

コールの転送

コールの転送には、次の2つのタイプがあります。

- **スーパーバイズ転送**：スーパーバイズ転送では、アクティブ コールを転送する前に、転送先の相手と会話して、相手が受信可能な状態にあることを確認できます。
- **ブラインド転送**：ブラインド転送では、転送先の相手と会話をせずにアクティブ コールを転送できます。相手が電話に应答する前に受話器を置くので、相手が受信可能な状態にあるかどうかを確認できません。

コールを転送するには：

1. コールがアクティブな状態で、[転送] をクリックします。
[コールの転送] ウィンドウが表示されます。
2. コールの転送先の電話番号を [名前：番号] フィールドに入力します。
3. [ダイアル] をクリックします。
電話が呼び出し中になると、[ダイアル] ボタンが [転送] ボタンに変わります。
4. 次のどちらかを実行します。
 - スーパーバイズ転送の場合は、相手が電話に应答するのを待ってから転送をアナウンスし、次に [転送] ボタンをクリックします。
 - ブラインド転送の場合は、相手が電話に应答するのを待たずに [転送] ボタンをクリックします。

会議コールの開始

通話相手をアクティブ コールに追加して、会議コールを開始できます。

会議コールには、次の2つのタイプがあります。

- **スーパーバイズ会議**：スーパーバイズ会議では、会議を開始する前に、コールに追加する相手と会話して、相手が受信可能な状態にあることを確認できます。
- **ブラインド会議**：ブラインド会議では、通話相手と会話せずに、相手を会議に追加できます（ブラインド会議は、Communications Manager Express では使用できません）。

(注) ブラインド会議を使用して通話相手をコールに追加する場合、ダッシュボード ペインに、会議コールのタグが付いたコールが表示される場合があります。

(注) 会議コールに参加中にログアウトし、その後で再度ログインする場合、エンタープライズ データ フィールドの名前はエンタープライズ データ ペインに表示されません。これらのフィールドの名前は、次のコールを処理するときに表示されます。

会議コールを開始するには：

1. コールがアクティブな状態で、**[会議]** をクリックします。
[会議中] ウィンドウが表示されます。
2. コールに追加する人の電話番号を **[名前：番号]** フィールドに入力します。
3. **[ダイヤル]** をクリックします。
電話が呼び出し中になると、**[ダイヤル]** ボタンが **[会議へ追加]** ボタンに変わります。
4. 次のどちらかを実行します。
 - スーパーバイズ会議の場合は、相手が電話に応答するのを待ってから会議をアナウンスし、次に **[会議へ追加]** ボタンをクリックします。
 - ブラインド会議の場合は、相手が電話に応答するのを待たずに **[会議へ追加]** ボタンをクリックします。[会議中] ウィンドウが閉じます。
5. 複数の人を会議コールに追加するには、追加する人それぞれについて、ステップ 1 からステップ 4 の手順を繰り返します。

(注) 会議コールの参加者の合計数は、Cisco Unified Communications Manager によって設定されます。自分のコンタクト センタに設定されている合計数については、スーパーバイザに問い合わせてください。

スーパーバイザの介入

コンタクト センタが拡張レベルまたはプレミアム レベルの CAD を使用している場合、スーパーバイザはユーザが受信するコールに介入できます。スーパーバイザは次の操作を実行できます。

- コールへの「割り込み」: 強制的な会議の形で、エージェントとお客様とのコールに参加する
- コールの「代行受信」: 強制的な転送の形で、お客様をスーパーバイザ自身に転送する
- エージェントのコールをモニタする
- エージェントのコールを録音する

システムの設定によっては、スーパーバイザがユーザのコールをモニタまたは録音するときに、ユーザがその旨通知を受ける場合があります。


通知が有効になっている場合は、ポップアップ メッセージが表示され、スーパーバイザが上記のいずれかの方法で介入していることが通知されます。また、スーパーバイザがコールへの介入を停止したときにも通知されます。

エージェント状態

Agent Desktop では、エージェント状態ボタンを使用して、ACD でのエージェント状態を変更できます。現在のエージェント状態から選択できる有効なエージェント状態だけが、所定の時間に有効になります。

現在のエージェント状態は、タイトルバー（CAD ウィンドウの一番上）とステータスバー（CAD ウィンドウの一番下）に表示されます。CAD が最小化されている場合、現在のエージェント状態はタスクバーのボタン上で簡単に確認できます。

図 16 現在のエージェント状態の表示場所



コール中（[通話中]状態の場合）に別のエージェント状態をクリックできます。コールを終了すると、エージェント状態は、クリックした状態に変わります。

（注）電話に応答しないと、エージェント状態が自動的に[受信不可]に変更されます。エージェント状態を[受信可]に戻さない限り、ACD コールを受信しません。

現在のエージェント状態は、タイトルバー（CAD ウィンドウの一番上）とステータスバー（CAD ウィンドウの一番下）の両方に表示されます。CAD が最小化されている場合、現在のエージェント状態は、デスクトップの一番下にあるタスクバーの CAD ボタンにも表示されます。

エージェント状態ボタンは、現在のエージェント状態ではなく、クリックした状態を示します。たとえば、コール中に [作業] 状態ボタンをクリックすると、[作業] ボタンが押されたように見えます。現在のエージェント状態は、ステータスバーに表示されます。

表 7 エージェント状態

状態	説明
[ログアウト]	ACD からログアウトしています。
[受信不可]	ルーテッド コールを受信できません。
[受信可]	ルーテッド コールを受信できます。
[予約済み]	一時的に特定のコールの受信を回避します。コールに回答すると、現在の状態は [通話中] 状態に変更されます。システム管理者によって設定された制限時間内にコールに回答しないと、ACD はユーザを [受信不可] 状態にします。[予約済み] 状態は、ACD によって自動的に設定されるため、対応するボタンはありません。電話が呼び出し中にならずに（呼び出しを待っている場合でも）、この状態になることがあります。
[通話中]	お客様または別のエージェントと通話中です。この状態は、ACD によって自動的に設定されるため、対応するボタンはありません。
[作業]	直前のコールで発生した作業を実行中であるため、ルーテッド コールを受信できません。

チャットの使用方法

チャット機能を使用すると、他のエージェントおよびスーパーバイザにインスタントメッセージを送信できます。チャットセッションを開始するには、ダッシュボード ツールバーの [チャット] をクリックします。

(注) ツールバーに [チャット] ボタンが表示されていない場合は、チャットセッションを開始できないように Agent Desktop が管理者によって設定されています。ただし、そのように設定されている場合でも、着信チャットセッションを受信し、それに応答することは可能です。

チャット機能は次のとおりです。

- 各チャットセッションは、ユーザともう1人の通話相手の間で行われます。
- 複数のチャットセッションに同時に参加できます。
- チャットセッション ウィンドウのタイトルバーには、チャット相手の名前が表示されます。
- 緊急チャットメッセージはデスクトップ上にポップアップ表示されるので、受信者はすぐに気付きます。一方、通常のチャットメッセージは、Windows タスクバー上に最小化され、点滅します。
- チャット履歴(ユーザとチャット相手の間で送信されたチャットメッセージのログ)は、チャットセッション ウィンドウが開いている間だけ有効です。ウィンドウを閉じると、ログは失われます。
- チャット履歴は古い順に表示されます。つまり、最も古いメッセージがログページの一番上に表示されます。

他のユーザとチャットするには：

1. ダッシュボード ツールバーの [チャット] をクリックします。

チャット相手の選択ウィンドウが表示されます (図 17 を参照)。チャット相手の選択ウィンドウはスナップショットです。つまり、表示されるチャット可能な相手の状態は [チャット] ボタンをクリックした時点だけのものであり、その状態はウィンドウが開いている間は更新されません。

図 17 チャット相手の選択ウィンドウ

チャット可能な相手のフック状態

オフフック

オンフック




ウィンドウには、チャット可能な相手、つまりユーザが通話している会議コールすべてにおけるスーパーバイザ、エージェント、および参加者が一覧表示されます。

名前の横のアイコンは、エージェントが [チャット] ボタンをクリックした時点でその相手が通話状態にあったかどうかを示します。

2. チャットする相手の名前をダブルクリックします。
チャットセッション ウィンドウが表示され、選択した相手とのチャットセッションが開始されます (図 18 を参照)。

図 18 チャットセッション ウィンドウ



3. テキスト入力フィールドにメッセージを入力します。
4. メッセージを相手のデスクトップ上にポップアップ表示してすぐに気付かせるには、[緊急] チェックボックスをオンにします。
5. [送信] をクリックするか、Enter キーを押します。
メッセージがチャット相手に送信され、チャット ログ ペインに記録されます。

チャットセッションを終了するには：


- チャットセッション ウィンドウの右上にある [閉じる] をクリックします。

緊急チャット メッセージのタスクボタン

Agent Desktop には、スーパーバイザに緊急チャット メッセージを送信するように設定されたタスクボタンが用意されている場合があります。このチャットメッセージは、管理者によってあらかじめ定義されます (たとえば、「コールへの割り込みをお願いします」)。このメッセージは、スーパーバイザのデスクトップ上にポップアップ表示されるチャットセッション ウィンドウの中に表示されます。このメッセージは、緊急メッセージというタグを付けて送信したチャットメッセージと同様に動作します。

録音機能の使用

管理者がエージェントに対してコールの録音設定を有効にしている場合、およびエージェントが拡張バージョンまたはプレミアムバージョンの Agent Desktop を使用している場合、エージェントはコールを録音できます。管理者はエージェントのツールバーをカスタマイズして、録音開始用と録音停止用の2つのタスクボタンを設定する必要があります。

(注) デフォルトのタスクボタンは、 のように緑の丸の中に数字が表示されます。Agent Desktop ツールバーでは、これらのボタンの使用はオプションです。管理者は、他のボタンを録音機能に使用することもできます。




コールの録音中は、コール アクティビティ ペインのコール情報の横にあるアイコンが、[通話中] アイコン  から [録音中] アイコン  に変わります。

図 19 コールの録音

この Agent Desktop の例では、デフォルトのタスクボタンではなく、カスタムのアイコンが録音開始と録音停止に使用されています。



コールを録音するときは、次の点に留意してください。

- 録音が始まるタイミングは、お客様とのコールが接続され、[録音開始] ボタンをクリックした時点です。
- 録音が終了するタイミングは、コールが終了した時点または [録音停止] ボタンをクリックした時点のうち、どちらか早い方になります。
- エージェントは [録音停止] ボタンをクリックしても、スーパーバイザによって開始された録音を停止できません。この場合、エージェントが [録音停止] をクリックすると、コール アクティビティ ペインの録音アイコンは非表示になりますが、録音はスーパーバイザが停止するまで続けられます。
- スーパーバイザは、エージェントによって開始された録音を停止できます。
- エージェントが行った録音を再生できるのは、スーパーバイザだけです。

エージェント レポート

いくつかのレポートを [エージェントレポート] ウィンドウに表示できます。表示できるレポートは次のとおりです。

- エージェント ACD 状態ログ
- エージェント コール ログ
- エージェント統計情報レポート
- スキル統計情報レポート

表示するために選択したレポートがサービス障害で使用できない場合、そのレポートは空白になり、レポート ウィンドウのステータスバーに「レポート:非アクティブ」と表示されます。サービスのステータス ウィンドウを表示すると、使用できないレポートを確認できます（詳細については、P.41 の「サービスステータス」を参照）。

レポート内の任意のカラム ヘッダーをクリックすることで、そのカラムを基準に昇順または降順でレポートをソートできます。

リアルタイム画面を表示するには：

1. ダッシュボード ツールバーの [レポート] をクリックします。
[エージェントレポート] ウィンドウが表示されます。
2. [レポート] フィールドから、表示するレポートを選択します。

選択したレポートが表示されます。[更新] ボタンをクリックすると、情報を更新できます。

(注) [エージェントレポート] ウィンドウは常に、その他の開いているウィンドウの手前に表示されるようになっていきます。ただし、Agent Desktop のメイン ウィンドウに対して「常に手前に表示」のウィンドウ動作モードを選択すると、[エージェントレポート] の動作は無効になり、Agent Desktop のメイン ウィンドウが [エージェントレポート] ウィンドウの手前に表示されます。

レポート ステータス

各レポート ウィンドウの一番下には、ステータスバーがあります。ステータスバーは、レポートの現在のステータスがアクティブか非アクティブかを示します。

アクティブは、レポートのデータが最新で、設定された間隔で更新されていることを意味しています。非アクティブは、データを生成するサービスに障害が発生し、新しいデータが受信されていないため、データが更新されていないことを意味しています。

他の箇所をクリックして別の画面に移動し、その後非アクティブ レポートに戻った場合や、[更新] ボタンをクリックした場合は、そのレポートは空白になります。サービスが復旧すると、最新のデータがレポートに表示され、ステータスが非アクティブからアクティブに変更されます。

レポートはすべて、関連付けられたサービスが機能するしないにかかわらず、いつでも利用可能です。

エージェント ACD 状態ログ レポート

エージェント ACD 状態ログ レポートには、当日に行われた、すべての ACD サーバにおける状態遷移のレコードが、午前 0 時をレポート開始時刻として表示されます。レポートは時刻順に表示されます。

表 8 エージェント状態レポートのフィールド

フィールド	説明
[エージェントの状態]	ACD エージェントの状態。ログに書き込まれている最後の ACD 状態は、実際には、エージェントの直前の ACD 状態です。[状態期間] を算出するため、次の ACD エージェント状態にエージェントが遷移するまで、現在の状態はログに書き込まれません。
[開始時間]	ACD エージェント状態が開始した時刻。この開始時刻は、録音および統計サービスが ACD エージェント状態データを CAD から受信した時刻に基づいています。したがって、開始時刻には、エージェントの PC に表示される時刻ではなく、録音および統計サーバの時刻が反映されます。録音および統計サーバの時間帯とエージェントの PC の時間帯が異なっている場合は、このことを考慮に入れて、正しい時間帯で開始時刻を表示する必要があることに注意してください。
[状態期間]	ユーザがその ACD エージェント状態にあった時間。
[理由コード]	エージェントが現在の状態にある理由を表す番号。この番号の後ろには、文字列による説明がカッコで囲まれて続きます。理由コードがない場合は空白になります。このフィールドは、[受信不可] 状態と [ログアウト] 状態にある場合にのみ表示されます。

エーエージェント コール ログ レポート

エーエージェント コール ログ レポートには、過去 7 日間に発信および受信されたコールのレコードが表示されます。レコードは、毎日午前 0 時を開始時刻として日付ごとに表示されます。

表 9 エーエージェント コール ログのフィールド

フィールド	説明
[コール開始時間]	コールの開始時刻。この開始時刻は、録音および統計サービスが状態データを CAD から受信する時刻に基づいています。したがって、開始時刻には、エーエージェントの PC に表示される時刻ではなく、録音および統計サーバの時刻が反映されます。録音および統計サーバの時間帯とエーエージェントの PC の時間帯が異なっている場合は、このことを考慮に入れて、正しい時間帯で開始時刻を表示する必要があることに注意してください。
[コールの方向]	着信コールまたは発信コール。
[応答済みコール]	(はい/いいえ) コールが応答されたかどうか。
[発信者]	コールを発信した電話機の番号。
[受信者]	コールを受信した電話機の番号。
[コール期間]	コールの長さ。着信コールの場合：コール期間 = 呼び出し時間 + 通話時間 + 保留時間。発信コールの場合：コール期間 = 発信時間 + 呼び出し時間 + 通話時間 + 保留時間。

エーエージェント 統計情報 レポート

エーエージェント 統計情報 レポートには、当日のパフォーマンス統計情報が、午前 0 時をレポート開始時刻として表示されます。

表 10 エーエージェント 統計情報 レポートのフィールド

フィールド	説明
[受信コール]	エーエージェントの内線番号に送信され、エーエージェントの電話で呼び出された着信コール (ACD または ACD 以外) の数。これは、当日のエーエージェント コール ログでコールの方向が「着信」と表示されているエントリの数のカウントすることによって確認できます。
[完了コール]	ユーザの内線番号で応答された着信コールまたは発信コール (ACD または ACD 以外) の数。これは、当日のエーエージェント コール ログで [応答済みコール] カラムが「はい」と表示されているエントリの数のカウントすることによって確認できます。

表 10 エージェント統計情報レポートのフィールド (続き)

フィールド	説明
[平均通話時間]	コールの合計時間 (通話時間の合計 + 保留時間の合計) を、コールの数で割った値。
[最大通話時間]	最長コールの長さ (通話時間 + 保留時間)。
[合計通話時間]	コールの合計時間 (通話時間の合計 + 保留時間の合計)。
[平均受信可時間]	[受信可] 状態の合計時間を、[受信可] 状態になった回数で割った値。
[最大受信可時間]	[受信可] 状態が継続された最長時間。
[合計受信可時間]	[受信可] 状態の合計時間。
[平均受信不可時間]	[受信不可] 状態の合計時間を、[受信不可] 状態になった回数で割った値。
[最大受信不可時間]	[受信不可] 状態が継続された最長時間。
[合計受信不可時間]	[受信不可] 状態の合計時間。
[平均作業可時間]	[作業] 状態の合計時間を、[作業] 状態になった回数で割った値。
[最大作業可時間]	[作業] 状態が継続された最長時間。
[合計作業時間]	[作業] 状態の合計時間。

スキル統計情報レポート

スキル統計情報レポートには、スキルグループに関する当日の情報、およびスキルグループに対するルーテッドコールに関する当日の情報が、午前 0 時をレポート開始時刻として表示されます。

表 11 スキル統計情報レポートのフィールド

フィールド	説明
[キュー内のコール]	エージェントのコール受信元であるコンタクト サービス キューで待機しているコールの合計数
[キュー内で最も古いコール]	コンタクト サービス キュー内で最も古いコールに関して経過した待機時間

統合ブラウザの使用方法

統合ブラウザを使用すると、イントラネットおよびインターネット上の Web ページを Agent Desktop で表示できます。

(注) 統合ブラウザが機能するには、PC に Internet Explorer 6 または Internet Explorer 7 がインストールされている必要があります。

(注) Internet Explorer 7 のタブ ブラウジング機能は、CAD 統合ブラウザでは機能しません。

(注) 統合ブラウザは、セキュア Web サイトのポップアップウィンドウをサポートしていません。

ダッシュボード ツールバーの [統合ブラウザの表示 / 非表示] ボタンをクリックすると、Agent Desktop ウィンドウにあるこのセクションを表示したり非表示にしたりできます。

管理者は、特定の Web ページがエージェントのホームページとしてブラウザ ペインに表示されるように設定できます。管理者がこの設定を行わない場合、ペインには「The home page is not configured in Desktop Administrator.」というメッセージしか表示されず、空白になります。

システム管理者によってワークフローの一部として設定される場合、Agent Desktop はコールのエンタープライズ データを使用して Web アプリケーション（お客様のデータベースなど）とやり取りし、お客様の情報を統合ブラウザに表示できます。

ブラウザ ツールバー

ブラウザ ツールバーは、Internet Explorer のツールバーの簡易版です。ブラウザ ツールバーを使用すると、表示する Web ページ間の移動や現在のページの更新を行ったり、自分のホームページに戻ったりすることができます。

表 12 ブラウザ ツールバーのボタン






ボタン	名前	ショートカットキー	説明
	[戻る]	Alt+	直前に表示したページに戻ります。
	[進む]	Alt+	[戻る] ボタンをクリックする前に表示していたページに移動します。
	[停止]	Esc	ブラウザでの Web ページの表示を停止します（たとえば、ダウンロードに時間がかかりすぎている場合）。

表 12 ブラウザツールバーのボタン (続き)

ボタン	名前	ショート カット キー	説明
	[更新]	F5	最新のコンテンツを参照できるように、表示している Web ページを更新します。
	[ホーム]	Alt+Home	エージェントの定義済みホームページに戻ります。

作業サイトへのアクセス

システム管理者は、頻繁に使用する Web サイトのリストを設定できます。これら「お気に入り」は、[作業サイト] ボックスに表示されます。エージェントは、このドロップダウンリストから Web サイトを選択するだけで、そのサイトにすばやくアクセスできます。サイトの Web アドレスを入力する必要はありません。

その他の Web サイトへのアクセス

システム管理者は、オプションの [アドレス] フィールドが含まれるようにブラウザを設定できます。エージェントはこのフィールドを使用して、[作業サイト] ボックスに表示されない Web サイトにアクセスできます。

[アドレス] フィールドを使用して Web サイトにアクセスするには：

- Web サイトのアドレス (URL) を [アドレス] フィールドに入力し、次に Enter キーを押します。

ハイパーリンクされた電話番号のダイヤル

Web ページにハイパーリンクとして表示される電話番号は、リンクをクリックするとダイヤルできます。

- 電話番号には 10 桁を指定し、次に示す北米のダイヤル スtring形式を使用する必要があります。
- < 市外局番 > < 局番 > < 加入者番号 >
- 電話番号の市外局番はカッコで囲むことができます。また、電話番号にスペース、ハイフン、およびピリオドを任意に組み合わせて使用できます。
- 市内番号 (市外局番なし) または内線番号など、10 桁より短い番号はダイヤルできません。
- 実際は画像ファイルである電話番号や、データベースから読み込んだ電話番号はダイヤルできません。
- 一部の Web サイトでは、ハイパーリンクが非表示になっています。電話番号はハイパーリンクされているように見えない場合がありますが、実際にはハイパーリンクされており、ダイヤルできます。

- 電話番号には英字を使用できません。たとえば、800-GET-PZZA という電話番号はダイヤルできません。
- ハイパーリンクされた電話番号をダイヤルできるのは、[受信不可] エージェント状態にある場合だけです。
- ハイパーリンクされた電話番号をダイヤルしても、その電話番号は [ダイヤルパッド] ウィンドウの最近のコール リストには表示されません。
- 右クリックして [最新の情報に更新] メニュー オプションを選択することによってサイトを更新すると、電話番号のハイパーリンクが非表示になります。ハイパーリンクを非表示にせずにページを更新するには、F5 キーを押すか、統合ブラウザ ツールバーの [更新] ボタンをクリックします。

理由コード

Agent Desktop は、エージェントに理由コードを入力させるように、システム管理者によって設定できます。

理由コードは、ユーザが [受信不可] または [ログアウト] のエージェント状態に遷移した理由を表します。このコードは、システム管理者によって設定され、コンタクト センタ用にカスタマイズされます。

[受信不可] 状態または [ログアウト] 状態への遷移を開始する場合や、その遷移がワークフローに含まれている場合は、必ずポップアップ ダイアログボックスが表示されます (図 20 を参照)。遷移するには、そのダイアログボックスから適切なコードを選択し、[OK] をクリックする必要があります。

次の場合、[理由コード] ダイアログボックスは表示されません。

- スーパーバイザが遷移を開始する場合 (スーパーバイザがエージェント状態を強制的に変更したことを示す理由コードが自動的に選択されます)
- エージェント状態の変更が含まれているワークフローで、理由コードの自動選択が有効になっている場合

図 20 [理由コード] ダイアログボックス



サービス ステータス

サービスと通信できないことを Agent Desktop が検出すると（通常はサービス障害が発生してから 3 分以内）、ステータスバーに「部分的サービス」または「サービス停止」と表示され、一部またはすべてのサービスで障害が発生したことが示されます。

サービスが再び使用可能になったことを Agent Desktop が検出すると（通常はサービスが復旧してから 1 分以内）、ステータスバーに「サービス中」と表示され、サービスが復旧したことが示されます。

サービス障害の影響の詳細を確認するには、ステータスバーに表示されているステータスメッセージをダブルクリックします。CAD は、CAD 機能のリストを含むポップアップボックスを表示し、その機能がサービス障害の影響で使用不可になっているかどうかを示します（[図 21](#) を参照）。障害サーバのホストであるサーバが [ホスト] カラムに一覧表示されます。このフィールドには、ホストの IP アドレスまたはホスト名のどちらか、あるいはその両方が表示されることがあります。

図 21 [サーバステータス] ポップアップ ウィンドウ

機能	状態	ホスト
チャット中	アクティブ	
チームパフォーマンスメッセージ	アクティブ	
エンタープライズデータ	アクティブ	
コール履歴	アクティブ	
エージェントのコールとACD状態のログレポート	アクティブ	
エージェント統計情報レポート	アクティブ	
録音中	非アクティブ	SUKA

電話機のネットワーク障害

電話機がネットワークに接続できないという障害が発生すると、ユーザは自動的に [受信不可] エージェント状態になり、電話機がサービス停止中であるというメッセージを示すポップアップ ウィンドウが表示されます。

現在のコールが完了するまで、電話機はネットワークに再接続できないため、CAD はコールの実際の長さを表示できなくなります。これは、システム内でそのコールは「終了」と表示されているためです。

電話機が使用可能な状態に戻ると、電話機がサービス中であるというメッセージを示すポップアップ ウィンドウが表示されます。これで、エージェント状態を [受信可] に変更し、通話を再開できます。

Index

A

Agent Desktop	
VPN 経由のアクセス	5
アクセシビリティ	7
インターフェイス	7
起動	4
機能レベル	2
自動更新	6
ショートカット キー	8

C

Cisco IP Communicator	3
-----------------------	---

あ

アイコン	
サイズの変更	17
アクセシビリティ	
オプションの設定	17
アクセシビリティ機能	7

い

インターフェイス	7
エンタープライズ データ	12
コール アクティビティ	13
コンタクト アピアランス	11
コンタクト管理ペイン	12
サービス ステータス	41

しきい値	13
ショートカット キー	8
ステータスバー	15
ダイヤルパッド ウィンドウ	19
ダッシュボード ツールバー	9
ダッシュボード ペイン	8
チーム メッセージ (TM)	11
統合ブラウザ ペイン	14

う

ウィンドウの動作モード	16
-------------	----

え

エージェント ACD 状態ログ レポート	34
エージェント コール ログ レポート	35
エージェント レポート	33
エージェント ACD 状態ログ	34
エージェント コール ログ	35
エージェント 統計情報	35
スキル 統計情報	36
レポート ステータス	33
エージェント 統計情報 レポート	35
エンタープライズ データ	12

お

大きいアイコン	17
音声フィードバック	18

か

会議コール 25

き

機能レベル 2
緊急チャット メッセージ 31

こ

コール
 応答 22
 会議 25
 開始 23
 タッチ トーンの入力 23
 転送 24
 電話番号の入力 22
 ハイパーリンクされた電話番号のダイヤル 38
 録音 32
コール アクティビティ 13
コール期間 18
コール期間の更新の有効化 18
コールの開始 23
コールの転送 24
コールの録音 32
コールへの応答 22
コンタクト アピアランス 11
コンタクト管理ペイン 12

さ

サービス ステータス 41
 電話機のネットワーク障害 41
最近のコール リスト 19

し

しきい値 13
自動更新 6
従業員電話帳 20

編集 21
ショートカット キー 8

す

スーパーバイザの介入 26
スキル統計情報レポート 36
ステータスバー 15

た

ダイヤルパッド ウィンドウ 19
 最近のコール リスト 19
 電話帳 19
ダッシュボード ツールバー 9
ダッシュボード ペイン 8
タッチ トーンの入力 23

ち

小さいアイコン 17
チーム メッセージ (TM) 11
 静止型 17
チャット メッセージ 29
 緊急 31

つ

ツールバー
 ダッシュボード 9
 統合ブラウザ 37
 ボタンのサイズの設定 17

て

デスクトップ プリファレンス 15
電話機のネットワーク障害 41
電話帳 19
 従業員 20
 編集 21
電話番号の入力 22

と

- 統合ブラウザ 14, 37
 - 作業サイトへのアクセス 38
 - その他の Web サイトへのアクセス 38
- ツールバー 37
- ハイパーリンクされた電話番号のダイヤル 38

ろ

- ログイン 4

は

- バーチャル プライベート ネットワーク (VPN) 5
- ハイパーリンクされた電話番号 38

ひ

- 非スクロール型チーム メッセージ 17

ふ

- プリファレンス
 - アイコンのサイズ 17
 - ウィンドウの動作モード 16
 - 音声フィードバック 18
 - コール期間の更新 18
 - 静止型チーム メッセージ 17
- プリファレンスの設定 15

ほ

- 本文中で使用される表記法 2

り

- 理由コード 40