

# Publique listas de revogação de certificado para o ISE em um exemplo de configuração do Microsoft CA server

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[A seção 1. cria e configura um dobrador em CA para abrigar os arquivos CRL](#)

[A seção 2. cria um local no IIS para expor o CRL Distribution Point novo](#)

[A seção 3. configura o Microsoft CA server para publicar arquivos CRL ao ponto de distribuição](#)

[A seção 4. verifica que o arquivo CRL existe e é acessível através do IIS](#)

[A seção 5. configura o ISE para usar o CRL Distribution Point novo](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve a configuração de um server de Microsoft Certificate Authority (CA) que execute o Internet Information Services (IIS) para publicar atualizações do Certificate Revocation List (CRL). Igualmente explica como configurar o Cisco Identity Services Engine (ISE) (versões 1.1 e mais recente) para recuperar as atualizações para o uso na validação certificada. O ISE pode ser configurado para recuperar CRL para os vários certificados de raiz que de CA se usa na validação certificada.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Liberação 1.1.2.145 do Cisco Identity Services Engine
- ® 2008 R2 do server do ® de Microsoft Windows

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

**Nota:** Use a [Command Lookup Tool \(somente clientes registrados\)](#) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

## Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- A seção 1. cria e configura um dobrador em CA para abrigar os arquivos CRL
- A seção 2. cria um local no IIS para expor o CRL Distribution Point novo
- A seção 3. configura o Microsoft CA server para publicar arquivos CRL ao ponto de distribuição
- A seção 4. verifica que o arquivo CRL existe e é acessível através do IIS
- A seção 5. configura o ISE para usar o CRL Distribution Point novo

### A seção 1. cria e configura um dobrador em CA para abrigar os arquivos CRL

A primeira tarefa é configurar um lugar no server de CA para armazenar os arquivos CRL. À revelia, o Microsoft CA server publica os arquivos a C:\Windows\system32\CertSrv\CertEnroll\.

Um pouco do que usa esta pasta de sistema, criam um dobrador novo para os arquivos.

1. No servidor IIS, escolha um lugar no sistema de arquivos e crie um dobrador novo. Neste exemplo, o dobrador C:\CRLDistribution é criado.
2. Para que CA redija os arquivos CRL ao dobrador novo, compartilhando deve ser permitido. Clicar com o botão direito o dobrador novo, escolha **propriedades**, clique a aba de **partilha**, e clique então **partilha avançada**.
3. A fim compartilhar do dobrador, verifique a **parte esta** caixa de verificação do **dobrador** e adicionar então um sinal de dólar (\$) ao fim do nome da parte no campo de nome da parte esconder a parte.
4. Clique **permissões** (1), o clique **adiciona** (2), clica os **tipos de objeto** (3), e verifica a caixa de verificação dos **computadores** (4).
5. A fim retornar ao indicador seletor dos usuários, dos computadores, das contas de serviço,

ou de grupos, **APROVAÇÃO do clique**. Na entrada os nomes de objeto para selecionar o campo, para incorporar o nome de computador do server e do clique de CA **verificam nomes**. Se o nome dado entrada com é válido, o nome refresca e parece sublinhado. Clique em **OK**.

6. No grupo ou no campo de nomes de usuário, escolha o computador de CA. A verificação **permite o controle total conceder o acesso direto à APROVAÇÃO do clique CA**. Clique a **APROVAÇÃO** outra vez para fechar o indicador de partilha avançado e para retornar à janela de propriedades.
7. A fim permitir que CA redija os arquivos CRL ao dobrador novo, configurar as permissões de segurança apropriadas. Clique a **ABA de segurança (1)**, o clique **edita (2)**, o clique **adiciona (3)**, clica os **tipos de objeto (4)**, e verifica a caixa de verificação dos **computadores (5)**.
8. Na entrada os nomes de objeto para selecionar o campo, para incorporar o nome de computador do server e do clique de CA **verificam nomes**. Se o nome dado entrada com é válido, o nome refresca e parece sublinhado. Clique em **OK**.
9. Escolha o computador de CA no grupo ou no campo de nomes de usuário e verifique-o então **permitem o controle total conceder o acesso direto à APROVAÇÃO do clique CA** e clicar então **perto de completo a tarefa**.

## [A seção 2. cria um local no IIS para expor o CRL Distribution Point novo](#)

Para que o ISE alcance os arquivos CRL, faça o diretório que abriga os arquivos CRL acessíveis através do IIS.

1. Na barra de tarefas do servidor IIS, clique o **começo**. Escolha **ferramentas administrativas > gerente do Internet Information Services (IIS)**.
2. No painel esquerdo (conhecido como a árvore de console), expanda o nome de servidor IIS e expanda então **locais**.
3. Clicar com o botão direito a **website padrão** e escolha-a **adicionam o diretório virtual**.
4. No campo do pseudônimo, dê entrada com um nome de site para o CRL Distribution Point. Neste exemplo, CRLD é incorporado.
5. Clique a elipse (...) à direita do campo do caminho físico e consulte ao dobrador criado na seção 1. seleta o dobrador e clique a **APROVAÇÃO**. **APROVAÇÃO do clique** para fechar o indicador do diretório virtual adicionar.
6. O nome de site dado entrada com em etapa 4 deve ser destacado no painel esquerdo. Se não, escolha-o agora. No centro placa, **diretório do clique** duas vezes que **consulta**.
7. No painel correto, o clique **permite** de permitir o diretório que consulta.
8. No painel esquerdo, escolha o nome de site outra vez. No centro placa, **editor da configuração do clique** duas vezes.
9. Na lista de drop-down da seção, escolha **system.webServer/Segurança/requestFiltering**. Na lista de drop-down allowDoubleEscaping, escolha verdadeiro. No painel correto, o clique aplica-se.

O dobrador deve agora ser acessível através do IIS.

## [A seção 3. configura o Microsoft CA server para publicar arquivos CRL ao ponto de distribuição](#)

Agora que um dobrador novo esteve configurado para abrigar os arquivos CRL e o dobrador esteve exposto no IIS, configurar o Microsoft CA server para publicar os arquivos CRL ao lugar

novo.

1. Na barra de tarefas do server de CA, clique o **começo**. Escolha **ferramentas administrativas > Certificate Authority**.
2. No painel esquerdo, clicar com o botão direito o nome de CA. Escolha **propriedades** e clique então a aba dos **Ramais**. A fim adicionar um CRL Distribution Point novo, o clique **adiciona**.
3. No campo do lugar, entre no trajeto ao dobrador criado e compartilhado na seção 1. No exemplo na seção 1, o trajeto é: \\RTPAAA-DC1\CRLDistribution\$\
4. Com o campo do lugar povoado, escolha o **<CaName>** da lista de drop-down variável e clique então a **inserção**.
5. Da lista de drop-down variável, escolha o **<CRLNameSuffix>** e clique então a **inserção**.
6. No campo do lugar, adicione .crl à extremidade do trajeto. Neste exemplo, o lugar é: \\RTPAAA-DC1\CRLDistribution\$\<CaName><CRLNameSuffix>.crl
7. Clique a **APROVAÇÃO** para retornar à aba dos Ramais. Verifique a **publicação CRL a esta caixa de verificação do lugar** (1) e clique então a **APROVAÇÃO** (2) para fechar a janela de propriedades. Uma alerta aparece para que a permissão reinicie serviços certificados do diretório ativo. Clique **sim** (3).
8. No painel esquerdo, clicar com o botão direito **Certificados revogados**. Escolha **todas as tarefas > publicam**. Assegure-se de que o CRL novo esteja selecionado e clique-se então a **APROVAÇÃO**.

O Microsoft CA server deve criar um arquivo novo .crl no dobrador criado na seção 1. Se o arquivo novo CRL é criado com sucesso não haverá nenhum diálogo depois que APROVADO está clicado. Se um erro é retornado com respeito ao dobrador novo do ponto de distribuição, repita com cuidado cada etapa nesta seção.

#### [A seção 4. verifica que o arquivo CRL existe e é acessível através do IIS](#)

Verifique que os arquivos novos CRL existem e isso são acessíveis através do IIS de uma outra estação de trabalho antes que você comece esta seção.

1. No servidor IIS, abra o dobrador criado na seção 1. Deve haver um único arquivo .crl atual com o formulário <CANAME>.crl onde <CANAME> é o nome do server de CA. Neste exemplo, o nome de arquivo é: rtpaaa-CA.crl
2. De uma estação de trabalho na rede (idealmente na mesma rede que o nó preliminar ISE Admin), abra um navegador da Web e consulte a http:// <SERVER>/<CRLSITE> onde <SERVER> é o nome do servidor do servidor IIS configurado na seção 2 e <CRLSITE> é o nome de site escolhido para o ponto de distribuição na seção 2. Neste exemplo, a URL é: http://RTPAAA-DC1/CRLD Os indicadores do deslocamento predeterminado do diretório, que inclui o arquivo observaram em etapa 1.

#### [A seção 5. configura o ISE para usar o CRL Distribution Point novo](#)

Antes que o ISE esteja configurado para recuperar o CRL, defina o intervalo para publicar o CRL. A estratégia para determinar este intervalo é além do alcance deste documento. Os valores potenciais (em Microsoft CA) têm 1 hora a 411 anos, inclusivos. O valor padrão é 1 semana. Uma vez que um intervalo apropriado para seu ambiente foi determinado, ajuste o intervalo com estas instruções:

1. Na barra de tarefas do server de CA, clique o **começo**. Escolha **ferramentas administrativas**

## > Certificate Authority.

2. No painel esquerdo, expanda o CA clicando com o botão direito no dobrador **revogado dos Certificados** e escolha **propriedades**.
3. Nos campos do intervalo da publicação CRL, entre no número obrigatório e escolha o período de tempo. Clique a **APROVAÇÃO** para fechar o indicador e para aplicar a mudança. Neste exemplo, um intervalo da publicação dos dias 7 é configurado. Você deve agora confirmar diversos valores de registro, que ajudarão a determinar os ajustes da recuperação CRL no ISE.
4. Incorpore o **certutil - getreg CA \ comando de Clock\*** confirmar o valor de ClockSkew. O valor padrão é os minutos 10. Saídas de exemplo: Values:  
ClockSkewMinutes            REG\_DWORDS = a (10)  
CertUtil: -getreg command completed successfully.
5. Incorpore o **certutil - getreg CA \ comando de CRLOv\*** verificar se o CRLOverlapPeriod esteve ajustado manualmente. À revelia o valor de CRLOverlapUnit é 0, que indica que nenhum valor manual esteve ajustado. Se o valor é um valor a não ser 0, grave o valor e as unidades. Saídas de exemplo: Values:  
CRLOverlapPeriod            REG\_SZ = Hours  
CRLOverlapUnits             REG\_DWORD = 0  
CertUtil: -getreg command completed successfully.
6. Incorpore o **certutil - getreg CA \ comando de CRLpe\*** verificar o CRLPeriod, que foi ajustado em etapa 3. Saídas de exemplo: Values:  
CRLPeriod                    REG\_SZ = Days  
CRLUnits                     REG\_DWORD = 7  
CertUtil: -getreg command completed successfully.
7. Calcule o período de graça CRL como segue: Se CRLOverlapPeriod foi ajustado na etapa 5: SOBREPOSIÇÃO = CRLOverlapPeriod, nos minutos; Mais: SOBREPOSIÇÃO = (CRLPeriod/10), nos minutos. Se SOBREPOSIÇÃO > então SOBREPOSIÇÃO 720 = 720. Se SOBREPOSIÇÃO < (1.5 \* SOBREPOSIÇÃO de ClockSkewMinutes) então = (1.5 \* ClockSkewMinutes). Se SOBREPOSIÇÃO > CRLPeriod, na SOBREPOSIÇÃO dos minutos então = no CRLPeriod nos minutos. Período de graça = 720 minutos + o 10 cronometram = 730 minutos. Exemplo: As stated above, CRLPeriod was set to 7 days, or 10248 minutes and CRLOverlapPeriod was not set.
  - a. OVERLAP = (10248 / 10) = 1024.8 minutes
  - b. 1024.8 minutes is > 720 minutes : OVERLAP = 720 minutes
  - c. 720 minutes is NOT < 15 minutes : OVERLAP = 720 minutes
  - d. 720 minutes is NOT > 10248 minutes : OVERLAP = 720 minutes
  - e. Grace Period = 720 minutes + 10 minutes = 730 minutesO período de graça calculado é a quantidade de tempo entre quando CA publica o CRL seguinte e quando o CRL atual expira. O ISE precisa de ser configurado para recuperar em conformidade os CRL.
8. Entre ao nó preliminar Admin e escolha a **administração > o sistema > os Certificados**. No painel esquerdo, **loja** seleta do **certificado**.
9. Verifique a caixa de verificação da loja do certificado ao lado do certificado de CA para que você pretende configurar CRL. O clique **edita**.
10. Perto da parte inferior do indicador, verifique a caixa de verificação da **transferência CRL**.
11. No campo URL da distribuição de CRL, entre no trajeto ao CRL Distribution Point, que inclui o arquivo .crl, criado na seção 2. Neste exemplo, a URL é: `http://RTPAAA-DC1/CRLD/rtpaaa-ca.crl`
12. O ISE pode ser configurado para recuperar em intervalos regulares o CRL ou ser baseado na expiração (que, geralmente, é igualmente um intervalo regular). Quando o CRL publica o intervalo é estática, umas atualizações mais oportunas CRL está obtido quando a última

opção é usada. Clique **automaticamente** o botão de rádio.

13. Ajuste o valor para a recuperação a um valor menos do que o período de graça calculado na etapa 7. Se o conjunto de valores é mais longo do que o período de graça, o ISE verifica o CRL Distribution Point antes que CA publique o CRL seguinte. Neste exemplo, o período de graça é calculado para ser 730 minutos, ou 12 horas e minutos 10. Um valor das horas 10 será usado para a recuperação.
14. Ajuste o intervalo de nova tentativa como apropriado para seu ambiente. Se o ISE não pode recuperar o CRL no intervalo configurado na etapa precedente, experimentará de novo neste intervalo mais curto.
15. Verifique a **verificação do desvio CRL se o CRL não é** caixa de verificação **recebida** para permitir que a autenticação certificado-baseada continue normalmente (e sem uma verificação CRL) se o ISE era incapaz de recuperar o CRL para este CA em sua última tentativa da transferência. Se esta caixa de verificação não é verificada, toda a autenticação certificado-baseada com os Certificados emitidos por este CA falhará se o CRL não pode ser recuperado.
16. Verifique a **ignorância que o CRL não seja** caixa de verificação **ainda válida ou expirada** para permitir que o ISE use (ou não ainda válido) arquivos expirados CRL como se eram válidos. Se esta caixa de verificação não é verificada, o ISE considera um CRL ser inválido antes de sua data efetiva e após os seus próximos updates time. **Salvaguarda do** clique para terminar a configuração.

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)