

Contenu

[Introduction](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit le comportement du **groupe local tacacs+ d'aaa authentication login default de** commande sur un périphérique du système d'exploitation d'Interconnexion de réseaux de Cisco (IOS).

Remarque: Assurez-vous que l'**aaa new-model** est activé sur le périphérique.

Configurez

Remarque: Utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Configurez ces commandes sur le périphérique en mode de configuration globale :

Ici la liste de méthode d'AAA est appliquée sur toutes les tentatives de procédure de connexion sur toutes les lignes du périphérique (excepté la console), où la première base de données locale est vérifiée s'il y a lieu et puis, serveur du système de contrôle d'accès de Terminal Access Controller (TACACS) est essayée.

Base de données locale des utilisateurs.

Serveur TACACS configuré.

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

1. Activez le **debug tacacs** et le **debug aaa authentication** sur le périphérique au test.
2. Exécutez un telnet sur le périphérique :

```
RUT#telnet 192.168.1.2
Trying 192.168.1.2 ... Open
```

```
User Access Verification
```

```
Username: cisco
```

```
*Jul 23 09:34:37.023: AAA/BIND(0000001E): Bind i/f
```

```
*Jul 23 09:34:37.023: AAA/AUTHEN/LOGIN (0000001E): Pick method list 'default'  
Password:
```

RUT>

Vous notez qu'il n'a pas essayé d'atteindre le serveur TACACS pendant que le nom d'utilisateur Cisco était trouvé localement.

Maintenant, si vous essayez d'utiliser un laissez-passer qui n'est pas configuré localement sur la case :

```
RUT#telnet 192.168.1.2  
Trying 192.168.1.2 ... Open
```

User Access Verification

Username:

```
*Jul 23 09:36:01.099: AAA/BIND(0000001F): Bind i/f  
*Jul 23 09:36:01.099: AAA/AUTHEN/LOGIN (0000001F): Pick method list 'default'  
Username: cisco1  
*Jul 23 09:36:11.095: TPLUS: Queuing AAA Authentication request 31 for processing  
*Jul 23 09:36:11.095: TPLUS: processing authentication start request id 31  
*Jul 23 09:36:11.095: TPLUS: Authentication start packet created for 31(cisco1)  
*Jul 23 09:36:11.095: TPLUS: Using server 10.20.220.141  
*Jul 23 09:36:11.095: TPLUS(0000001F)/0/NB_WAIT/47A14C34: Started 5 sec timeout  
*Jul 23 09:36:16.095: TPLUS(0000001F)/0/NB_WAIT/47A14C34: timed out  
*Jul 23 09:36:16.095: TPLUS(0000001F)/0/NB_WAIT/47A14C34: timed out, clean up  
*Jul 23 09:36:16.095: TPLUS(0000001F)/0/47A14C34: Processing the reply packet  
% Authentication failed
```

Vous notez qu'il essaye d'atteindre le serveur TACACS 10.20.220.141. C'est un comportement par défaut prévu. Il n'y a aucun nom d'utilisateur cisco1 configuré sur le serveur TACACS, par conséquent affiche l'échec de l'authentification.

Si le périphérique a des gens du pays du groupe tacacs+ d'aaa authentication login default dans la configuration, c'est la première préférence est TACACS. Si le TACACS est accessible, mais aucun utilisateur n'a configuré là-dessus, il retour et essaie recherchera dans le databasde local. Il affichera **% de message d'échec de l'authentification**.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

[Informations connexes](#)

- [Configuration de la fonction AAA de base sur un serveur d'accès](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)