



ファイアウォール情報

この章は、次の項で構成されています。

- [ファイアウォール情報 \(1 ページ\)](#)
- [ネットワーク攻撃からのアプライアンスの保護 \(7 ページ\)](#)

ファイアウォール情報

次の表は、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスを正常に動作させるために開けなければならないことがあるポートのリストです（デフォルト値を示す）。

表 1: ファイアウォールポート

デフォルトポート	プロトコル	内外 (In/Out)	ホストネーム	目的
20/21	TCP	In または Out	AsyncOS IP、FTP サーバ	ログ ファイルのアグリゲーション用 FTP。 データポート TCP 1024 以上はすべて開いている必要があります。 詳細については、ナレッジベースの FTP ポート情報を検索してください。 ナレッジベース を参照してください。
22	[TCP]	入力	AsyncOS IP	CLI への SSH アクセス、ログ ファイルのアグリゲーション。
22	[TCP]	発信 (Out)	SSH サーバ	ログ ファイルの SSH アグリゲーション。

22	[TCP]	発信 (Out)	SCP サーバ	ログ サーバへの SCP 配信。
25	[TCP]	発信 (Out)	任意 (Any)	電子メール送信用 SMTP。
25	[TCP]	入力	AsyncOS IP	バウンスされた電子メールを受信する SMTP または外部のファイアウォールから電子メールをインジェクトする場合。
53	UDP/TCP	発信 (Out)	DNS サーバ	インターネットルートサーバまたはファイアウォール外部の DNS サーバを使用するように設定されている場合の DNS。また、SenderBase クエリの場合。
80	HTTP	入力	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への HTTP アクセス。
80	HTTP	発信	downloads.ironport.com	McAfee 定義を除くサービス更新。
80	HTTP	発信	updates.ironport.com	AsyncOS アップグレードおよび McAfee の定義。
80	HTTP	発信	TAXII サーバ	ゲートウェイで外部脅威フィードを使用できるようにします。
82	HTTP	入力	AsyncOS IP	スパム隔離の表示に使用されます。
83	HTTPS	入力	AsyncOS IP	スパム隔離の表示に使用されます。
110	[TCP]	発信 (Out)	POP サーバ	スパム隔離のためのエンドユーザの POP 認証。
123	UDP	入力および出力	NTP サーバ	タイム サーバがファイアウォールの外側にある場合の NTP。
143	[TCP]	発信 (Out)	IMAP サーバ	スパム隔離のためのエンドユーザの IMAP 認証。

161	UDP	入力	AsyncOS IP	SNMP クエリ。
162	UDP	発信 (Out)	管理ステーション	SNMP トラップ。
389 または 3268	LDAP	発信 (Out)	LDAP サーバ	LDAP ディレクトリ サーバがファイアウォールの外側にある場合の LDAP。Cisco スпам隔離のための LDAP 認証。
636 または 3269	LDAPS	発信 (Out)	LDAPS	LDAPS — ActiveDirectory のグローバル カタログ サーバ (SSL 使用)
443	[TCP]	入力	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への Secure HTTP (https) アクセス。
443	[TCP]	発信 (Out)	res.cisco.com	アップデート サーバの最新のファイルを確認します。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-manifests.ironport.com	アップデート サーバから最新のファイルのリストを取得します (物理ハードウェア アプライアンスの場合)。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-manifests.sco.cisco.com	アップデート サーバから最新のファイルのリストを取得します (仮想アプライアンスの場合)。
443	[TCP]	発信 (Out)	serviceconfig.talos.cisco.com grpc.talos.cisco.com email-sender-ip-rep-grpc.talos.cisco.com	Cisco Talos インテリジェンスサービス : IP の評価、URL の評価およびカテゴリの取得とサービスログの詳細の送信を行います。
			IP ベースのファイアウォールの場合 : 146.112.62.0/24 146.112.63.0/24 146.112.255.0/24 146.112.59.0/24 2a04:e4c7:ffff::/48 2a04:e4c7:ffe::/48	

443	[TCP]	発信 (Out)	kinesis.us-west-2.amazonaws.com sensor-provisioner.ep.prod .agari.com houston.sensor.prod.agari.com	Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに登録し、ヘッダーの詳細を送信します。
443	[TCP]	発信 (Out)	[セキュリティサービス (Security Services)]> [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)]の [ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)]セクションの [クラウドサーバープール (Cloud Server Pool)]で設定されているとおりです。	設定されている場合、これはファイルレピュテーションを取得するためにクラウドサービスにアクセスするためのポートです。デフォルトポートは32137です。ファイル分析サービスの場合はポート443を参照してください。
443	[TCP]	発信 (Out)	[セキュリティサービス (Security Services)]> [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)]の [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)]セクションで設定されているとおりです。	ファイル分析のためのクラウドサービスへのアクセス。ファイルレピュテーションサービスの場合は、ポート443または32137を参照してください。

443	[TCP]	入力および出力	<p>[セキュリティサービス (Security Services)]> [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)]の [ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)]セクションの AMP for Endpoints コンソールの統合のパラメータで設定されているとおりです。</p> <p>api.amp.sourcefire.com api.eu.amp.sourcefire.com api.apjc.amp.sourcefire.com api.amp.cisco.com api.eu.amp.cisco.com api.apjc.amp.cisco.com</p>	AMP for Endpoints コンソール サーバにアクセスします。
443	[TCP]	入力および出力	<p>outlook.office365.com login.microsoftonline.com。</p>	メールボックス自動修復のために Office 365 サービスにアクセスします。
443	[TCP]	入力および出力	オンプレミス Microsoft Exchange Server のホスト名	メールボックスのメッセージを修復するには、オンプレミス Microsoft Exchange Server にアクセスします。
443	[TCP]	発信 (Out)	aggregator.cisco.com	Cisco Aggregator サーバにアクセスします。
443	HTTPS	発信	logapi.ces.cisco.com	シスコ TAC によって収集されたデバッグ ログをアップロードするため。
443	HTTPS	発信	TAXII サーバ	ゲートウェイで外部脅威フィードを使用できるようにします。
443	HTTPS	入力および出力	api.sse.cisco.com	Cisco Threat Response にアプリケーションを登録するために使用します。

443	HTTPS	入力および出力	api.eu.sse.itd.cisco.com	Cisco Threat Response にアプリケーションを登録するために使用します。
443	HTTPS	入力および出力	api.apj.sse.itd.cisco.com	Cisco Threat Response にアプリケーションを登録するために使用します。
443	HTTPS	入力および出力	est.sco.cisco.com	証明書をダウンロードする場合に使用し、Cisco Threat Response に登録するときに確認済みのサイトにアプリケーションがアクセスしているかどうかを確認します。
443	HTTPS	入力および出力	AsyncOS IP	trailblazerconfig CLI コマンドを使用した、GUI への HTTPS アクセス。
514	UDP/TCP	発信 (Out)	Syslog サーバ	Syslog ロギング。
628	TCP	入力および入力	AsyncOS IP	外部ファイアウォールから電子メールをインジェクトする場合の QMQP。
990	TCP/FTP	発信	support-ftp.cisco.com	シスコ TAC によって収集されたデバッグ ログをアップロードするため。
1024 以降	—	—	—	ポート 21 (FTP) に関する上記の情報を参照してください。
2222	CCS	入力および入力	AsyncOS IP	クラスタ通信サービス (中央集中管理用)。
	[TCP]	発信 (Out)	AsyncOS IP	Cisco スпам隔離。
7025	TCP	In および Out	AsyncOS IP	この機能を集中化する場合、E メールセキュリティアプリケーションとセキュリティ管理アプリケーション間でポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離データを渡します。

6080	HTTP	入力または出力	AsyncOS IP	HTTP サーバの API ポートへのアクセス
6443	HTTPS	入力または出力	AsyncOS IP	HTTPS サーバの API ポートへのアクセス

ネットワーク攻撃からのアプライアンスの保護

アプライアンスをネットワーク攻撃から保護するには、次の前提条件を満たす必要があります。

- ポート22 (SSH) をアプライアンスの外部 IP アドレスに公開しないこと。
- Web インターフェイスと CLI 構成設定を使用してアプライアンスを管理する際、特定の IP アドレスのみを有効にすること。
- (必要な場合) `adminaccessconfig CLI` コマンドを使用して Host ヘッダー対策機能を有効にすること。
- `adminaccessconfig CLI` コマンドを使用して、クロスサイトスクリプティング対策機能を有効にすること。
- パブリックリスナーにリレールールを設定しないこと。



(注) 外部リスナーでリレールールが必要な場合は、通常のパブリックリスナーで「SMTP AUTH」を設定します。
