

Delicadeza Admin y procedimiento de la restauración de la contraseña de seguridad

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Admin y procedimiento de la restauración de la contraseña de seguridad](#)

Introducción

Este documento describe cómo reajustar un admin y una contraseña de seguridad en la delicadeza de Cisco.

Antecedentes

Usted no puede utilizar el Secure Shell (SSH) para iniciar sesión a un sistema y ejecutar los comandos en un sytem. Para iniciar sesión al sistema, usted debe utilizar el vSphere (en caso de una máquina virtual) para alcanzar la consola del sistema o usted puede iniciar sesión directamente en el sistema (si está instalado en una máquina física).

Admin y procedimiento de la restauración de la contraseña de seguridad

Complete estos pasos para reajustar el admin y la contraseña de seguridad en la delicadeza de Cisco:

1. Para iniciar sesión a la ventana de la plataforma, ingrese esta identificación del usuario y contraseña: **pwrecover/pwrest.** Este mensaje se visualiza en la pantalla cuando se ingresa la identificación del usuario y la contraseña.
`Welcome to Platform password reset
Admin and Security password reset are possible`
Nota: En caso de una máquina virtual, conecte la unidad CD/DVD que la dirige a una imagen ISO; en caso de un servidor real, inserte un CD/DVD de una imagen ISO.
2. Una vez que usted ha ingresado su identificación del usuario y contraseña, pulse cualquier tecla para continuar. Nota: Usted debe quitar el CD/DVD de la unidad de disco.
3. Una vez que usted ha quitado el CD/DVD de la unidad de disco, pulse cualquier tecla para continuar. Nota: El sistema pudo verificar que usted haya quitado el CD/DVD de la unidad de disco.
4. Inserte un CD/DVD válido en la unidad de disco. Nota: El sistema pudo verificar que usted

haya insertado la unidad de disco.

5. Una vez que el sistema ha verificado que usted ha insertado la unidad de disco, entonces le indica a que elija una opción para cambiar la contraseña. Elija una opción adecuada de estas opciones: Ingrese **a** para la restauración de la clave del administrador. Ingrese **s** para la restauración de la contraseña de seguridad. Ingrese **q** para salir.
6. Ingrese una nueva contraseña para reajustar su contraseña.