

# 思科IAC 4.0如何配置思科IAC货币符号

## 受众

此指南是为负责设置，维护和配置Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.0的管理员。

## 简介

Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.0提供落入以下工具的财务管理功能：

1. 定价-设置在普通的对象的定价的方法。
2. Showback -允许用户的机制在订购过程中发现计算的开销他们的可能性顺序。
3. 运行速率-用户的一机制能看到他们拥有项目的循环费用，以及机制为了管理员能发现该的项目的循环费用他们的承租人拥有。
4. 发单的集成-可以由在扩展点内的计费系统消耗。的实时计费事件。

特别是对于Showback和运行速率类别，当货币形象在用户界面时显示，货币符号显示(即\$300.00)。默认全局货币符号提供作为“美元”实现最初的产品部署。此货币符号可能定制反射在一给的思科IAC部署内使用的货币。此全局货币符号设置可能配置在如下说明后。

## 货币配置文件

地点：~installDir\RequestCenterServer\部署\RequestCenter.war\自定义\IAC\portlets\共同性\解放\货币

1. currency\_list.js
  1. 默认选项是“America(UnitedStatesofAmerica)，美元，\$”。
  2. 此文件在世界上列出所有可用的货币，那里是137他们。
  3. 注释删除您要使用的那个，和，如果多个条目是已取消注释的，只有第一个将使用。
2. currency\_properties.js
  1. 此文件定义了用户如何希望货币显示。
  2. 分隔符：“”-标点用于分离编号
  3. dividerSpace：“3”-在哪里放置分隔符。即美国分开编号每三个位->\$123,456,789
  4. 十进制：“0”-在哪里放置小数点，从权利。0不含义小数点->所有编号将被舍入。
  5. symbolPlace：‘前缀的-前缀或后缀
  6. 注意：IAC 4.0不支持十进制
3. currencySymbol.js
  1. 此文件列出所有货币符号。
  2. 警告：请勿修改此文件
  4. 浏览器刷新可能是需要的反映更改。

## 与货币符号的屏幕画面示例：承租人运行速率摘要

