

ةدحو لاطعأ Tidal Enterprise Orchestrator: رادصإ ليغشتلا ماظن يف ةديعبلا مكحتلا تب 64

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية حل أعطال وحدة التحكم عن بعد (TEO Cisco Tidal Enterprise Orchestrator) عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد على نظام التشغيل (OS) إصدار 64 بت.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

- TEO 2.1+
- نظام التشغيل Windows 64-بت
- NET Framework.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[المشكلة](#)

عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد على نظام تشغيل إصدار 64 بت، لا تبدأ وحدة التحكم في التشغيل أو تظهر على أنها مرئية وتعرض أخطاء NET Runtime 2.0. وقد تكون الأعراض الأخرى لانهاية ما واضحة أيضا.

[الحل](#)

يحدث هذا بسبب تثبيت .NET Framework "نظيف" أو غير مثبت.

لحل هذه المشكلة، قم بتثبيت كافة تصحيحات .NET Framework ذات الصلة، بما في ذلك هذان الطرازان على وجه الخصوص:

- [Windows Server 2003 و Windows XP x64 ل Microsoft .NET Framework 3.5 Family Update x64](#)
- [Windows Server 2008 و Windows Vista x64 ل Microsoft .NET Framework 3.5 Family Update x64](#)

معلومات ذات صلة

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف نمة دختسمل معد ى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مء مء قء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل