

DB2 زاهج لي صوتب مق Process Orchestrator: م ادختساب يسيرلا طقف DB2 ليمع م ادختساب

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [المشكلة](#)
- [إعداد اتصال DB2](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يصف هذا المستند كيفية توصيل قاعدة بيانات DB2 Mainframe بقاعدة بيانات إلى Cisco Process Orchestrator باستخدام عميل DB2 فقط.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[المشكلة](#)

يرغب المستخدم في توصيل Cisco Process Orchestrator بالهيكل الرئيسي DB2 لديه ولا يريد تثبيت العميل DB2 إلا، وذلك عادة بسبب مشاكل الترخيص.

[إعداد اتصال DB2](#)

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتثبيت عميل DB2 من مكون التثبيت المستند إلى اتصال DB2. استخدم 9.7 في Windows 2008 R2 أو 9.1 في Windows 2008 Standard.
2. بعد التثبيت، ابدأ وحدة تحكم Cisco Process Orchestrator وانتقل إلى الإدارة > المحولات. افتح المحول DB2 وانقر فوق تحديث في علامة التبويب المتطلبات الأساسية. يجب أن يتحول درع المهائى إلى اللون الأخضر.
3. انتقل إلى ابدأ > جميع البرامج > IBM DB2 > أدوات الإعداد > مساعد التكوين لبدء أداة تكوين DB2.
4. بمجرد فتح الأداة، انقر فوق المحدد > إضافة قاعدة بيانات باستخدام المعالج.
5. حدد مكون يدويا، وانقر التالي.
6. حدد TCP/IP، وانقر بعد ذلك.
7. شكلت ال hostname و ميناء من ال mainframe، وطققة بعد ذلك.
8. قم بتكوين اسم قاعدة بيانات DB2 للاتصال به، ثم انقر فوق التالي.
9. قم بإلغاء تحديد مربع قاعدة بيانات التسجيل، وانقر فوق التالي.
10. حدد OS/390 أو z/OS لنظام التشغيل. أدخل DB2 لاسم المثل، وانقر التالي.
11. اقبل القيم الافتراضية على صفحة نظام التشغيل، وانقر فوق التالي.
12. حدد مصادقة الخادم، وانقر فوق إنهاء. إختبار الاتصال بمعرف مستخدم وكلمة مرور صحيحين.
13. ارجع إلى وحدة تحكم Cisco Process Orchestrator، وانتقل إلى التعريفات > الأهداف.
14. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأهداف > جديد > الكمبيوتر الرئيسي DB2.
15. قم بإدخال اسم المضيف أو IP، واسم قاعدة البيانات، ورقم المنفذ، وإنشاء مستخدم وكلمة مرور لوقت التشغيل. انقر فوق موافق، وسيتم إنشاء الهدف.

معلومات ذات صلة

- [الدعم التقنى والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل م ل ا ح ل ا و ه
ل ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ل ا دن ت س م ل ا