

Aktualisiertes Shell-Kennwort für Evolved Programmable Network Manager

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konfigurieren](#)

[Konfigurationen](#)

[Überprüfung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Aktualisierung des Shell-Passworts des EPNM-Servers beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie folgende Themen kennen:

- Evolved Programmable Network Manager (EPNM)
- Aktuelles Shell-Kennwort

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- EPNM Softwareversion 7.x

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren



Anmerkung: Für diesen Vorgang müssen Sie das aktuelle Shell-Kennwort kennen

Konfigurationen

Schritt 1: Melden Sie sich bei der EPNM-CLI als admin an:

Schritt 2. Führen Sie den Befehl "shell disable" aus und geben Sie das aktuelle Shell-Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden:

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell disable
```

```
Enter shell access password :
```

```
shell access is disabled
```

```
epnm/admin#
```

Schritt 3. Führen Sie den Befehl "shell" aus und geben Sie das neue Shell-Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden:

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell
```

```
Shell access password is not set  
Configure password for shell access
```

```
Password :  
Password Again :
```

```
Shell access password is set  
Run the command again to enter shell  
epnm/admin#
```

Überprüfung

Führen Sie den Befehl "shell" mit dem aktualisierten Kennwort aus, um zu überprüfen, ob Sie die Linux-Shell verlassen:

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

epnm/admin#

shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade #

ade #

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.