

Tidal Enterprise Scheduler: Verschieben von Master-Protokollen an einen anderen Speicherort

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Konfigurieren von Masterprotokollen für den Einsatz an einem anderen Ort](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Standardmäßig befinden sich die Master-Protokolldateien an einem definierten Speicherort auf dem Master-Server. Bei einem Windows Master befinden sich die Dateien im Ordner TIDAL\Scheduler\master\log directory. Die Dateien für einen Unix Master finden Sie unter: TIDAL/Master/Log Dieses Dokument enthält Informationen zum Konfigurieren der Protokolle für einen anderen Speicherort.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

[Verwendete Komponenten](#)

Diese Informationen setzen einen 5.3.1- oder 6.0.x-Master voraus.

[Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions \(Technische Tipps von Cisco zu Konventionen\)](#).

[Konfigurieren von Masterprotokollen für den Einsatz an einem anderen Ort](#)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie diesen Parameter der Datei master.props hinzu:

`LogDirectory=<path>`

Im Pfad müssen Sie Schrägstriche verwenden. Wenn beispielsweise der richtige Pfad für einen Windows-Master `D:\SystemApps\Tidal\Log` ist, verwenden Sie:

`LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log`

Hinweis: Beim `LogDirectory`-Parameter wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

2. Der Master muss neu gestartet werden, nachdem Master.props geändert wurde.

[Zugehörige Informationen](#)

- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)