

# Wie kann ich Network Address Translation (NAT) in einer Cisco Vor-Ort-Lizenzbereitstellung (CLP) aktivieren?

## Einleitung

In diesem Dokument wird der schrittweise Prozess zur Aktivierung von Network Address Translation (NAT) in der Cisco License On-Prem (CLP) beschrieben.

## Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

- Ein Cisco Smart Account
- Eine gültige CCO-Benutzer-ID und ein gültiges CCO-Kennwort, die bzw. das Zugriff auf den Smart Account oder das virtuelle Konto hat.
- Administratorzugriff auf Cisco Lizenz am Standort (CLP)

## Schritte

NAT wird von SLP-Geräten unterstützt. So aktivieren Sie:

Schritt 1: Cisco Licensing vor Ort (CLP) öffnen und zum Admin Workspace navigieren ([https://\(IP Adresse\):8443/admin/#/mainview](https://(IP Adresse):8443/admin/#/mainview))

Phase 2: Klicken Sie auf Einstellungen und navigieren Sie zur Registerkarte CSLU.

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen NAT (Network Address Translation) aktivieren, um das Setup zu aktivieren. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

# Fehlerbehebung

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihr Problem zu beheben. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, starten Sie bitte eine Anfrage für Lizenz-Support über den [Cisco Support Case Manager](#).

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.