

Wie kann ich alle meine Geräte in der Cisco Vor-Ort-Bereitstellung mit Lizenz (License On Prem, CLP) anzeigen?

Einleitung

In diesem Dokument finden Sie Anleitungen dazu, wie Sie alle Geräte anzeigen können, die einem bestimmten standortbasierten Konto innerhalb einer Cisco License On-Prem (CLP)-Bereitstellung zugeordnet sind.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

- Ein Cisco Smart Account
- Eine gültige CCO-Benutzer-ID und ein gültiges Kennwort mit Zugriff auf den entsprechenden Smart Account oder Virtual Account
- Zugriff auf das Cisco License On-Prem (CLP)-Portal

Schritte

Schritt 1: Zugriff auf das Cisco License On Prem (CLP)-Portal unter:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

Phase 2: Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zum Arbeitsbereich "Lizenzierung".

Schritt 3: Wählen Sie auf der Registerkarte "On-Prem Account" das entsprechende lokale Konto aus.

Schritt 4: Nach der Auswahl des Kontos werden weitere Registerkarten im Menü auf der linken

Seite angezeigt. Navigieren Sie zur Registerkarte Geräte, und wählen Sie Gerätebestand aus.

Schritt 5: Sie werden zur Seite "Device Inventory" (Gerätebestand) weitergeleitet, die eine umfassende Ansicht aller Geräte bietet, die dem ausgewählten standortbasierten Konto zugeordnet sind. Diese Seite enthält u. a.:

- Device Name (Gerätename)
- Gerätetyp
- Status des Nutzungsberichts
- Status der Geräteverbindung
- Produktnummer
- Geräte-ID
- Produktbeschreibung u. a.

Schrittergebnisse: Diese Ansicht bietet eine konsolidierte Liste aller Geräte für alle lokalen virtuellen Konten innerhalb des ausgewählten lokalen Kontos. Sie können sowohl Inline- als auch Massenaktionen direkt von dieser Seite aus durchführen.

Fehlerbehebung

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihr Problem zu beheben. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, starten Sie bitte eine Anfrage für Lizenz-Support über den [Cisco Support Case Manager](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.