

Inaktiver Computerschwellenwert auf der Cisco Secure Endpoint-Konsole ändern

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Schwellenwert für inaktive Computer in der Cisco Secure Endpoint Console ändern.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Secure Endpoint Console

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.


Problem

Computer mit Anschlüssen, die sich nach der im Schwellenwert angegebenen Anzahl von Tagen nicht in der Cisco Cloud eingecheckt haben, werden aus der Computerliste entfernt.

Lösung

Mit dem Schwellenwert für inaktive Computer können Sie angeben, wie viele Tage ein Connector benötigt, ohne sich in der Cisco Cloud einzuchecken, bevor er aus der Liste der Computerverwaltung entfernt wird. Die Standardeinstellung ist 90 Tage.

Navigieren Sie zu Cisco Secure Endpoint Console > Administration > Organization settings > Features > Inaktive Computer Threshold :



Dadurch werden keine Daten gelöscht, und der Connector wird nicht deinstalliert. Das automatische Löschen dauert bis zu 7 Tage, nachdem der Schwellenwert erreicht wurde. Inaktive Computer werden nur aus der Liste entfernt, und alle von ihnen generierten Ereignisse verbleiben in Ihrer Organisation für sichere Endgeräte. Der Computer wird erneut in der Liste angezeigt, wenn sich der Anschluss wieder eincheckt.

Anmerkung: Die Lizenzen werden nicht zurückgewonnen, wenn der Anschluss aus der Liste der Computer-Seiten entfernt wird.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.