

MFA für MSSP-, UPC- und STC-Administratoren aktivieren

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Überblick](#)

[Aktivieren und Deaktivieren von MFA](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird die Aktivierung von MFA für MSSP-, UPC- und STC-Administratoren beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Für Cisco Umbrella Console-Anmeldungen für MSSP- (Managed Security Service Provider) und/oder UPC- (Umbrella Partner Console) und/oder STC-Administratoren (Secure Trials Console) ist die Verwendung von Cisco OneID Single Sign-on erforderlich. Dies wird vorkonfiguriert, wenn die Umbrella-Konsole erstellt wird.

Aktivieren und Deaktivieren von MFA

Um die Multifaktor-Authentifizierung (MFA), auch als 2-Faktor-Authentifizierung bezeichnet, zu


aktivieren, müssen Sie die Einstellungen im Cisco OneID-Portal aktivieren.

1. Melden Sie sich bei Ihrem CCO-ID-Konto an

at https://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do

2. Navigieren Sie zur Registerkarte Sicherheit.

3. Aktivieren Sie den Umschalter MFA, und schließen Sie die Einrichtungsanleitung ab.



6169738007700

4. Melden Sie sich nach Abschluss des Vorgangs vom Cisco Umbrella Dashboard ab, und versuchen Sie erneut, sich anzumelden, um sicherzustellen, dass Cisco OneID zur Eingabe eines MFA-Codes auffordert.

Führen Sie zum Deaktivieren der Funktion die gleichen Schritte aus, schalten Sie sie jedoch wieder aus.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der [Kontodokumentation](#) unter [Cisco.com](#).

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.