

# Microsoft Windows에서 pscp를 사용하려면 어떻게 해야 합니까?



문서 ID: 118302

기고자: Cisco TAC 엔지니어

2014년 8월 18일

## 목차

질문 환경 솔루션

## 질문

Microsoft Windows에서 pscp를 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

## 환경

Cisco ESA(Email Security Appliance), WSA(Web Security Appliance), SMA(Security Management Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

## 솔루션

이 기술 자료 기사에서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다. 이러한 정보는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. 추가 지원이 필요한 경우 해당 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>에서 pscp.exe를 다운로드합니다. 디스크에 저장합니다.

시작 -> 실행 -> 열기 필드에 따옴표 없이 '명령'을 입력하고 확인을 클릭하여 Windows CLI를 엽니다. 'pscp.exe'를 Windows CLI로 끌어와 CLI에 명령의 전체 경로를 제공합니다.

특정 파일 업로드: pscp  
file user@host:file

특정 파일 다운로드:  
pscp user@host:file file

폴더의 모든 파일 다운로드:  
pscp -unsafe user@host:folder/\*.\* folder/

사용법: pscp [options] [user@]host:source target

pscp [options] source [source...] [user@]host:target

pscp [options] -ls [user@]host:filespec

옵션:

-V: 버전 정보 인쇄 및 종료

-pgpfp: PGP 키 지문 인쇄 및 종료

- p: 파일 속성 유지
- q: 표시 안 함(통계를 표시하지 않음)
- r: 디렉토리를 재귀적으로 복사
- v: 자세한 메시지 표시
- load sessname: 저장된 세션의 설정 로드
- P: 지정된 포트에 포트 연결
- l: 지정된 사용자 이름으로 사용자 연결
- pw: 지정된 비밀번호로 비밀번호 로그인
- 1 -2: 특정 SSH 프로토콜 버전 강제 사용
- 4 -6: IPv4 또는 IPv6 강제 사용
- C: 압축 사용
- i key: 인증에 사용할 개인 키 파일
- batch 모든 대화형 프롬프트 사용 안 함
- unsafe: 서버 측 와일드카드 허용(위험함)
- sftp: SFTP 프로토콜 강제 사용
- scp: SCP 프로토콜 강제 사용