

Guía del usuario de BPA Credenciales de activos v5.1


- [Introducción](#)
- [Visualización de credenciales](#)
- [Adición de credenciales](#)
- [Actualización de credenciales](#)
- [Eliminación de credenciales](#)
- [Permisos de RBAC](#)

Introducción

Los usuarios pueden gestionar las operaciones de las credenciales mediante la página Credenciales de Activos. Solo los controladores que admiten la capacidad de agregar, editar o eliminar credenciales ofrecen estas opciones.

Visualización de credenciales

Para ver las credenciales:



Credenciales


1. Seleccione Assets > Credentials en el menú de navegación izquierdo. Se muestra la página Credenciales.



Página Credenciales

2. Haga clic en Filtros para mostrar el número total de credenciales en todos los controladores. Los gráficos también muestran credenciales de filtro basadas en Dominio, Tipo de controlador y Controlador.
3. Seleccione los filtros para mostrar los resultados deseados o utilice el filtro Buscar para buscar en todas las columnas o en columnas específicas.

En el siguiente ejemplo, se selecciona el ID del controlador ndfc151.




ID del controlador ndfc151

Adición de credenciales

Se pueden agregar nuevas credenciales para los controladores que admiten esta funcionalidad.

Para agregar credenciales:



Agregar credenciales

1. En la página Credenciales, seleccione el icono Más opciones > Agregar credenciales. Se abre la ventana Add Credential.

Add Credential

Controller Type: *
Select controller type

Controller Instance: *
Select controller instance

Authorization Group Name: *
Enter Authorization group Name

Remote User *
Enter Remote User

Remote Password: *

Remote Secondary Password:

Save Cancel

Ventana Agregar Credenciales

2. Complete el formulario y haga clic en Guardar.

Nota: La lista desplegable Tipo de controlador solo muestra los controladores compatibles.

Actualización de credenciales

Los datos de credenciales existentes se pueden actualizar para los controladores habilitados.

Para actualizar datos de credenciales:

Credentials

1 Total

Domain: Core, Campus, Data Center, Security, SD-WAN

Controller Type: Direct-To-Device, NSO, Ansible, NDFC

Controller: Direct-To-Device, nso-81, Ansible-57, ndfc151

Authorization Group Name	ControllerId	User	ControllerType	Action
☐ ndfc-1-2	ndfc151	root	NDFC	More Options Delete Edit

1 | Item | Delete | 10

Actualizar credenciales

1. Seleccione Edit en el menú More Options. Se abrirá la ventana Editar credencial.

Ventana Editar Credenciales

2. Actualice los datos y haga clic en Guardar.

Eliminación de credenciales

Los datos de credenciales existentes se pueden eliminar para los controladores habilitados si la credencial seleccionada no está vinculada a ningún recurso.

Para eliminar credenciales:

This is a trial subscription. Please contact your Cisco representative or email at bpa-subscriptions@cisco.com. This BPA is not intended for Production use.

Credentials

1 Total

Domain

- Core
- Campus
- Data Center
- Security
- SD-WAN

Controller Type

- Direct-To-Device
- NSO
- Ansible
- NDFC

Controller

- Direct-To-Device
- nso-81
- Ansible-57
- ndfc151

Table:

Authorization Group Name	ControllerId	User	ControllerType	Action
ndfc-1-2	ndfc151	root	NDFC	⋮

Context Menu:

- Delete
- Edit


Eliminar

1. Seleccione Eliminar en el menú Más opciones.
2. Active las casillas de verificación de las credenciales que desea eliminar.



Eliminar credenciales

3. Seleccione Eliminar credenciales en el menú Más opciones. Aparecerá una confirmación.



Confirmar eliminación

4. Haga clic en Eliminar.

Permisos de RBAC

Los usuarios con permisos de Control de acceso basado en funciones (RBAC) para credenciales pueden ver y realizar las acciones descritas en la lista de permisos siguiente:

Servicio	Permiso	Descripción
ServicioAdministradorActivos	Mostrar aplicación de credenciales de activos	Los usuarios pueden iniciar la página Credenciales de Activo
ServicioAdministradorActivos	Ver credenciales de activos	Los usuarios pueden ver la página Credenciales

Servicio	Permiso	Descripción
ServicioAdministradorActivos	Gestionar credenciales de activos	Los usuarios pueden agregar o actualizar credenciales
ServicioAdministradorActivos	Eliminar credenciales de activos	Los usuarios pueden eliminar credenciales

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).