

Incapaz de acceder al usuario raíz en el trabajador VM

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo utilizar el sudo en una máquina virtual del trabajador (VM).

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema

Después de que el lanzamiento de un trabajador VM y el acceso de la consola, cuando usted intenta hacer el usuario raíz por la ejecución del comando del **sudo**, usted se presenten con el mensaje tal y como se muestra en de la imagen:

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

Solución

Pues un mecanismo de seguridad, por abandono, el cliqruser no tiene permisos del sudo. Usted puede conceder el acceso con la modificación del perfil de aplicación.

Página de documentación: <http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties>

En el modelador de la topología, conforme a la inicialización del nodo y limpie es un cuadro que dice el comando list de Sudo. Ingrese **TODOS** en el rectángulo, tal y como se muestra en de la imagen.

Properties

General Settings

External Initialization

Firewall Rules

Deployment Parameters (0)

Minimum Hardware Specification

Environment Variables

Node Initialization & Clean Up

Suspend script

Resume script

Deploy Packages

Sudo command list

Allow sudo for a list of semicolon separated commands. For example, apt-get;make.

Alternativamente, usted puede especificar qué específico ordena al usuario puede tener acceso, separan los comandos con un punto y coma.

Usted tiene que desplegar una nueva aplicación para que las nuevas configuraciones tomen el efecto.