

Orchestrator de marea de la empresa: Salve y pase el contenido con los paquetes de la automatización

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Paquetes de la automatización](#)

[Cree un paquete de la automatización](#)

[Mueva el contenido a partir de un servidor a otro](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo un autor de proceso puede utilizar los paquetes de la automatización para salvar o pasar su contenido a otros sistemas.

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en 2.1 de marea del Orchestrator de la empresa (TEO) o más adelante.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Paquetes de la automatización](#)

Los paquetes de la automatización son el componente de TEO que permita que un autor contenido agrupe junto y salve apagado o transporte el contenido a partir de un sistema TEO a otro.

[Cree un paquete de la automatización](#)

Para crear un paquete de la automatización, complete estos pasos:

1. Vaya a los **paquetes de la lengüeta >** de la **automatización de la administración** en la consola maestra.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón **nuevo > paquete de la automatización**, agregue los objetos a su paquete de la automatización, y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.

Esto creará el paquete de la automatización en TEO y fijará los objetos a él.

[Mueva el contenido a partir de un servidor a otro](#)

Complete estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un paquete actual de la automatización, y seleccione la **exportación**. Siga al Asistente para exportar el archivo .TAP a su unidad de disco duro local.
2. Mueva este archivo .TAP a otro servidor TEO.
3. En el nuevo servidor TEO, vaya a la **administración >** a los **paquetes de la automatización**, y haga clic con el botón derecho del ratón la **importación**.
4. Seleccione su archivo .TAP, y siga al Asistente de la importación. **Nota:** Usted no puede pasar a los usuarios del tiempo de ejecución a través de los paquetes de la automatización. Sin embargo, usted puede pasar cualquier otro objeto.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)