

Muestre y comparta la alerta plug-in con las versiones 21 de Firefox y posterior

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe un problema se encuentre que cuando la demostración y la parte se utiliza para ver el contenido del vídeo y proporciona una solución al problema.

Antecedentes

Para jugar el Flash, Windows Media Video (WMV), o el contenido MP4 vía la demostración y la parte, su navegador pudo requerir que un plug-in esté instalado. En algunos casos, la demostración y la parte pudieron tener formatos múltiples de un solo vídeo. Si el navegador requiere un plug-in que no esté instalado (ni se habilita), puede ser que invierta a una versión alterna. Es en este escenario que usted puede ser que experimente el problema que se describe en este documento.

Problema

Cuando usted intenta ver un vídeo interno de la demostración y de la parte, una alerta plug-in surge, solamente los juegos del vídeo en el fondo:

Solución

Un examen de la fuente para este elemento móvil revela que el plug-in pedida está para Windows Media Player (`application/x-ms-wmp`).

Con las versiones 21 de Firefox del Mozilla y posterior, las exploraciones de la carpeta del [<installation directory>/plugins](#) se funcionan con no más por abandono.

Consejo: Refiérase a [instalar la nueva](#) sección [plug-in del](#) artículo de **Windows Media Player del mozillaZine** para la información adicional.

Complete estos pasos para resolver este problema:

1. Ingrese **alrededor: config** en la [barra](#) y el Presione ENTER de la [ubicación](#).
Nota: ¡Una página amonestadora pudo aparecer que estado **esto pudo anular su garantía!**
Para continuar al **alrededor: ¡los config** paginan, tecleo **tendré cuidado, prometo!**
2. Búsqueda para **plugins.load_appdir_plugins**.
3. Haga doble clic **plugins.load_appdir_plugins** para cambiar el valor para verdad.
4. En la cima de la ventana del buscador, haga clic el botón de **Firefox** y seleccione la **salida**.

Cuando usted recomienza al navegador, se habilitan los plug-in.

Después de que usted recomience al navegador, la alerta plug-in no debe aparecer. Si lo hace, después usted puede ser que no tenga el plug-in de Windows Media Player instalado en su sistema. Siga las instrucciones que se dan en [marcar si el plug-in es](#) sección [instalada de los](#) **archivos de multimedios de Windows del juego en Firefox con el documento de soporte plug-in del Mozilla de los multimedios de Windows**.

Información Relacionada

- [Windows Media Player - mozillaZine](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)