

¿Qué licencia ASA es necesaria para el teléfono del IP y las conexiones VPN móviles?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué licencia ASA es necesaria para el teléfono del IP y las conexiones VPN móviles?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento resume las licencias que usted necesita para conectar sus Teléfonos IP y dispositivos VPN móviles con su dispositivo de seguridad adaptante (ASA).

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. ¿Qué licencia ASA es necesaria para el teléfono del IP y las conexiones VPN móviles?

A. Esta tabla resume las opciones y los requisitos de la licencia:

	Licencia superior de AnyConnect SSL (L-ASA-SSL-)	Licencia del esencial de AnyConnect (L-ASA-AC-E-55XX)	Licencia móvil de AnyConnect (L-ASA-AC-M-55XX)	AnyConnect para el teléfono del Cisco VPN (L-ASA-AC-PH-55XX)	Licencia del cifrado (DES/3DES/AES)
Teléfono IP de Cisco	Necesario			Necesario	Necesario
Teléfonos celulares	Opción 1*	Opción 2*	Necesario		Necesario

(OS móvil)					
IPad de Apple, iPod	Opción 1*	Opción 2*	Necesario		Necesario
El Jabber seguro conecta		Necesario			Necesario

Nota: La licencia del esencial de AnyConnect no puede ser activa al mismo tiempo que la licencia superior de AnyConnect Secure Sockets Layer (SSL).

* Para los dispositivos móviles, él debe tener una licencia superior de AnyConnect SSL (la opción 1) o el esencial de AnyConnect autoriza (licencia de la opción 2) instalada en el ASA

Opción 1: La licencia superior de AnyConnect SSL puede:

- Aplique las directivas del acceso dinámico (DAP) en los dispositivos móviles soportados basados en los atributos DAP y en cualquier otro atributo existente del punto final. Esto incluye la capacidad de negar o de permitir el Acceso Remoto de un dispositivo móvil.

Opción 2: La licencia del esencial de AnyConnect puede:

- Habilite o inhabilite el acceso del dispositivo móvil en a por la base del grupo, y configure la característica de acceso del grupo usando el Administrador de dispositivos de seguridad adaptante (ASDM).
- Mostrar información sobre los dispositivos móviles conectados por el CLI o ASDM sin la capacidad de aplicar las directivas DAP o de negar o de permitir el Acceso Remoto a esos dispositivos móviles conectados.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)