

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo veo el estatus y el número de mensajes en la cola de mensaje del dispositivo ESA?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo ver el estatus y el número de mensajes activos en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

¿Cómo veo el estatus y el número de mensajes en la cola de mensaje del dispositivo ESA?

En su ESA, usted puede ver inmediatamente el estatus de la cola usando los **tophosts** ordena en el CLI, y la selección de la opción **activa de los beneficiarios**. Esto permitirá que usted vea la cola de mensaje al lado de los host de la salida.

(Machine [REDACTED]) (SERVICE)> tophosts

Sort results by:

1. Active Recipients
 2. Connections Out
 3. Delivered Recipients
 4. Hard Bounced Recipients
 5. Soft Bounced Events
- [1]> 1

Status as of: Thu Sep 11 22:23:05 2014 CEST
Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.

#	Recipient Host	Active Recip.	Conn. Out	Deliv. Recip.	Soft Bounced	Hard Bounced
1*	bounce.secureserver.net	2	0	0	0	1
2	bussend003.eu	1	0	0	75	0
3	bussend007.eu	1	0	0	51	0
4*	n1105.dns-mailserver.com	1	0	0	0	0
5	11.skynet.be	0	0	502	0	0
6	becloud.be	0	0	1	0	0
7	belgacom-ics.com	0	0	3,881	0	0
8	belgacom.be	0	1	1,855,041	2	405
9	belgacomcloud.be	0	0	1	0	0
10	bics.com	0	0	74,179	0	14
11	bounce.mail.jetsetter.com	0	0	2	0	0
12	connectimmo.be	0	0	114	0	0
13	europe.pfsweb.com	0	0	1	0	0
14	homesend.com	0	0	188	0	0
15	isit.nl	0	0	234	0	0
16	jcacademy.be	0	0	43	0	0
17	justforyou.be	0	0	35	0	0
18	mail24.wdc03.rsgsv.net	0	0	1	0	0
19	mobile-for.be	0	0	37	0	0
20	netrusion.com	0	0	14	0	0

Usted puede también utilizar el **comando detail del estatus** en el CLI. Esto permitirá que usted vea el número total de mensajes en su dispositivo que han sido entregados y sin entregar. Usted encontrará la información apropiada en la parte inferior de la salida del **detalle del estatus**.

