

# Contenido

[Introducción](#)

[Obtenga la llave de la licencia](#)

[Utilice el FMC](#)

[Utilice el ASDM](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe los pasos para obtener la llave de la licencia para una licencia clásica de las interfaces de usuario - FMC y del ASDM. Para generar una licencia clásica para cualquier servicio de la potencia de fuego, una llave de la licencia es necesaria. Usted puede utilizar un centro de administración de la potencia de fuego (FMC) o a un Administrador de dispositivos de seguridad adaptante (ASDM) para determinar la llave de la licencia.

## Obtenga la llave de la licencia

### Utilice el FMC

Si el dispositivo es manejado por el centro de administración de la potencia de fuego, siga los siguientes pasos para encontrar la **llave de la licencia**:

1. Inicie sesión al **centro de administración de la potencia de fuego**.
2. Elija el **sistema > la licencia > las licencias clásicas**.  
Nota: Si el FMC funciona con una versión anterior que 6.x, elija el **sistema > la licencia**.
3. El tecleo **agrega la nueva licencia**.
4. De la pantalla, obtenga la **llave de la licencia**.


The screenshot shows the Cisco FMC web interface. The top navigation bar includes 'Overview', 'Analysis', 'Policies', 'Devices', 'Objects', 'AMP', 'Deploy', 'System', 'Help', 'Global', and 'admin'. The main navigation menu includes 'Configuration', 'Users', 'Domains', 'Integration', 'Updates', 'Licenses > Classic Licenses', 'Health', 'Monitoring', and 'Tools'. A 'Add New License' button is visible in the top right corner. The main content area is titled 'Add Feature License' and contains a 'License Key' field with the value '66:A0:EC:F9:CE:21:F6' highlighted by a red box and an arrow. Below the license key field is a large empty text area labeled 'License'. At the bottom of the form are three buttons: 'Get License', 'Verify License', and 'Submit License'. Below the buttons is a note: 'If your web browser cannot access the Internet, you must switch to a host with Internet access and navigate to <https://www.cisco.com/go/license>.' Below the note is a 'Return to License Page' button.

### Utilice el ASDM


Si el dispositivo es manejado por el ASDM, complete estos pasos para encontrar la **llave de la**

## licencia:

1. Elija la opción de configuración que está situada en la cima de la ventana.
2. Elija la opción de configuración de la potencia de fuego ASA que está situada en la parte inferior del panel izquierdo.
3. Elija la opción de la licencia desde el medio del panel izquierdo.



4. El tecleo agrega la nueva licencia para obtener la llave de la licencia.



## Información Relacionada

- [Guía de inicio rápido de la potencia de fuego](#)

- [Autorización del sistema de FireSIGHT](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)