

Cambiar o recuperar contraseña para FTD a través de FXOS Chassis Manager

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la contraseña de una instancia de Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a través del Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager incluso cuando no conoce la contraseña actual.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
- Administrador de chasis del sistema operativo ampliable Cisco Firepower (FXOS)

Componentes Utilizados

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) 6.2.2 o superior
- Dispositivo de seguridad Cisco Firepower 4120 versión FXOS 2.2 o superior

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Hay casos en los que las políticas de seguridad requieren que los administradores de red cambien regularmente las contraseñas de los dispositivos.

Además, puede ocurrir que se pierda una contraseña para un dispositivo y que sea necesario recuperarla.


En el caso de las instancias de FTD en los dispositivos de seguridad FP41xx y FP93xx, esto se puede lograr a través del administrador de chasis FXOS.

Configurar


Configuraciones

Para cambiar la contraseña de su aplicación FTD, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en el Administrador de chasis con un nombre de usuario de derechos de administrador.



Paso 2. Navegue hasta la pestaña **Dispositivos** y seleccione el **botón Editar** para la aplicación FTD relacionada.



Paso 3. Seleccione el icono para la instancia de FTD como se muestra en la imagen.




Paso 4. Se muestra una ventana Configuración. Una vez allí, navegue hasta la pestaña **Settings**.



The screenshot shows the 'Cisco Firepower Threat Defense - Configuration' window with the 'General Information' tab selected. The 'Interface Information' section is visible, showing the 'Management Interface' set to 'Ethernet1/7'. Under the 'Management' section, the 'Address Type' is set to 'IPv4 only'. The 'IPv4' section includes fields for 'Management IP', 'Network Mask', and 'Network Gateway', each with a default IP address and a 'Show/Hide' link.

Paso 5. Introduzca su nueva contraseña para la aplicación FTD en el cuadro de texto **Contraseña**.



The screenshot shows the 'Cisco Firepower Threat Defense - Configuration' window with the 'Settings' tab selected. The 'Registration Key' and 'Password' fields are highlighted. The 'Registration Key' field is empty, and the 'Confirm Registration Key' field contains seven asterisks. The 'Password' field is empty, and the 'Confirm Password' field is also empty. The 'Firepower Management Center IP' is set to '174.100.1.1', 'Search domains' is empty, 'Firewall Mode' is set to 'Transparent', 'DNS Servers' is set to '174.100.1.', 'Fully Qualified Hostname' is empty, and 'Eventing Interface' is empty.

Paso 6. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el cuadro de texto **Confirmar contraseña**.

Nota: Reinicie el dispositivo en el nivel FXOS antes de que la nueva contraseña surta efecto.

Bootstrap Settings Update Confirmation



Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now**: the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (**Logical Devices > Restart**).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in **FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area)**. This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now

Restart Later

Cancel

Verificación

Inicie sesión en su aplicación FTD a través de SSH para asegurarse de que la nueva contraseña se ha aplicado correctamente.