

# Retirar un dispositivo virtual

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Overview](#)

[Solución](#)

---

## Introducción

Este documento describe cómo retirar un dispositivo virtual (VA).

## Overview

A veces es posible que tenga la necesidad de reemplazar o quitar un VA y en la mayoría de los entornos, es tan fácil como simplemente cambiar DHCP para apuntar a una nueva dirección y luego esperar a que aparezca el TTL para el arrendamiento.

Sin embargo, en algunos entornos, como aquellos en los que quizás los servidores utilizan parámetros IP configurados estáticamente, es más difícil tener la confianza absoluta de que el dispositivo virtual que se va a eliminar ya no sirve para el tráfico. En la actualidad, las herramientas de generación de informes estándar tampoco ofrecen capacidades de generación de informes "por VA". Entonces, ¿cómo saber cuando un VA ya no tiene clientes apuntando a ella?

## Solución

Puede utilizar una combinación de la función "Sitios de paraguas" junto con los informes programados.

1. Vaya a Implementaciones > Sitios y Active Directory > Configuración y haga clic en Agregar nuevo sitio para crear un nuevo sitio para cada VA que se va a retirar. Por ejemplo, asigne un nombre a los sitios: decomVA1, decomVA2, etc.
2. A continuación, vuelva a Sitios y Active Directory para agregar VA1 al sitio 'decomVA1', VA2 al sitio 'decomVA2', etc.

El procedimiento se puede encontrar aquí: [Administrar sitios](#)

Cualquier solicitud DNS que apunte directamente a esos VA se informa bajo la identidad del 'sitio'.

3. Puede crear informes planificados para cada nuevo "sitio" para ver un registro del tráfico procesado por cada AV cada día/semana.

Puede encontrar más información sobre cómo programar un informe aquí: [Programar un informe](#)

El informe muestra la IP de origen interna desde la que el VA vio originarse la solicitud

DNS. Tenga en cuenta que si un usuario sigue teniendo una asignación ADMapping (asignación de nombre de usuario a IP), también se puede notificar.

4. A continuación, puede buscar los últimos hosts (si los hay) y configurarlos para que apunten al nuevo servidor DNS.
5. Apague y elimine el dispositivo virtual que se va a desmantelar.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).