

# Activación e instalación de una licencia avanzada CUAC

## Contenido

[Introducción](#)

[Proceso CUAC-avanzado de la licencia](#)

[Active una versión parcial de programa/una licencia de evaluación para CUAC-avanzado](#)

[Active una licencia comprada para CUAC-avanzado](#)

[Active un actualizar licencia para CUAC-avanzado](#)

[Procedimiento para instalar una licencia en el servidor CUAC-avanzado](#)

## Introducción

Este documento describe el proceso para autorizar un Advanced Server unificado Cisco de la Consola de Attendant (CUAC) y, los tipos de la instalación se cubra que sea las actualizaciones y las nuevas instalaciones.

## Proceso CUAC-avanzado de la licencia

La licencia CUAC-avanzada es totalmente diferente que cualquier otro producto de Cisco, y ésta causa a menudo la agitación en cómo los procesos funciona de la licencia. Aquí están los pasos en cómo activar y instalar una licencia del servidor CUAC-avanzada.

Información necesaria antes de que usted intente activar una licencia CUAC-avanzada:

- CUAC-avanzado debe ser instalado en un Servidor Windows.
- Código del registro del sitio web CUAC-avanzado del servidor. Esto puede ser encontrada cuando usted navega **para ayudar > autorizando**.
- Si usted instala una licencia comprada, el código de activación de la licencia (LAC).
- Si usted instala un actualizar licencia, la actualización LAC y el código del registro o el LAC previamente registrado.

## Active una versión parcial de programa/una licencia de evaluación para CUAC-avanzado

Cuando usted instala la aplicación por primera vez, CUAC-avanzado permite que la aplicación funcione completamente por diez días. Después de este período de diez días, usted tiene la opción para instalar una versión parcial de programa/una licencia de evaluación o una licencia permanente. La versión parcial de programa/la licencia de evaluación es válidas por sesenta días. Una vez que se alcanzan las sesenta marcas del día la consola debe ser autorizada permanentemente. Esto no puede ser extendido. Para crear las sesenta versiones parciales de programa/licencias de evaluación del día para CUAC avanzado, haga esto:

Paso 1. Hojee a [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Paso 2. Login a este sitio (el sitio no se asocia a su cuenta del Cisco Connection Online (CCO), así que si el registro es **registro** necesario, selecto **sus detalles**).

Paso 3. Una vez que está abierto una sesión, selecto **ACTIVE EL SOFTWARE DE EVALUACIÓN**.

Paso 4. Seleccione a un revendedor (si su revendedor no está presente, selecto **agregue a un revendedor** y ingrese los detalles).

Paso 5. Seleccione a un cliente (si su revendedor no está presente, selecto **agregue a un cliente** y ingrese los detalles).

Paso 6. Seleccione un sitio (si su revendedor no está presente, selecto **agregue un sitio** y ingrese los detalles).

Paso 7. Seleccione la versión del producto **10.X** o la versión 11.X.

Paso 8. Seleccione **CUAC avanzado**.

Paso 9. Ingrese el **código del registro** encontrado en el Web site CUAC-avanzado.

Paso 10. El tecleo **somete**.

Le entonces envían por correo electrónico la licencia de evaluación del 60-día de instalar en el servidor CUAC-avanzado.

## **Active una licencia comprada para CUAC-avanzado**

Paso 1. Hojee a [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Paso 2. Login a este sitio (el sitio no se asocia a su cuenta CCO, así que si el registro es **registro** necesario, selecto **sus detalles**).

Paso 3. Una vez que está abierto una sesión, selecto **ACTIVE EL SOFTWARE COMPRADO**

Paso 4. Seleccione a un revendedor (si su revendedor no está presente, selecto **agregue a un revendedor** y ingrese los detalles).

Paso 5. Seleccione a un cliente (si su revendedor no está presente, selecto **agregue a un cliente** y ingrese los detalles).

Paso 6. Seleccione un sitio (si su revendedor no está presente, selecto **agregue un sitio** y ingrese los detalles).

Paso 7. Seleccione la versión del producto **10.X** o la versión 11.X.

Paso 8. Seleccione **CUCA avanzado**.

Paso 9. Ingrese el **código del registro** encontrado en el Advanced Server CUAC en el cuadro de texto de izquierda.

Paso 10. Ingrese **27 el carácter LAC** que le proporcionaron la compra del software.

Paso 11 Tecleo **después**.

Paso 12. Haga clic en Submit (Enviar).

Le entonces envían por correo electrónico la licencia permanente de instalar en el Advanced Server CUAC.

## **Active un actualizar licencia para CUAC-avanzado**

Paso 1. Hojee a [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Paso 2. Login a este sitio (el sitio no se asocia a su cuenta CCO, así que si el registro es **registro** necesario, selecto **sus detalles**).

Paso 3. Una vez que está abierto una sesión, selecto **ACTIVE EL SOFTWARE COMPRADO**

Paso 4. Seleccione a un revendedor (si su revendedor no está presente, **agrega a un revendedor** y ingresa los detalles).

Paso 5. Seleccione a un cliente (si su revendedor no está presente, selecto **agregue a un cliente** y ingrese los detalles).

Paso 6. Seleccione un sitio (si su revendedor no está presente, selecto **agregue un sitio** y ingrese los detalles).

Paso 7. Seleccione la versión del producto **10.X** o la versión **11.X**.

Paso 8. Seleccione **CUAC avanzado**.

Paso 9. Ingrese el **registro/el código automático** encontrados en el Web site del Advanced Server CUAC en el cuadro de texto de izquierda.

Paso 10. Ingrese **27 el carácter LAC** que le proporcionaron la compra del software.

Paso 11 Tecleo **después**.

Paso 12. En el evento, se indica eso el LAC está de la suscripción del software de Comunicaciones unificadas del tipo (UCSS), usted que esto sea un actualizar licencia. Haga clic en OK.

Paso 13. Ingrese el **código del registro** o el **LAC del** servidor previamente registrado CUAC. Esta información se debe proporcionar para completar el proceso de la licencia.

Paso 14. Haga clic en Submit (Enviar).

Le entonces envían por correo electrónico la licencia permanente de instalar en el servidor CUAC-avanzado.

## **Procedimiento para instalar una licencia en el servidor CUAC-avanzado**

Una vez que se genera la licencia, un archivo del recurso del grupo de redundancia (RGF) para la instalación se envía por correo electrónico usted en el servidor CUAC-avanzado.

Para instalar la licencia, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En el CUAC el sitio web avanzado, navega **para ayudar > autorizando**.

Paso 2. Seleccione el **botón de radio del archivo de registro**.

Paso 3. Hojee al **archivo RGF** y al **archivo selecto RGF** y después haga clic **abierto**.

Paso 4. **Salvaguardia del teclado**.

Una vez que se valida la licencia, el servidor CUAC actúa normalmente y se autoriza permanentemente.