

Mettre à jour le mot de passe Shell Evolved Programmable Network Manager

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurer](#)

[Configurations](#)

[Vérifier](#)

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à jour du mot de passe shell du serveur EPNM.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de connaître les sujets suivants :

- gestionnaire de réseau programmable évolué (EPNM)
- Mot de passe shell actuel

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel EPNM version 7.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

 Remarque : Ce processus nécessite que vous connaissiez le mot de passe du shell actuel

Configurations

Étape 1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande EPNM en tant qu'administrateur :

Étape 2. Exécutez la commande « shell disable » et entrez le mot de passe shell actuel lorsque vous y êtes invité :

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell disable
```

```
Enter shell access password :
```

```
shell access is disabled
```

```
epnm/admin#
```

Étape 3. Exécutez la commande "shell" et entrez le nouveau mot de passe shell lorsque vous y êtes invité :

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell
```

```
Shell access password is not set  
Configure password for shell access
```

```
Password :  
Password Again :
```

```
Shell access password is set  
Run the command again to enter shell  
epnm/admin#
```

Vérifier

Exécutez la commande shell avec le mot de passe mis à jour pour vérifier si vous passez à l'interpréteur de commandes Linux :

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

epnm/admin#

shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade #

ade #

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.