

Orchestrator de marée d'entreprise : Sauvegardez et passez le contenu avec des paquets d'automatisation

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Paquets d'automatisation](#)

[Créez un paquet d'automatisation](#)

[Déplacez le contenu d'un serveur à l'autre](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment un auteur de processus peut employer des paquets d'automatisation afin de sauvegarder ou passer leur contenu à d'autres systèmes.

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO) 2.1 ou plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Paquets d'automatisation](#)

Les paquets d'automatisation sont le composant de TEO qui permet à un auteur satisfait pour grouper ensemble et pour sauvegarder hors fonction ou transporter le contenu d'un système TEO

à l'autre.

[Créez un paquet d'automatisation](#)

Afin de créer un paquet d'automatisation, terminez-vous ces étapes :

1. Allez aux **paquets d'onglet Administration > d'automatisation** dans la console maîtresse.
2. Cliquez avec le bouton droit **nouveau > paquet d'automatisation**, ajoutez les objets à votre paquet d'automatisation, et cliquez sur OK.

Ceci créera le paquet d'automatisation dans TEO et placera les objets à lui.

[Déplacez le contenu d'un serveur à l'autre](#)

Procédez comme suit :

1. Le clic droit sur un paquet en cours d'automatisation, et sélectionnent l'**exportation**. Suivez l'assistant afin d'exporter le fichier .TAP à votre disque dur local.
2. Déplacez ce fichier .TAP à un autre serveur TEO.
3. Dans le nouveau serveur TEO, allez aux **paquets de gestion > d'automatisation**, et cliquez avec le bouton droit l'**importation**.
4. Sélectionnez votre fichier .TAP, et suivez l'assistant d'importation.**Remarque:** Vous ne pouvez pas passer les utilisateurs d'exécution par des paquets d'automatisation. Cependant, vous pouvez passer tous les autres objets.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)