

Ajoutez les logs de requêtes SQL à l'adaptateur de PeopleSoft

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des informations au sujet du processus pour ajouter les informations de requête SQL aux logs d'adaptateur de PeopleSoft.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du programmeur de marée 5.3.1.x d'entreprise.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le programmeur de marée 5.3.1.x d'entreprise.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

Les logs d'adaptateur de PeopleSoft n'affichent pas que les requêtes l'adaptateur envoie à PeopleSoft la base de données pour récupérer des données.

Solution

Cette section fournit la procédure qui peut être utilisée pour activer la requête SQL ouvrant une session l'adaptateur de PeopleSoft.

Terminez-vous ces étapes afin d'activer le SQL ouvrant une session l'adaptateur de PeopleSoft :

1. Allez au répertoire de service de PeopleSoft. C'est le répertoire sous le nom du répertoire principal de service : **{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}**.
2. S'il n'existe pas déjà, ajoutez un répertoire nommé **config**.
3. Dans le répertoire de config ajoutez un fichier nommé **service.props**.
4. Dans le fichier service.props ajoutez ce qui suit : **=Information de DatabaseLog**.
5. Sauvegardez le fichier, puis redémarrez votre maître.
6. Dans le log de PeopleSoft vous devriez maintenant voir que les requêtes SQL que l'adaptateur utilise.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)