

Programmeur de marée d'entreprise : Comment exécuter le maître de Windows dans la console mettez au point le mode

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Procédure](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment commencer le service de maître de Windows dedans pour mettre au point le mode de la ligne de commande. Ces informations sont utiles dans les questions de dépannage qui impliquent de commencer le service principal.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Programmeur de marée 5.3.1 de Cisco ou plus tard
- Maître de marée de programmeur

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à

Procédure

Terminez-vous ces étapes afin de diriger le service de maître de Windows dans la console mettent au point le mode :

1. Le distant se connectent et ouvrent une session en tant qu'administrateur au serveur de marée de programmeur principal de Cisco.
2. **Start > Run de** clic afin d'ouvrir une invite de commande.
3. **Le cmd de** type, et appuient sur **entrent**.
4. Tapez les **fichiers de cd \ programme \ DE MARÉE \ programmeur \ maître** afin de naviguer vers l'emplacement du programmeur principal.**Note:** Par défaut le chemin au programmeur principal est C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master. Changez le chemin dans la commande de **cd** si vous n'installez pas sur le chemin par défaut.
5. Le type **samaster.exe - mettez au point**. Cette commande commence le programme de service principal dedans pour mettre au point le mode. Une fois que vous exécutez la commande, des défilements de l'information dans la fenêtre d'invite de commande. Ces informations sont très utiles si le service principal ne commence pas et si vous ne recevez pas les logs principaux pour dépanner.

Cette image fournit un exemple du service principal commençant dedans mettent au point le mode.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)