

# Programmeur de marée d'entreprise : Gestion de chargement avec des ressources

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Symptômes](#)

[État](#)

[Résolution](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

La Gestion de chargement de ressource est manipulée par des définitions de ressource comme définie dans le programmeur de marée d'entreprise. Ce document décrit comment définir une ressource.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Ce document est écrit pour le programmeur de marée 5.3.1 d'entreprise.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

### [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## Symptômes

N'importe quelle ressource limitée devrait avoir une définition de ressource et une limite maximum définie.

## État

Fonctionnement normal

## Résolution

Une ressource est une méthode de gérer un ensemble des travaux. La ressource est assignée à chaque travail, et aux contrôles de limite de ressource le nombre de travaux qui peuvent fonctionner à un moment donné.

Terminez-vous ces étapes afin de définir une ressource :

1. Ouvrez le client de marée de programmeur d'entreprise.
2. Sous des définitions, **ressources en** clic droit.
3. Cliquez sur Add la **ressource**.
4. Écrivez le nom des ressources, le propriétaire, et la limite.
5. Allez à la **définition de travail de** chaque travail qui utilise la ressource.
6. Dans l'**onglet Ressource de la** définition de travail, cliquez sur Add, et sélectionnez la ressource du menu déroulant.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)