

Comment puis-je activer la traduction d'adresses de réseau (NAT) dans un déploiement CLP (Cisco License On-Prem) ?

Introduction

Ce document spécifie le processus étape par étape pour activer la traduction d'adresses de réseau (NAT) dans Cisco License On-Prem (CLP).

Vidéo

L'objectif de ce contenu est de partager des informations à des fins éducatives et/ou informatives. Vous pouvez choisir de regarder la vidéo ou de lire le contenu ci-dessous - les deux fournissent le même matériel, alors n'hésitez pas à vous engager avec le format que vous préférez.

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Un compte Cisco Smart
- ID utilisateur et mot de passe CCO valides qui ont accès au compte Smart ou au compte virtuel.
- Accès administrateur à Cisco License On-Prem (CLP)

Étapes

La NAT est prise en charge par les périphériques SLP. Pour activer :

Étape 1: Ouvrez Cisco Licensing On-Prem (CLP) et accédez à Admin Workspace ([https://\(IP Address\) :8443/admin/#/mainview](https://(IP Address) :8443/admin/#/mainview))

Étape 2: Cliquez sur Settings et accédez à l'onglet CSLU.

Étape 3: Cochez la case Enable NAT (Network Address Translation) setup pour activer la configuration. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut

Étape 4: Cliquez sur Apply.

Dépannage

Réservé aux clients/partenaires externes : Suivez ces instructions pour résoudre votre problème. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, envoyez une demande d'assistance pour les licences via [Cisco Support Case Manager](#).

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.